2020/12/25 16位汇编 第2课 8086相关寄存器

笔记本: 16位汇编

创建时间: 2020/12/25 星期五 10:03

作者: ileemi

- 指令系统
- 寄存器
- 8086 寄存器
 - 通用寄存器
 - 指令指针寄存器
 - Flag (标志寄存器)_
 - debug 命令
 - 将书写的汇编指令以二进制方式进行保存
 - 溢出和进位
- 编写HelloWorld
 - 汇编编写 HelloWorld
 - 二进制编写 HelloWorld
- 使用Debug测试所有标志寄存器的作用
 - CF 进位标志
 - ZF 零标志
 - SF 符号标志
 - OF 溢出标志
 - PF 奇偶标志位
 - AF 辅助进位标志位
 - DF 方向标志位
 - IF 中断允许标志位
 - TF 陷间标志
- 各标志数值对应的标志

指令系统

ALU: 算数逻辑单元 (主要负责 算数运算 (加法)、逻辑运算、移位运算)。

补码(数值取反加1):将负数运算转换成加数运算。

3-1==》3+255=2 (3-1可直接写成:3+255可提供运算速度)

- 计算机的指令系统就是指该计算机能够执行的全部指令的集合
- 每种计算机都有它支持的指令集合
- 16位8086指令系统是 Intel80x86系列微处理器指令系统的基础

8086: 16位CPU 8080x86: 32位汇编 8080x64:64位汇编

寄存器

不同 CPU 表达的方式不一样。了解寄存器需要查看 CPU 对应的手册。 每条汇编就是一条二进制指令

硬件不具备判断能力

8086 寄存器

内部结构图:

11: 25

对程序员来说, 8086内部结构的最重要的是其寄存器组:

- 8个通用寄存器
- 1个指令指针寄存器
- 1个标志寄存器
- 4个段寄存器

通用寄存器

16位通用寄存器:AX、BX、CX、DX、SP、BP、SI、DI 其中前4个数据寄存器都还可以分成高8位和低8位两个独立的寄存器(**Hight**、 **Lower**)。8086的8位通用寄存器是:AH、BH、CH、DH、AL、BL、CL、 DL。对其中某8位的操作,并不影响另外对应8位寄存器中的数据。

内部暂存器: CS、DS、SS(存放栈的段地址)、ES、IP

- AX (累加器): "AX = AX + BX" 运算效率比 "BX = BX + CX" 要快。使用频度最高,用于算数、逻辑运算以及与外设传送信息等。
- BX (基址寄存器): 基址 + 偏移, 寻址操作, 基址需要放置到 "BX" 寄存器中 (不是必须, 取数据的时候就必须)。常用做存放存储器地址。
- CX(计数器):循环操作时,指令放置到(不是必须) "CX" 寄存器中。作为循环和串操作等指令中的隐含计数器。
- DX (数据寄存器): 常用来存放双字长数据的高16位, 或存放外设端口地址。
- SP(栈顶): 存储栈顶的偏移地址(必选), 可以基址 + 偏移(区分CPU)
- BP (栈底): 存储栈底的偏移地址(可选), 可以基址+偏移
- SI (源寄存器): 源变址寄存器,变址寄存器常用于存储器寻址时提供地址,可用来存放相对于**DS段(附加段)**之源变址指针。
- DI (目标寄存器):目的变址寄存器,可用来存放相对于**ES段**之目的寄存器。

指令指针寄存器

• IP (指令指针寄存器): 告诉CPU执行哪个内存地址上的代码

Flag (标志寄存器)

标志(Flag)用于反映指令执行结果或控制指令执行形式,8086处理器的各种标志形成了一个16位的标志寄存器 FLAGS(程序状态字PSW寄存器)。

程序设计需要利用标志的状态。

15	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		OF	DF	IF	TF	SF	ZF		AF		PF		CF

CF, PF, AF, ZF, SF, TF, IF, DF, OF

状态标志: 用来记录程序运行结果的状态信息, 许多指令的执行都将相应地设置它

CF、PF、AF、ZF、SF、OF

- **CF** (Carry Flag): **进位标志**。当运算结果的最高有效位有进位(加法)或借位(减法)时,进位标志置"1",即 CF = 1,反之 CF = 0;
- **ZF** (Zero Flag): 零标志位。若运算结果位0,则 ZF = 1,反之 ZF = 0;注
 意: ZF 为 1 表示的结果为 0;
- **SF** (Sign Flog): **符号标志**。运算结果最高位为 "1",则 SF = 1,反之 SF = 0;有符号数据用最高有效位表示数据的符号所以,最高有效位就是符号标志的状态。
- **OF** (Overflow Flog): **溢出标志**。若算数运算的结果有溢出,则 OF = 1,反 之 OF = 0;
- **PF** (Parity Flag): **奇偶标志位**。记录相关指令执行后,其结果的最低位中(低八位) 1 的个数是否为偶数(计算1的数量)。如果 1 的个数是偶数,则 PF = 1,如果为奇数,则 PF = 0;(现在很少用,硬件已经会进行自动判断,保留下来的标志。多用于奇偶校验)
- **AF** (Auxiliary Flag): **辅助进位标志位**。运算时低半字节有进位或借位时,AF = 1; 否则 AF = 0; (不常用,保留下来的标志)

控制标志:可由程序根据需要用指令进行设置,用于控制处理器执行指令的方式(不用在运算上,让CPU进行干活的标志)

DF、IF、TF

- **DF** (Direction Flag): **方向标志位**。 拷贝数据的时候用到。DF = 1, 拷贝数据地址递减, DF = 0, 拷贝数据地址递增 (cld 等价 DF = 0 (递增), std 等价 DF = 1 (递减))
- **IF** (Interrupt Flag): **屏蔽中断允许标志位**。用于控制外部可屏蔽中断是否可以被处理器响应, IF = 1,则允许中断(类似上课时,手机有电话过来,会接电话,打断正在做的事情); IF = 0,则禁止中断(类似于上课时,将手机设置为"飞行模式");硬件厂家或者 CPU 作者会用到。**特殊用途,不常用**。
- **TF** (Trap Flag): **陷阱标志。** TF = 1,代码执行一行代码后会停止,不执行下一行代码(类似于 debug 时的 F11)。**特殊用途,不常用**。

Win7 以上的系统不支持 16 位汇编程序。Win XP 上自带了微软提供的汇编翻译器:"debug"(既可以当翻译器也可以当作调试器)。


debug 命令

- p: 相当于 VS 调试时的 F10, 会跳过函数
- t: 相当于 VS 调试时的 F11, 会单步进入
- r: 查看当前CPU的各个寄存器数值信息
- e: 从指定地址开始,修改内存数据
- d: 从指定地址开始查看其内存中的数据
- u: 查看反汇编
- g: debug Hello.com -g 直接运行程序

将书写的汇编指令以二进制方式进行保存

操作步骤:


• 使用 "a" 命令编写汇编指令:




• 使用 "r" 命令在 "CX" 寄存器中写入汇编指令占用的字节数:



• 使用 "n" 命令,命名需要保存的二进制文件名(.com后缀文件内容数据为纯二进制):



• 使用 "w" 命令,将编写的汇编指令翻译成对应的二进制并写入到对应的文件中:



溢出和进位

- 溢出标志OF和进位标志CF是两个意义不同的标志
- 进位标志表示无符号数运算结果是否超出范围,运算结果仍然正确
- 溢出标志表示有符号数运算结果是否超出范围,运算结果已经不正确。

编写HelloWorld


汇编编写 HelloWorld

在指定内存进行写入:

```
C:\>debug
-a
8B24:0100 mov dx.108
8B24:0103 mov ah.09
8B24:0107 ret
8B24:0108
-e 108 "Hello World$"
-d 108
8B24:0110 72 6C 64 24 50 45 43 3D-43 3A 5C 57 34 00 13 0B rld$PEC=C:\W4...
8B24:0120 57 53 5C 53 59 53 54 45-4D 33 32 5C 43 4F 4D 4D WS\$Y$IEN32\COMM
8B24:0130 41 4E 44 2E 43 4F 4D 6D-41 4C 4C 55 53 45 52 53 AND.COM.ALUSERS
8B24:0150 45 7E 31 5C 41 4C 4C 55-53 45 7E 31 00 41 50 50 E^1\&ALUSE^1.APP
8B24:0160 44 41 54 41 3D 43 3A 5C 54 49 43 7E 31 00 AT ALUSE^1.
8B24:0170 5C 35 31 61 73 6D 5C 41-50 50 4C 49 43 7E 31 00 AT ALUSE^1.

CLIENTNA
```

运行效果:




二进制编写 HelloWorld

打开 "WinHex" 进行编写:



运行效果:



"BA" --> 指令 "mov dx" 的二进制代码

"B4" --> 指令 "mov ah" 的二进制代码 (mov ah,09 简单认为就是掉用操作系统的API)。

在 Win XP 系统中,只要运行一个 ".com" 程序就会将文件中的代码加载到内存 "0x100" 的位置 (类似于模块基址,其是固定的)。

使用Debug测试所有标志寄存器的作用

例如: ZF = 1 ==> ZR ZF = 0 ==> NZ

CF 进位标志

CF (Carry Flag 进位标志): 当运算结果的最高有效位有进位 (加法) 或借位 (减法) 时,进位标志置 "1",即 CF = 1,反之 CF = 0;

汇编指令:

测试1:

-a

0B24:0100 mov al,ff

0B24:0102 add al,1

0B24:0104 adc ah,0

0B24:0107 ret

• 测试2:

-a

0B24:0100 mov ax,ffff


0B24:0103 add ax,1

0B24:0106 adc cx,0

0B24:0109 ret

0B24:010A

操作示例:



结论:有进位寄存器 "CF" 的标志为 "CY",没有进位寄存器 "CF" 的标志为 "NC"。 "CX" 寄存器在产生进位的时候才会有作用。

ZF 零标志

ZF (Zero Flag 零标志位): 若运算结果位0,则 **ZF** = 1,反之 **ZF** = 0;注意: **ZF** 为 1 表示的结果为 0;

对 "AX 寄存器中的数据和 BX 寄存器中的数据进行相减" 进行测试。

汇编指令:

-r ax

AX 0000

:21

-r bx

BX 0000

:21

-a

0B24:0100 mov cx,ax

0B24:0102 sub cx,bx


0B24:0104 ret

0B24:0105

-r

AX=0021 BX=0021 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=0B24 ES=0B24 SS=0B24 CS=0B24 IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC 0B24:0100 89C1 MOV CX,AX

操作示例:



结论:运算结果**为** "0",零标志寄存器 "ZF"的标志为 "**ZR**",运算结果**不为** "0",零标志寄存器 "ZF"的标志为 "**NZ**"。

影响标志寄存器的指令: add、sub、mul、div、

SF 符号标志

运算结果最高位为 "1",则 "SF" = 1,反之 "SF" = 0;有符号数据用最高有效 位表示数据的符号所以,最高有效位就是符号标志的状态。

示例("H"表示十六进制数据):

3AH + 7CH = B6H; 对应的二进制为: 1011 0110

B6H 对应的二进制数据的最高位为 "1", 所以 "SF" = 1

85H + 7CH = (1)00H; 对应的二进制为: 1 (进位) 0000 0000

(1)00H 对应的二进制数据的最高位为 "0", 所以 "SF" = 0

汇编指令:

-a

0B24:0100 mov ax,0

0B24:0103 sub ax,1

0B24:0106 add ax,1

操作示例:



结论: "SF" = 0, 其表示正数, 汇编中对应的标志为 "PL", "SF" = 1, 其表示负数, 汇编中对应的标志为 "NG"。

OF 溢出标志

"进位" 计算结果正确

"溢出" 计算结果错误

若算数运算的结果有溢出,则 "OF" = 1,反之 "OF" = 0;

示例("H"表示十六进制数据):

3AH + 7CH = B6H;对应的二进制为:1011 0110,产生溢出: OF = 1

无符号数运算: 58 + 124 = 182 (范围内, 无进位)

• 有符号树运算: 58 + 124 = 182 (范围外, 有溢出)

AAH + 7CH = (1)26H; 对应的二进制为: 1 (进位) 0010 0110

没有生溢出: OF = 0

无符号数运算: 170 + 124 = 182 (范围外,有进位)

有符号树运算: -86 + 124 = 28 (范围内, 无溢出)

两个寄存器做运算:

- 无符号数据进行 加法或者减法运算, 只需要查看 "CF" 标志为即可
- 有符号数据进行 加法或者减法运算,只需要查看 "OF" 标志为即可,如果溢出, 其结果不能使用。

CPU 硬件判断溢出的依据(正负数判断最高位是否为1):

正数 + 正数 = 负数 (溢出)

负数 + 负数 = 正数 (溢出)

测试1:

• 汇编代码:

-a

0B24:0100 mov ax,7fff

0B24:0103 add ax,1

0B24:0106 ret

0B24:0107

操作示例:

```
C:\DOCUME 1\51asm>debug
-a
0B24:0100 mov ax,7fff
0B24:0100 ret
0B24:0100 mov ax,7fff
0B24:0100 ret
0B24:0100 mov ax,7fff
0B24:0100 mov ax,1000 mov ax,1
```

测试2:

• 汇编代码:

-a

0B24:0100 mov ax,8000

0B24:0103 add ax,8000

0B24:0106 ret

0B24:0107

操作示例:

```
C:\DOCUMET1\51asm>debug
-a
0B24:0100
0B24:01000
0B24:0100
0B24:01000
0B24:01000
0B24:01000
0B24:01000
0B24:01000
0B
```

结论:

正数 + 正数 = 负数 (溢出)

负数 + 负数 = 正数 (溢出)

在8086中溢出标志 "OF" 用 "OV" 表示, 没有溢出用 "NV" 表示。

PF 奇偶标志位

PF (Parity Flag): **奇偶标志位**。记录相关指令执行后,其结果的所有 bit 位中 1 的个数是否为偶数。如果 1 的个数是偶数,则 PF = 1,如果为奇数,则 PF = 0;

汇编指令:

指令1:

-a

0B24:0100 add al,d

0B24:0102 ret

0B24:0103

执行后,结果为 0000 1101B,其中有3 (奇数) 个1,则 PF = 0;8086中对应的标志为:**PO**;

• 指令2:

-a

0B24:0100 add al,3

0B24:0102 ret

0B24:0103

执行后,结果为 0000 0011B,其中有2 (奇数) 个1,则 PF = 1;8086中对应的标志为:**PE**;

AF 辅助进位标志位

AF (Auxiliary Flag): 辅助进位标志位

这个位表示加减法做到一半时有没有形成进位或者借位,如果有则AF=1。

汇编指令:

-a

0B24:0100 mov al,e

0B24:0102 mov bl,8

0B24:0104 add al,bl

0B24:0106 ret

0B24:0107

最后结果为: al = 16H(0001 0110H),这就是低4位向高4位进位。反之在减法中第3位不够减去向第4位借位(注意数位是从第0位开始数的)叫低4位向高4位借位。像前面的 AL中前四位为高四位,后四位为低四位。例如,当两个字节相加时,如果从低4位向高4位有进位时,则 AF = 1。8086中对应的标志为 AC。反之 AF = 0,对应的标志为 NA。

DF 方向标志位

DF (Direction Flag) : 方向标志位

在串处理指令中,控制每次操作后, si (指向原始偏移地址)、di (指向目标偏移地址)的增减。

df=0时,每次操作后, si、di递增;8086中对应的标志为:**UP** df=1时,每次操作后, si、di递减。8086中对应的标志为:**DN**

汇编指令:

cld

std

IF 中断允许标志位

IF (Interrupt Flag) : 中断允许标志位

当 IF = 1时, CPU 在执行完当前指令后响应中断, 引发中断过程; 8086中对应的标志为: **El**

当 IF = 0时, CPU 在执行完当前指令后不响应可屏蔽中断。8086中对应的标志为: **DI**

TF 陷间标志

TF (Trap Flag): 定时器溢出标志。这个位主要是用来在debug 中进行-t指令时使用的。当 CPU 在执行完一条指令后,如果检测到 TF 位的值为 1,则产

生单步中断,引发中断过程。通过这个位,我们就可以在 debug 中对程序进行单步跟踪。

各标志数值对应的标志

标志	1	0
CF	CY	NC
PF	PE	РО
AF	AC	NA
ZF	ZR	NZ
SF	NG	PL
IF	EI	DI
DF	DN	UP
OF	OV	NV