#### 2021/01/11\_32位汇编\_第2课\_32位汇编宏和结构体的定义、使用\_masm32的 使用

**笔记本:** 32位汇编

**创建时间:** 2021/1/11 星期— 10:46

作者: ileemi

• 汇编宏的定义

• 汇编结构体的定义

• <u>masm32</u>

加载程序时,程序的入口地址OllyDBG会自动向操作系统获取,获取不到可以通过OllyDBG从文件中获取。

## 汇编宏的定义

使用宏伪指令可提高程序的可读性

• 无参宏: equ (代码替换)

;宏(无参宏)

NULL EQU 0

MB OK EQU 0

• **带参宏**: macro (和多次调用函数相比,带参宏 (空间换时间) 这种方法指令周期要比函数的指令周期高 (函数省内存空间,时间换空间))

现在编程中,当一个"方法"的汇编代码所占的内存较大时(所占用的字节数)就使用函数,占用内存较少时使用带参宏,类似高级语言的内敛函数(编译器根据"方法(函数)"的实现代码自动进行分析,所占内存较少的时候就当作宏展开,反之当作函数)。

使用无有参宏传递字符串的时候,在宏内使用参数替换时需要在参数前后添加 "&" 字符 (表示使用参数替换),不添加编译器将参数当作字符串。传递的字符串中间有空格的时候,需要将传递参数时,将参数前后分别添加 "<>" 字符。汇编中的尖括号(<>)转移字符为 "!": <!<hello World!>>。函数写在代码区内。代码示例:

```
include hello.inc includelib user32.lib includelib kernel32.lib


MyAdd2 macro n1, n2, n3
; 使用传递的参数n3需要在前后添加 "&"表示使用参数替换; 防止参数当作字符串 db "msg:&n3&", 0
```

```
mov eax, n1
add eax, n2
endm

; 代码区
.code

START proc
MyAdd2 1, 2, hello
MyAdd2 3, 4, <hello world>; 传递的字串中有空格使用 "<>" 号将字符串括起来
MyAdd2 3, 4, <!<hello world!>> ; 特殊符号需要转义
invoke ExitProcess, 0
RET

START endp
end START
```




# 汇编结构体的定义

使用结构体伪指令可自动计算结构体中成员的偏移量:

伪指令: struct

#### 通过 ollydbg 的内存窗口可以快速找到全局数据区的代码首地址:



#### 结构体的定义,代码示例:

```
.386 ;指令集
.model flat, stdcall ;平坦模式 (不分段),默认调用约定
OPTION CASEMAP: none
                            ;大小写敏感
;宏(无参宏)
NULL EQU 0
MB OK EQU 0
;代码宏(有参宏)
MyMsg MACRO p1
  Mov eax, eax
endm
:常量区
;结构体
Point struct 4
  x dword ? ; 定义成员,注意字节对齐(成员不初始化)
  y dword ?
Point ends
Point3D struct 4
  pt Point<?>
  Z dword ?
Point3D ends
;初始化数据区
. data
   ; 定义结构体变量,可以初始化,可以不初始化
  ; g_pt1 Point<>
                 ; 成员使用默认值
  g_pt1 Point<0, 0>
```

```
g_pt2 Point<1, 2>
g_pt3 Point<?, 2> ; 第一个成员不初始化,一个 "?"对应一个成员
g_pt4 Point3D<<?, ?>>
;g_ptAry Point 10 dup(<4, 5>) ;结构体数组
;g_pt2 Point3D<<?, ?>, ?> ;结构体中套结构体
;g_pt3 Point3D<<1, 2>, 3>
;g_pt4 Point3D<<?, 2>, 3>
```

在代码区中使用结构体变量时,需要获取结构体变量的地址,写法:

• 一般写法:

```
; 参数多的时候偏移值不方便计算
; 成员位置发生变化的时候,也需要改动代码
mov ebx, offset g_pt2
mov eax, dword ptr [ebx+0] ; pt.x -- 手动计算偏移
mov eax, dword ptr [ebx+4] ; pt.y
```

• 使用假设 assume: assume 伪指令允许将结构体的地址交给一个通用寄存器 (将通用寄存器假设为结构体的首地址,一般使用 "ebx, ebp") ,该寄存器就 可以当作结构体来使用,通过该寄存器可以直接访问结构体数据成员,不使用的 时候使用 nothing 进行取消。代码示例:

```
;假设,编译器自动计算编译
ASSUME ebx:ptr Point ; 把ebx当作Point结构体指针来使用
mov eax, [ebx].x ; 编译时, 编译器会自动计算偏移
mov eax, [ebx].y
ASSUME ebx:nothing ; 取消假设后, eax通用寄存器
```

在汇编中局部变量只能定义在函数或者宏中才能使用。没有保存 ebp 在代码段进行使用会有问题,需要在代码区 "START" 开始处添加 "proc" (修改为过程函数)。


• 获取局部变量对应字节数的数值,代码如下:

```
; 源操作数写局部变量的标号就是取出对应的字节数
mov ebp, Point ; 将结构体的字节大小给ebp
;mov ebp, @pt ; 编译不通过,结构体需要取总字节数,寄存器放
不下
mov ebp, @num ; 取变量num的
值 mov ebp, dword ptr [ebp-c]
;mov ax, @num2; 编译不通过
mov bl, @num2
```

• 通过使用 addr可以将局部变量的地址当作参数传递给函数(在invoke中使用),代码示例:

```
include hello.inc
includelib user32.lib
includelib kernel32.lib
MyAdd2 macro n1, n2, n3
   ;使用传递的参数n3需要在前后添加 "&"表示使用参数替换
   db "&n3&", 0
   add eax, n2
endm
;代码区
. code
MyAdd1 proc n1:dword, n2:dword
   add eax, n2
   ret
MyAdd1 endp
START proc
   local @pt:Point
   local @pt2:Point
   local @num:dword
   local @num2:byte
   local @ary[10]:word
   ; 源操作数写局部变量的标号就是取出对应的字节数
   mov ebp, Point ; 将结构体的字节大小给ebp
;mov ebp, @pt ; 编译不通过,结构体需要取总字节数,寄存器
放不下
   mov ebp, @num ; 取变量num的
值 mov ebp, dword ptr [ebp-c]
   ;mov ax, @num2
   mov bl, @num2
   ;访问局部变量数组
                ; 获取数组首地址
   lea ebp, @ary
   ;mov @ary[2 * type @ary[0]], 1
   mov [@ary + 2 * 2], 1 ; 访问对应元素
   ; 获取局部变量地址
   lea ebp, @pt
   ; 使用invoke时,需要将局部变量的地址进行传递可使用 addr
   invoke MyAdd1, addr @pt, 1
   lea ebx, @pt ; mov ebp, dword ptr [ebp-8]
```


```
lea ecx, @pt2 ; mov ebp, dword ptr [ebp-8]
   assume ebx:ptr Point
   assume ecx:ptr Point
   mov [ebx].x, 0
   mov [ebx].y, 0
   mov [ecx].x, 0
   mov [ecx].y, 0
   assume ebx:nothing ;取消
   assume ecx:nothing ;取消
   mov @num, 0
   mov @num2, 1
   mov ebx, offset g_pt2 ; 讲g_pt2地址赋值给ebx
   ;假设,编译器自动计算编译
   assume ebx:ptr Point ; 把ebx当作Point结构体指针来使用
   mov eax, [ebx].x
                          ; 编译时, 编译器会自动计算偏移
   mov eax, [ebx].y
   assume ebx:nothing ; 取消假设后, eax通用寄存器
   assume eax:ptr Point3D
   ; 参数多的时候偏移值不方便计算
   ; 成员位置发生变化的时候,也需要改动代码
   mov ebx, offset g pt2
   mov eax, dword ptr [ebx+0]; pt.x
   mov eax, dword ptr [ebx+4] ;pt.y
   invoke MyAdd1, 1, 2
   invoke MyAdd1, 1, 2
   ;MyAdd2<1, 2>
   ;MyAdd2<1, 2>
   ;MyMsg<MB OK>
   ;MyMsg<MB_OK>
   ;MyAdd2 1, 2, <hello world>
   ;MyAdd2 3, 4, <hello world>
   ;MyAdd2 3, 4, <!<hello world!>> ;转义
   invoke ExitProcess, 0
   RET
START endp
end START
```




### masm32

将.lib文件中的API通过解析格式生成对应的.inc文件(结构体函数声明,API分Unicode和ASCII版本)。之后在程序中需要使用API的时候只需要添加.inc文件即可,不在需要去写API对应的函数声明(内部同时集成了开发环境)。安装完成后,需要添加环境变量,如下图示例:


#### 环境变量:



#### 目录格式:



#### 解析后的格式:



"masm32\tools\l2inc" 下的 "l2inc.exe" 程序可以单独的将 ".lib" 文件生成对应的 ".inc" 文件(主要用于官方跟新库中的函数后,需要使用新库中的函数时可以使用该工具)。