Trạm
POS

Hướng dẫn sử dụng POS Trạm

Ứng dụng di động & Web quản trị – hướng dẫn chi tiết

Hệ thống bán hàng & quản lý chi nhánh cho quán F&B

Mục lục

A. Bắt đầu sử dụng . . . 4
A.1 Đăng nhập trên ứng dụng . . . 4
A.2 Đăng nhập trên web . . . 4
A.3 Đổi chi nhánh (chủ quán nhiều cửa hàng) . . . 4
A.4 Đổi mật khẩu và xóa tài khoản . . . 4
A.5 Làm quen màn hình chính của ứng dụng . . . 5
B. Hướng dẫn cho Nhân viên bán hàng . . . 6
B.1 Mở ca bán hàng . . . 6
B.2 Chọn bàn và gọi món . . . 6
B.3 Xóa món hoặc hủy món . . . 6
B.4 Chuyển bàn, ghép bàn, ghi chú bàn, đặt bàn trước . . . 6
B.5 Tạm tính và thanh toán . . . 6
B.6 Kết ca . . . 7
C. Hướng dẫn cho Bếp / Bar . . . 8
Xem màn bếp trên web . . . 8
D. Hướng dẫn cho Quản lý và Chủ quán (ứng dụng) . . . 9
D.1 Thiết lập khu vực và bàn . . . 9
D.2 Quản lý thực đơn và danh mục . . . 9
D.3 Danh mục ghi chú và topping . . . 9
D.4 Tạo khuyến mãi và voucher . . . 9
D.5 Khách hàng và điểm tích lũy . . . 10
D.6 Kho hàng . . . 10
D.7 Báo cáo . . . 10
D.8 Nhân viên, phân quyền và PIN . . . 10
D.9 Máy in . . . 10
E. Hướng dẫn Web quản trị . . . 11
E.1 Tổng quan, giao dịch và báo cáo . . . 11
E.2 Sơ đồ phòng / bàn . . . 11
E.3 Thực đơn, danh mục, note và topping . . . 11
E.4 Khuyến mãi và voucher . . . 11
E.5 Kho hàng . . . 11
E.6 Khách hàng và điểm . . . 12
E.7 Cửa hàng, nhân viên và phân quyền . . . 12

E.8 Ca và két trên web 12
F. Câu hỏi thường gặp và xử lý sự cố 13
Liên hệ hỗ trợ 13

A. Bắt đầu sử dụng

Tài liệu này hướng dẫn từng bước cách dùng **ứng dụng POS Trạm** (iPhone, iPad, Android) và **Web quản trị** (pos-tram.vercel.app). Mỗi phần ghi rõ vai trò nào dùng được; menu và nút bạn thấy phụ thuộc vào quyền của tài khoản.

A.1 Đăng nhập trên ứng dụng

1. Mở ứng dụng **POS Trạm**.
2. Nhập **Mã cửa hàng** (ví dụ TRAM01). Mã gồm chữ và số, không có khoảng trắng. Bật **Ghi nhớ mã cửa hàng** để lần sau không phải nhập lại.
3. Nhập **Tên đăng nhập** (chữ thường không dấu, số, gạch dưới hoặc gạch ngang, 3 đến 30 ký tự) và **Mật khẩu**.
4. Bấm **ĐĂNG NHẬP**. Lần đầu bạn có thể được yêu cầu đổi mật khẩu tạm thời.

Lưu ý. Nhập sai mật khẩu nhiều lần liên tiếp sẽ bị khóa tạm 15 phút. Hãy nhờ chủ quán hoặc quản lý đặt lại mật khẩu nếu bạn quên.

Mẹo. Nếu cửa hàng đã liên kết với ứng dụng Chấm Công Trạm, bạn có thể bấm **Đăng nhập bằng Chấm Công Trạm** rồi chọn Google, Apple hoặc Email; không cần nhập mã cửa hàng và mật khẩu POS.

A.2 Đăng nhập trên web

1. Vào **pos-tram.vercel.app** và chọn đăng nhập.
2. Nhập mã cửa hàng, tên đăng nhập, mật khẩu (giống ứng dụng).
3. Sau khi vào, menu bên trái liệt kê các trang bạn được phép dùng. Chủ quán chọn cửa hàng đang xem hoặc xem toàn hệ thống ở thanh chọn chi nhánh.

A.3 Đổi chi nhánh (chủ quán nhiều cửa hàng)

1. Trên ứng dụng: mở menu bên trái, chọn **Đổi Chi Nhánh (Cửa Hàng)**, rồi chạm vào cửa hàng muốn làm việc. Ứng dụng hiện vòng xoay trong lúc nạp dữ liệu cửa hàng mới.
2. Trên web: dùng thanh chọn chi nhánh ở đầu trang.

A.4 Đổi mật khẩu và xóa tài khoản

- **Đổi mật khẩu:** trong menu tài khoản của ứng dụng, chọn đổi mật khẩu và nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới.
- **Xóa tài khoản của chính mình:** trong menu tài khoản, chọn xóa tài khoản và làm theo xác nhận. Chủ gốc của cửa hàng không tự xóa được tài khoản (đúng thiết kế).
- **Giao diện:** menu **Giao Diện (Sáng / Tối)** cho phép chọn Sáng, Tối hoặc Theo hệ thống.

A.5 Làm quen màn hình chính của ứng dụng

Mục trong menu	Dùng để
Sơ đồ bàn và gọi món	Màn hình bán hàng chính.
Quản lý ca và két tiền	Mở ca, thu chi phát sinh, kết ca.
Phiếu bàn giao ca	Xem phiên giao két và chênh lệch.
Báo cáo cuối ngày	Tổng hợp, thu chi, hàng hóa, phòng bàn.
Màn hình Bếp / KDS	Theo dõi và hoàn tất món.
Đơn hàng online	Đơn từ kênh online.
Lịch sử hóa đơn đã thanh toán	Tra cứu và in lại hóa đơn.
Khuyến mãi và voucher	Quản lý chương trình và mã.
Kho hàng, Báo cáo kho hàng	Danh sách hàng, tồn kho, phiếu kho, nhà cung cấp.
Hiệu suất khuyến mãi	Báo cáo hiệu quả từng chương trình.
Lịch sử thao tác, Ma trận phân quyền, Nhân viên và phân quyền	Giám sát và phân quyền (chủ quán, hoặc quản lý được cấp).
Khu vực và bàn, Quản lý thực đơn	Thiết lập bàn, món, danh mục.
Báo cáo doanh thu, Trung tâm báo cáo	Các báo cáo kinh doanh, xuất Excel/PDF.
Cài đặt (máy in và giao diện)	Kết nối máy in, chọn giao diện.

B. Hướng dẫn cho Nhân viên bán hàng

B.1 Mở ca bán hàng

Mỗi tài khoản có **ca và két riêng**. Bạn cần mở ca của chính mình trước khi gọi món hoặc thanh toán.

1. Ở màn hình bàn, bấm nút **Ca** trên thanh trên cùng (hiện chữ Ca mở khi đã mở) hoặc chọn **Quản Lý Ca & Két Tiền** trong menu.
2. Chọn **Mở Ca Bán Hàng & Két Tiền**.
3. Nhập **Tiền mặt đầu ca trong két (VND)** đúng bằng số tiền thực tế bạn nhận.
4. Xác nhận. Nút trên thanh trên chuyển thành **Ca mở**.

B.2 Chọn bàn và gọi món

1. Ở màn hình **Sơ đồ bàn**, chọn khu vực ở hàng nút phía trên (hoặc Tất cả), dùng bộ lọc trạng thái nếu cần (Trống, Có khách, Chờ thanh toán, Đặt trước).
2. Chạm vào bàn **Trống** để mở bàn; chạm vào bàn **Có khách** để xem và thêm món.
3. Bấm **Thêm món**, chọn nhóm và món. Với đồ uống, chọn **size**, **topping**, mức **đường / đá** nếu có; thêm ghi chú cho bếp hoặc pha chế.
4. Chỉnh số lượng bằng nút cộng trừ. Chỉnh **số khách** ở thanh trên.
5. Muốn **giảm giá một món**: chạm vào món, chọn Giảm giá, nhập theo % hoặc số tiền, ghi lý do. Có thể cần Quản lý nhập PIN duyệt.
6. Bấm **Gửi bếp** (số trong ngoặc là số món chưa gửi). Chỉ các món mới được gửi.

> **Ghi nhớ.** Món có nhãn hết hàng không gọi được. Bếp hoặc nhân viên có thể báo hết/còn món (xem mục C).

B.3 Xóa món hoặc hủy món

- Món **chưa gửi bếp**: chạm vào món và chọn xóa, nhập lý do.
- Món **đã gửi bếp**: cần Quản lý hoặc Chủ nhập **PIN duyệt** (hoặc bạn được cấp quyền riêng). Hệ thống ghi lại món bị xóa, số lượng, lý do và người duyệt.
- Hủy cả đơn: bấm **Hủy đơn**, chọn lý do (khách đổi ý, khách về gấp, chuyển bàn khác, sự cố món hoặc bếp hết hàng) hoặc nhập lý do riêng, rồi xác nhận.

B.4 Chuyển bàn, ghép bàn, ghi chú bàn, đặt bàn trước

- Ở thẻ bàn, bấm biểu tượng ba chấm: **Chuyển sang bàn khác**, **Ghép vào bàn khác** (khi bàn đang có khách), **Đặt trước bàn này** (khi bàn trống), **Ghi chú bàn**, **Xem mã QR**.
- **Ghi chú bàn**: nhập tối đa 80 ký tự (ví dụ khách VIP); hiển thị trên thẻ bàn và đi theo khi chuyển bàn, tự xóa khi dọn bàn.
- **Đặt trước**: nhập tên khách, số điện thoại, giờ, tiền cọc; bàn chuyển sang trạng thái Đặt trước. Nhấn giữ bàn trống cũng mở nhanh hộp đặt trước.
- Nhấn giữ bàn đang có khách để mở các thao tác nhanh.

B.5 Tạm tính và thanh toán

1. Bấm **Tạm tính** để in phiếu cho khách kiểm tra; bàn chuyển sang **Chờ thanh toán**.
2. Nếu có khách thành viên: bấm biểu tượng khách, chọn khách hoặc thêm mới để cộng/đổi điểm.

3. Bấm **Khuyến mãi** để áp chương trình: chọn chương trình khả dụng trong danh sách, hoặc nhập mã voucher rồi bấm **Áp Dụng**, hoặc giảm thủ công theo % / số tiền (nếu có quyền). Bấm **Xác nhận**.
4. Bấm **THANH TOÁN**, chọn hình thức: **Tiền mặt** (nhập tiền khách đưa, xem tiền thừa trả khách), **VietQR** (khách quét mã) hoặc **Hỗn hợp**.
5. Xác nhận. Hóa đơn được lưu và bàn trở lại Trống; nếu bật **In hóa đơn khi thanh toán** máy in sẽ in ngay.

> **Lưu ý.** Hóa đơn đã thanh toán không sửa được số tiền. Cần hủy hoặc hoàn phải do người có quyền thực hiện.

B.6 Kết ca

1. Vào **Quản Lý Ca & Két Tiền**.
2. Nếu có thu chi phát sinh trong ca: chọn **Nộp Thêm Tiền** hoặc **Rút / Chi Vặt**, nhập số tiền và lý do (ví dụ mua đá, trả tiền ship).
3. Chọn kết ca. Kiểm đếm toàn bộ tiền mặt trong két và nhập vào **Tiền mặt thực tế kiểm đếm (VND)**.
4. Nhập **Ghi chú bàn giao ca** nếu cần rồi xác nhận. Hệ thống hiện kết quả và **chênh lệch** (nếu bạn có quyền xem).
5. Chọn **Xem phiếu bàn giao** (nếu có quyền) để chia sẻ hoặc in.

C. Hướng dẫn cho Bếp / Bar

1. Đăng nhập bằng tài khoản Bếp; ứng dụng mở thẳng **Màn bếp**.
2. Các đơn mới hiện theo thứ tự cùng thời gian chờ. Số đơn đang chờ hiển thị trên đầu màn hình.
3. Làm xong món nào thì nhấn hoàn tất món/đơn đó; nhân viên phục vụ sẽ nhận thông báo món sẵn sàng.
4. Khi hết nguyên liệu, bấm **Hết món**, chọn món cần tắt (có thể đặt thời hạn). Món sẽ không gọi được cho đến khi bật lại.

> **Ghi nhớ.** Chủ quán, quản lý hoặc nhân viên vào xem màn bếp sẽ thấy nút mũi tên quay về ở góc trái; tài khoản Bếp không có nút này.

Xem màn bếp trên web

Vào trang **Màn hình Bếp** trong menu web để theo dõi và hoàn tất món trên máy tính.

D. Hướng dẫn cho Quản lý và Chủ quán (ứng dụng)

D.1 Thiết lập khu vực và bàn

1. Menu **Khu vực và bàn**.
2. Bấm nút thêm khu: nhập tên khu, tiền tố tên bàn (ví dụ Bàn) và số bàn tạo nhanh (0 đến 100).
3. Ở mỗi khu: biểu tượng bút đổi tên (chỉ khi không còn bàn đang dùng), dấu cộng thêm bàn, thùng rác xóa khu (chỉ khi khu đã trống).
4. **Ghim khu**: bấm biểu tượng ghim ở đầu dòng để khu luôn nằm trên cùng. **Sắp xếp**: giữ và kéo biểu tượng tay cầm bên phải. Thứ tự này dùng cả trên web.

D.2 Quản lý thực đơn và danh mục

1. Menu **Quản Lý Thực Đơn** để thêm, sửa món: tên, nhóm, giá bán, giá vốn, size, ảnh.
2. Danh mục (nhóm món): thêm, sửa, xóa; **kéo thả để đổi thứ tự**. Thứ tự lưu lên máy chủ nên web và các máy khác đều thấy giống nhau.
3. Chạm vào một nhóm món để **gắn danh mục ghi chú và nhóm topping** áp dụng cho cả nhóm; từng món có thể ghi đè riêng.
4. Có thể **sao chép thực đơn** từ chi nhánh khác sang.

D.3 Danh mục ghi chú và topping

- Tạo **nhóm ghi chú** (các câu nhanh như ít đá, ít ngọt) và **nhóm topping** (tên, giá, chọn nhiều hay chọn một, số lượng tối đa).
- Gắn nhóm vào nhóm món hoặc từng món. Nhóm món nào chưa gắn thì khi gọi món chỉ còn ô ghi chú tự do (bánh, đồ ăn không còn hiện tùy chọn đồ uống).
- Chi nhánh dùng cách cũ có nút **Nhập từ cấu hình cũ** để chuyển nhanh.

D.4 Tạo khuyến mãi và voucher

1. Menu **Khuyến Mãi & Voucher**, bấm nút **+**.
2. Chọn loại chương trình: **Giảm giá đơn hàng**; **Giảm/tặng món theo giá trị đơn**; **Mua X tặng/giảm giá Y**; **Đồng giá / đồng giảm giá**.
3. Nhập tên, mã chương trình, mức giảm (phần trăm hoặc số tiền, có thể đặt ngưỡng đơn tối thiểu và mức giảm tối đa).
4. Đặt thời gian, ngày trong tuần, khung giờ; ngân sách và giới hạn lượt dùng nếu cần; thứ tự ưu tiên; có cho cộng dồn hay không; có bắt buộc ghi chú nhân viên hay không; có tự áp dụng hay do nhân viên chọn.
5. Nếu dùng mã: bật **có mã voucher** rồi nhập danh sách mã (A đến Z, 0 đến 9, gạch ngang hoặc gạch dưới, 3 đến 32 ký tự), hoặc bấm **+ Mã KM** ở thẻ chương trình để thêm mã sau.
6. Lưu. Dùng nút gạt trên thẻ để **bật/tắt** chương trình. Màu nút gạt: trắng trên nền nâu là đang bật.

> **Ghi nhớ.** Chương trình không thể có id rỗng; nếu danh sách khuyến mãi hiện dòng trống không tên, hãy báo quản trị để dọn dữ liệu.

D.5 Khách hàng và điểm tích lũy

- Thêm, sửa khách; tìm theo tên hoặc số điện thoại; nhập từ Excel; xuất Excel.
- Điểm dùng chung toàn chuỗi. Điều chỉnh điểm (cộng, trừ, đặt lại) cần ghi lý do và đúng quyền.
- Cấu hình tỷ lệ tích điểm, đổi điểm và hạng thành viên ở phần cài đặt tích điểm.
- Xóa khách: chọn khách, bấm xóa và gõ xác nhận theo hướng dẫn trên màn hình.

D.6 Kho hàng

1. Menu **Kho hàng**. Bốn tab: **Danh sách hàng**, **Tồn kho**, **Phiếu kho**, **Nhà cung cấp**.
2. Thêm mặt hàng thủ công hoặc nhập từ Excel (có tệp mẫu để tải).
3. Lập phiếu nhập kho, xem **thẻ kho** của từng mặt hàng, xem **Báo cáo kho hàng**.

D.7 Báo cáo

- **Báo cáo cuối ngày**: bốn tab Tổng hợp, Thu chi, Hàng hóa, Phòng bàn; chọn nhân viên hoặc xem tất cả.
- **Trung tâm báo cáo**: chọn loại báo cáo, chọn khoảng thời gian (hôm nay, tuần, tháng, tùy chọn), xem trên màn hình rồi **xuất Excel** hoặc **PDF** và chia sẻ.
- **Hiệu suất khuyến mãi**: tổng quan và hiệu suất từng chương trình; nếu tải lỗi sẽ có nút **Thử lại**; có nút tải lại trên thanh tiêu đề.
- **Phiếu bàn giao ca** và **Xuất Excel khuyến mãi ca** cho từng ca.

D.8 Nhân viên, phân quyền và PIN

1. Menu **Nhân viên và phân quyền** thêm tài khoản: tên đăng nhập, họ tên, vai trò, mật khẩu tạm.
2. Muốn cấp thêm quyền riêng: sửa tài khoản tùy chỉnh quyền, hoặc mở **Ma Trận Phân Quyền Chi Tiết** và bật ô quyền.
3. Có thể khóa, mở khóa hoặc đặt lại mật khẩu cho nhân viên.
4. Đặt **PIN duyệt** của chính bạn để duyệt giảm giá món hoặc hủy món tại quầy.
5. Một nhân viên làm ở nhiều cửa hàng: chủ quán gán nhân viên vào cửa hàng khác và chọn vai trò riêng ở từng cửa hàng.

> **Ghi nhớ.** Một số quyền chỉ Chủ quán mới cấp được: hủy hóa đơn đã thanh toán, hủy món đã gửi bếp, xem và xuất nhật ký thao tác.

D.9 Máy in

1. Menu **Cài Đặt (Máy In & Giao Diện)**.
2. **Bluetooth:** bật Bluetooth, bấm **Quét lại**, chọn máy in trong danh sách rồi bấm **Kết nối**. Trạng thái **Đang dùng** hiện ở máy in đang kết nối.
3. **Máy in LAN:** nhập địa chỉ IP của máy in (cổng 9100).
4. Chọn **kiểu in tiếng Việt**: Không dấu (ESC/POS chuẩn), UTF-8 trực tiếp (chỉ máy hỗ trợ font tiếng Việt), hoặc Đồ họa Raster Bitmap (có dấu 100%, khuyến nghị khi máy in không hiển thị dấu).
5. In thử. Nếu máy in lỗi, các lệnh in vào **hàng đợi** để in lại sau khi kết nối lại.

E. Hướng dẫn Web quản trị

Menu bên trái của web liệt kê các trang theo quyền của tài khoản. Phần này mô tả cách dùng các trang chính.

E.1 Tổng quan, giao dịch và báo cáo

- **Tổng quan:** các chỉ số nhanh theo cửa hàng đang chọn hoặc toàn hệ thống.
- **Giao dịch / Hóa đơn:** lọc theo ngày, trạng thái, hình thức; bấm vào hóa đơn để xem chi tiết; hủy hoặc xóa khi có quyền.
- **Báo cáo doanh thu:** chuyển giữa Theo ngày, tuần, tháng, năm và xuất tệp.
- **Báo cáo cuối ngày:** bốn tab Tổng hợp, Thu chi, Hàng hóa, Phòng bàn.
- **Phân tích kinh doanh:** chọn khoảng thời gian (hôm nay, hôm qua, 7 ngày, tháng này, tháng trước, toàn bộ) để xem 20 chỉ số quản trị và phân bổ 24 khung giờ.
- **Hàng hóa bán ra:** ba tab Món ăn / Hàng hóa, Nhóm hàng, Lợi nhuận gộp và giá vốn.

E.2 Sơ đồ phòng / bàn

1. Vào **Sơ đồ Phòng/Bàn**. Chọn khu bằng các nút phía trên; chọn bàn để gọi món, chuyển, ghép, thanh toán.
2. Bấm nút thiết lập khu vực để **thêm khu** kèm tạo nhanh số bàn, **đổi tên khu**, **thêm bàn vào khu**, **xóa khu trống**.
3. Mỗi khu có nút **ghim** và nút **lên / xuống** để sắp xếp; app cập nhật theo ngay.
4. Quản lý hoặc chủ có thể **đặt PIN duyệt** cho nhân viên tại đây.

E.3 Thực đơn, danh mục, note và topping

1. Vào **Thực đơn & Sản phẩm**: tab **Sản phẩm** để thêm sửa món (tên, giá bán, giá vốn, đơn vị tính, ảnh).
2. Tab **Danh mục**: thêm, sửa, xóa nhóm; dùng nút **mũi tên lên / xuống** để đổi thứ tự (ẩn khi đang gõ tìm kiếm). Thứ tự đồng bộ với app.
3. Trang **Danh mục note & topping**: tạo nhóm ghi chú và nhóm topping rồi gắn vào nhóm món hoặc món (trong màn sửa món chọn Kế thừa hoặc Tùy chỉnh).
4. Dùng chức năng **sao chép thực đơn** để chép sang chi nhánh khác.

E.4 Khuyến mãi và voucher

1. Vào **Khuyến mãi & Voucher**. Hai tab: **Chương trình KM** và **Mã Voucher**.
2. Bấm thêm chương trình, chọn loại, nhập tên, mức giảm, ngày trong tuần (Thứ 2 đến Chủ nhật), khung giờ, ngân sách, số lượt, ưu tiên.
3. Tab **Mã Voucher**: chọn chương trình, tạo mã ngẫu nhiên (định dạng như TRAM8K2D) hoặc nhập danh sách; dùng ô **Kiểm tra mã** để tra mã; **Hủy mã** khi cần.
4. Xem hiệu quả ở **Báo cáo khuyến mãi**: tổng giảm giá, số hóa đơn có khuyến mãi, doanh thu các hóa đơn này, lượt dùng voucher.

E.5 Kho hàng

- Trang **Kho hàng và NVL** có bốn tab Danh sách hàng, Tồn kho, Phiếu kho, Nhà cung cấp.
- **Báo cáo kho hàng** cho số liệu nhập, xuất, tồn.

E.6 Khách hàng và điểm

- Trang **Khách hàng CRM**: tìm theo tên, số điện thoại hoặc mã khách; xem tổng điểm lưu hành; thêm sửa khách; điều chỉnh điểm; xem sổ lịch sử.
- Trang **Lịch sử điểm khách**: toàn bộ giao dịch tích, đổi, điều chỉnh, hoàn điểm.
- Cấu hình **hạng thành viên** (tên hạng và mốc điểm) trong phần cài đặt tích điểm.

E.7 Cửa hàng, nhân viên và phân quyền

1. **Hệ thống chi nhánh:** xem danh sách, tìm theo mã hoặc tên, chỉnh sửa thông tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, ngân hàng nhận QR, wifi). Chủ quán tạo thêm chi nhánh mới tại đây; người tạo tự là chủ, các chủ gốc khác của chuỗi được thêm tự động.
2. **Liên kết Chấm Công Trạm:** ở trang chi nhánh hoặc trang nhân viên, chủ quán liên kết hoặc hủy liên kết cửa hàng với tài khoản Chấm Công để nhân viên đăng nhập một chạm.
3. **Nhân viên và phân quyền:** thêm, sửa, khóa tài khoản; chọn vai trò; tích **Quyền bổ sung riêng lẻ**; gán nhân viên vào nhiều cửa hàng. Tên đăng nhập không đổi được sau khi tạo.
4. **Nhật ký kiểm soát:** lọc theo hành động (thêm món, gửi bếp, thanh toán, ghép bàn, chuyển bàn, tách hóa đơn, hủy món...), bấm vào bản ghi để xem chi tiết.

E.8 Ca và két trên web

- Nhân viên vào **Ca / Két của tôi** để mở ca (nhập tiền đầu ca), thu chi, kết ca; vào **Đơn của tôi** để xem đơn mình lập.
- Chủ và quản lý vào **Phiếu bàn giao ca** để xem mọi ca (tất cả, đang mở, đã chốt), chênh lệch két.

F. Câu hỏi thường gặp và xử lý sự cố

Tình huống	Cách xử lý
Đăng nhập báo **Sai tài khoản hoặc mật khẩu**	Kiểm tra đúng **mã cửa hàng** (không có khoảng trắng, ví dụ TRAM01), tên đăng nhập chữ thường không dấu. Sau nhiều lần sai sẽ bị khóa 15 phút; nhờ quản lý đặt lại mật khẩu.
Báo **Mã cửa hàng không hợp lệ**	Mã chỉ gồm chữ và số (cho phép gạch ngang và gạch dưới), không có khoảng trắng.
Chủ nhiều cửa hàng không thấy chi nhánh khác	Cập nhật ứng dụng bản mới, đăng nhập lại; chủ quán kiểm tra tài khoản đã được thêm vào chi nhánh đó.
Không gọi món hoặc thanh toán được	Bạn cần mở ca của chính mình (mục B.1).
Món không chọn được khi gọi	Món đang được báo hết. Bếp hoặc nhân viên bật lại món ở màn bếp.
Không hủy được món đã gửi bếp	Cần Quản lý hoặc Chủ nhập PIN duyệt, hoặc được cấp quyền riêng.
Máy in không in hoặc mất dấu tiếng Việt	Kiểm tra nguồn, giấy, kết nối; thử kiểu in **Đồ họa Raster Bitmap**. Lệnh lỗi nằm trong hàng đợi để in lại.
Chia sẻ phiếu / xuất Excel không mở được	Cập nhật ứng dụng bản mới. Nếu vẫn lỗi, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo lỗi cụ thể; chụp màn hình và gửi hỗ trợ.
Màn hình khuyến mãi quay mãi hoặc hiện dòng trống	Bấm nút tải lại; kiểm tra mạng. Dòng trống không tên là dữ liệu hỏng, báo quản trị để dọn.
Thứ tự khu vực hoặc danh mục khác nhau giữa app và web	Thứ tự được lưu trên máy chủ; làm mới trang web, đóng mở lại ứng dụng. Chỉ chủ và quản lý mới đổi được thứ tự.
Quên mật khẩu	Nhờ chủ quán hoặc quản lý đặt lại mật khẩu trong mục Nhân viên và phân quyền; bạn sẽ được yêu cầu đổi mật khẩu khi đăng nhập lại.
Muốn xóa dữ liệu cá nhân	Dùng mục xóa tài khoản trong ứng dụng, hoặc xem trang **Quyền lựa chọn về dữ liệu** tại pos-tram.vercel.app/privacy-choices.

Liên hệ hỗ trợ

Hotline: 0865.062.205 · Web: pos-tram.vercel.app · Hỗ trợ: pos-tram.vercel.app/support