
## 第三章多組分系统的熱力学。遂度和活度


物理化学多媒体课堂教学软件 V1.0版



物理化学多媒体课堂教学软件 V1.0版

#### 基本术语

混合物 含有一种以上物质的均相系统,其中任 何部分都具有相同的性质。





固态混合物



流体混合物

#### 基本术语

溶 液 含有一种以上物质的均相系统,其中一种或数种物质称为溶剂,其它的称为溶 质,溶质溶解于溶剂中形成溶液。

气态溶液

液态溶液

固态溶液



(1)物质B的摩尔分数

——B物质的量与混合物(或溶液)的总量之比。

$$x_{\rm B}(y_{\rm B}) \stackrel{\rm def}{=} \frac{n_{\rm B}}{n}$$

$$n = \sum_{B} n_{B} = n_{B_{1}} + n_{B_{2}} + \cdots + n_{B_{K}}$$

$$\sum_{B} x_{B}(y_{B}) = x_{B_{1}} + x_{B_{2}} + \dots + x_{B_{K}} = 1$$

(2)物质B的质量分数

——B物质的质量与混合物(或溶液)的质量之 比。

$$w_{\rm B} \stackrel{\rm def}{=} \frac{m_{\rm B}}{\sum_{\rm B'} m_{\rm B'}} \stackrel{\rm def}{=} \frac{n_{\rm B} M_{\rm B}}{\sum_{\rm B'} n_{\rm B'} M_{\rm B'}}$$

$$\sum_{B} w_{B} = w_{B_{1}} + w_{B_{2}} + \dots + w_{B_{K}} = 1$$

(3)物质B的体积分数

$$\varphi_{\mathrm{B}} \stackrel{\mathrm{def}}{=} \frac{n_{\mathrm{B}}V_{\mathrm{B}}^*}{\sum_{\mathrm{B'}}(n_{\mathrm{B'}}V_{\mathrm{B'}}^*)}$$

$$\sum_{\mathbf{B}} \varphi_{\mathbf{B}} = \varphi_{\mathbf{B}_1} + \varphi_{\mathbf{B}_2} + \dots + \varphi_{\mathbf{B}_K} = 1$$

#### (4)物质B的质量摩尔浓度

——溶液中溶质B的物质的量除以溶剂A的质量。

$$b_{\rm B}(m_{\rm B}) \stackrel{\rm def}{=} \frac{n_{\rm B}}{\sum_{\rm A}(n_{\rm A}M_{\rm A})}$$

——常用单位:mol·kg<sup>-1</sup>

(5)物质B的浓度(物质的量浓度)

——溶液中溶质B的物质的量除以溶液的体积。

$$c_{\rm B}([{\rm B}]) \stackrel{\rm def}{=} \frac{n_{\rm B}}{V}$$

——常用单位: mol·m<sup>-3</sup>

#### 不同组成表示方法之间相互换算

设二元系(A,B)

$$x_{\rm B} = \frac{M_{\rm A} w_{\rm B}}{M_{\rm B} w_{\rm A} + M_{\rm A} w_{\rm B}} = \frac{V_{\rm A}^* \varphi_{\rm B}}{V_{\rm B}^* \varphi_{\rm A} + V_{\rm A}^* \varphi_{\rm B}}$$

$$= \frac{M_{A}b_{B}}{M_{A}b_{B}+1} = \frac{M_{A}c_{B}}{M_{A}c_{B}+\rho-c_{B}M_{B}}$$

 $---\rho$  是溶液的密度  $kg \cdot m^{-3}$ 

#### 本章框架

- ◆ 多组分系统的热力学基本方程 偏摩尔量 组成可变的多组分系统的热力学基本方程 主要应用:
- ◆ 多组分系统物质特性的描述逸度、活度和混合性质


### 3-2 偏摩尔量

物理化学多媒体课堂教学软件 V1.0版

#### 1.偏摩尔量的定义与物理意义

#### 设广延性质 X, 由状态函数的基本假定

$$X = X(T, p, n_1, n_2, \dots, n_K)$$



#### 偏摩尔量

$$X_{i} \stackrel{\text{def}}{=} \left( \frac{\partial X}{\partial n_{i}} \right)_{T, p, n_{j \neq i}}$$

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_{p,n_j} dT + \left(\frac{\partial X}{\partial p}\right)_{T,n_j} dp + \sum_{i=1}^K X_i dn_i$$

$$X_i \stackrel{\text{def}}{=} \left( \frac{\partial X}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_{j \neq i}}$$

#### $X_i$ 是状态函数,强度性质

$$X_i = X_i(T, p, x_1, x_2, \dots, x_{K-1})$$

 $X_i$  是在系统恒定T,p 和其它物质的量时,改变1mol i 物质引起的系统广延性质X的变化.

对纯组分系统  $X_i$  即  $X_i$ \*

#### 偏摩尔量与摩尔量的区别


$$V_{\rm m}^{\rm id} = x_{\rm A} V_{\rm A}^* + x_{\rm B} V_{\rm B}^*$$


表 3-1 101325Pa,	<b>20℃</b>	$C_{2}H_{2}OH(B) \stackrel{L}{\rightarrow} H_{2}O(A)$	混合时的体积变化
-----------------	------------	---	----------

$x_{\mathrm{B}}$	$V_{ m m}^{ m id}$	$V_{ m m}$	$\Delta V_{ m m}$	$n_{\rm B}$ / mol	$V^{\rm id}$ / cm <sup>3</sup>	$V/\mathrm{cm}^3$
	$\overline{\text{cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}}$	$\overline{\text{cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}}$	$\text{cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$	$(n_{\rm A}=10{ m mol})$	$(n_{\rm A}=10{ m mol})$	$(n_{\rm A} = 10 \text{mol})$
0.0416	19.76	19.54	-0.22	0.4345	206.23	203.85
0.0891	21.67	21.18	-0.49	0.9776	237.93	232.48
0.1435	23.87	23.11	-0.76	1.6759	278.69	269.81
0.2068	26.42	25.47	-0.95	2.6070	333.04	321.06
0.2811	29.41	28.34	-1.07	3.9105	409.12	394.27
0.3697	32.98	31.86	-1.12	5.8657	523.24	505.41
0.4771	37.31	36.19	-1.12	9.1247	713.47	692.07
0.6100	42.66	41.65	-1.01			
0.7787	49.46	48.73	-0.73			

#### 偏摩尔量与摩尔量的区别

$$V_{\rm m}^{\rm id} = x_{\rm A} V_{\rm A}^* + x_{\rm B} V_{\rm B}^*$$






$$X_i \stackrel{\text{def}}{=} \left( \frac{\partial X}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_{j \neq i}}$$

#### $X_i$ 是状态函数,强度性质

$$X_i = X_i(T, p, x_1, x_2, \dots, x_{K-1})$$

 $X_i$  是在系统恒定T,p 和其它物质的量时,改变1mol i 物质引起的系统广延性质X的变化.

对纯组分系统  $X_i$  即  $X_i$ \*



#### 其它偏摩尔性质

$$U_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{T, p, n_{j \neq i}}$$

$$S_{i} = \left(\frac{\partial S}{\partial n_{i}}\right)_{T, p, n_{j \neq i}}$$


$$G_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j\neq i}}$$

$$\boldsymbol{H}_{i} = \left(\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{n}_{i}}\right)_{T, p, n_{j \neq i}}$$

$$A_i = \left(\frac{\partial A}{\partial n_i}\right)_{T, p, n_{j \neq i}}$$

• • • • •

#### 2.集合公式



#### 2.集合公式

$$V = \int_0^V dV = \int_0^{n_1} V_1 dn_1 + \int_0^{n_2} V_2 dn_2$$
$$= n_1 V_1 + n_2 V_2$$

$$X = \int_{0}^{X} dX = \int_{0}^{n_{1}} X_{1} dn_{1} + \int_{0}^{n_{2}} X_{2} dn_{2} + \cdots$$

$$= n_{1}X_{1} + n_{2}X_{2} + \cdots$$

$$= \sum_{i=1}^{K} n_{i}X_{i}$$

#### 3.吉布斯-杜亥姆方程

$$X = \sum_{i=1}^{K} n_i X_i \qquad dX = \sum_{i=1}^{K} (n_i dX_i + X_i dn_i)$$
$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_{p,n_i} dT + \left(\frac{\partial X}{\partial p}\right)_{T,n_i} dp + \sum_{i=1}^{K} X_i dn_i$$

$$\sum_{i=1}^{K} n_i dX_i = \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_{p,n_j} dT + \left(\frac{\partial X}{\partial p}\right)_{T,n_j} dp$$

恒温恒压: 
$$\sum_{i=1}^K n_i dX_i = 0 \qquad \sum_{i=1}^K x_i dX_i = 0$$

二元系统: 
$$x_A dX_A + x_B dX_B = 0$$

#### 4.同一组分的各种偏摩尔量之间的关系

$$X \longrightarrow X_i$$

$$dU = TdS - pdV$$

$$dH = TdS + Vdp$$

$$dA = -SdT - pdV$$

$$dG = -SdT + Vdp$$



$$dU_{i} = TdS_{i} - pdV_{i}$$


$$dH_{i} = TdS_{i} + V_{i} dp$$


$$dA_{i} = -S_{i} dT - pdV_{i}$$

$$dG_{i} = -S_{i} dT + V_{i} dp$$

#### 5.偏摩尔量的实验测定

- ◆解析法
- ◆<mark>图解法</mark> 切线法 截距法





### 3-3 化学势与多组分系统的热力学基本方程

物理化学多媒体课堂教学软件 V1.0版

#### 1. 组成可变的均相多组分系统

$$G = G(T, p, n_1, n_2, \dots, n_K)$$

$$\mathbf{d}G = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n_{j}} \mathbf{d}T + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n_{j}} \mathbf{d}p + \sum_{i=1}^{K} \left(\frac{\partial G}{\partial n_{i}}\right)_{T,p,n_{j\neq i}} \mathbf{d}n_{i}$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial G}\right)_{T,p} \left(\frac{\partial G}{\partial G}\right)_{T,p} \mathbf{d}G$$

$$= \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n_i} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n_i} dp + \sum_{i=1}^K G_i dn_i$$

$$\mu_{i} \stackrel{\text{def}}{=\!\!\!=\!\!\!=} G_{i} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_{i}}\right)_{T,p,n_{j\neq i}}$$

$$\mathbf{d}G = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n_j} \mathbf{d}T + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n_j} \mathbf{d}p + \sum_{i=1}^K \mu_i \mathbf{d}n_i$$

$$d\mathbf{n}_{i} = \mathbf{0} \longrightarrow d\mathbf{G} = \left(\frac{\partial \mathbf{G}}{\partial T}\right)_{p,n_{i}} dT + \left(\frac{\partial \mathbf{G}}{\partial p}\right)_{T,n_{i}} dp$$

组成不变 
$$dG = -SdT + Vdp$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n_j} = -S \qquad \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n_j} = V$$

#### 组成可变的均相多组分系统热力学基本方程

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{i=1}^{K} \mu_i dn_i$$

$$dA = -SdT - pdV + \sum_{i=1}^{K} \mu_i dn_i$$

$$dH = TdS + Vdp + \sum_{i=1}^{K} \mu_i dn_i$$

$$dU = TdS - pdV + \sum_{i=1}^{K} \mu_i dn_i$$

$$0 = SdT - Vdp + \sum_{i=1}^{K} n_i d \mu_i$$

适用均相封闭系统和均相敞开系统只做体积功的任意过程

$$G = G(T, p, n_1, n_2, \dots, n_K)$$

$$\mathbf{d}G = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n_j} \mathbf{d}T + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n_j} \mathbf{d}p + \sum_{i=1}^K \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j\neq i}} \mathbf{d}n_i$$

$$\mathbf{d}A = \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V,n_j} \mathbf{d}T + \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,n_j} \mathbf{d}V + \sum_{i=1}^K \left(\frac{\partial A}{\partial n_i}\right)_{T,V,n_{j\neq i}} \mathbf{d}n_i$$

$$\mathbf{d}H = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{p,n_j} \mathbf{d}S + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{S,n_j} \mathbf{d}p + \sum_{i=1}^K \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{S,p,n_{j\neq i}} \mathbf{d}n_i$$

$$\mathbf{d}U = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,n_j} \mathbf{d}S + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,n_j} \mathbf{d}V + \sum_{i=1}^K \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S,V,n_{j\neq i}} \mathbf{d}n$$

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{i=1}^{K} \mu_i dn_i$$

$$dA = -SdT - pdV + \sum_{i=1}^{K} \mu_i dn_i$$

$$dH = TdS + Vdp + \sum_{i=1}^{K} \mu_i dn_i$$

$$dU = TdS - pdV + \sum_{i=1}^{K} \mu_i dn_i$$

$$\mu_{i} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_{i}}\right)_{T, p, n_{j \neq i}} = \left(\frac{\partial A}{\partial n_{i}}\right)_{T, V, n_{j \neq i}} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_{i}}\right)_{S, p, n_{j \neq i}} = \left(\frac{\partial U}{\partial n_{i}}\right)_{S, V, n_{j \neq i}}$$

#### 2. 组成可变的多相多组分系统

$$X^{(1)}$$
  $X^{(2)}$   $X^{(3)}$   $X^{(4)}$ 

$$X = X^{(1)} + X^{(2)} + \dots + X^{(\pi)} = \sum_{\alpha=1}^{\pi} X^{(\alpha)}$$

$$dX = dX^{(1)} + dX^{(2)} + \dots + dX^{(\pi)} = \sum_{\alpha=1}^{\pi} dX^{(\alpha)}$$

#### 2. 组成可变的多相多组分系统

$$dU^{(1)} = TdS^{(1)} - pdV^{(1)} + \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(1)} dn_i^{(1)}$$

$$dU^{(2)} = TdS^{(2)} - pdV^{(2)} + \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(2)} dn_i^{(2)}$$

$$dU = TdS - pdV + \sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} dn_i^{(\alpha)}$$

#### 组成可变的多相多组分系统的热力学基本方程

$$dU = TdS - pdV + \sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} dn_i^{(\alpha)}$$

$$dH = TdS - Vdp + \sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} dn_i^{(\alpha)}$$

$$dA = -SdT - pdV + \sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} dn_i^{(\alpha)}$$

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} dn_i^{(\alpha)}$$

$$0 = SdT - Vdp + \sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} n_i^{(\alpha)} d \mu_i^{(\alpha)}$$

适用封闭系统和敞开系统只做体积功的任意过程

#### 3. 绝对活度

$$\lambda_i \stackrel{\text{def}}{=} \exp \frac{\mu_i}{RT}$$

$$\mu_i = RT \ln \lambda_i$$

# 3一4 平衡判据

物理化学多媒体课堂教学软件 V1.0版

$$\mathrm{d}S_{U,V,W'=0} \geq 0 \qquad \mathrm{d}A_{T,V,W'=0} \leq 0 \qquad \mathrm{d}G_{T,p,W'=0} \leq 0$$

$$T_{\text{FR}}dS - dQ \geq 0$$



# 热力学第二定律

$$T_{\text{FF}} dS - dQ \geq 0$$

$$dU = dQ + dW$$

$$dU \leq TdS - pdV$$

$$dH \leq TdS + Vdp$$

$$dA \leq -SdT - pdV$$

$$dG \le -SdT + Vdp$$

$$dU \le TdS - pdV$$

$$dH \le TdS + Vdp$$

$$dA \le -SdT - pdV$$

$$dG \leq -SdT + Vdp$$

$$dU = TdS - pdV + \sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} dn_i^{(\alpha)}$$

$$dH = TdS + Vdp + \sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} dn_i^{(\alpha)}$$

$$dA = -SdT - pdV + \sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} dn_i^{(\alpha)}$$

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} dn_i^{(\alpha)}$$

$$\sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} \mathrm{d} n_i^{(\alpha)} \leq 0$$

适用于封闭系统只做体积功时相变化和化学变化的平衡判据

## 1. 平衡判据

$$\sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} \mathrm{d} n_i^{(\alpha)} \leq 0$$

适用于封闭系统 只做体积功时相 变化和化学变化 的平衡判据

$$\mathbf{d}U_{S,V}=$$
 $\mathbf{d}H_{S,p}=$ 
 $\mathbf{d}A_{T,V}=$ 
 $\mathbf{d}G_{T,p}=$ 

$$\sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} \mathrm{d} n_i^{(\alpha)} \leq 0$$

## 2. 热平衡条件

按热力学第零定律,当系统处于热平衡时,各相的温度必定相等

$$T^{(1)} = T^{(2)} = \cdots = T^{(\pi)} = T$$

当两个系统各自与第三个系统达到热平衡时,这两个系统彼此也达到热平衡

## 3. 力平衡条件

$$p^{(1)}$$
  $p^{(2)}$   $p^{(3)}$   $p^{(4)}$   $T = C$ 
 $V^{(1)}$   $V^{(2)}$   $V^{(3)}$   $V^{(4)}$   $V = C$ 

$$dT = 0$$
,  $dV = 0$ ,  $\sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} dn_i^{(\alpha)} = 0$ 

$$dA_{T,V} = -p^{(1)}dV^{(1)} - p^{(2)}dV^{(2)} - \dots - p^{(\pi)}dV^{(\pi)}$$

$$dV = dV^{(1)} + dV^{(2)} + \dots + dV^{(\pi)} = 0$$

## 3. 力平衡条件

$$p^{(1)}$$
  $p^{(2)}$   $p^{(3)}$   $p^{(4)}$   $T = C$ 
 $V^{(1)}$   $V^{(2)}$   $V^{(3)}$   $V^{(4)}$   $V = C$ 

$$dA_{T,V} = -p^{(1)}(-dV^{(2)} - dV^{(3)} \cdots) - p^{(2)}dV^{(2)} \cdots = 0$$

$$dA_{T,V} = (p^{(1)} - p^{(2)})dV^{(2)} + \dots + (p^{(1)} - p^{(n)})dV^{(n)} = 0$$

$$p^{(1)} = p^{(2)} = \cdots = p^{(\pi)} = p$$

## 4. 相平衡条件

$$\sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} \mathrm{d} n_i^{(\alpha)} = 0$$

$$dn_i = dn_i^{(1)} + dn_i^{(2)} + \cdots + dn_i^{(\pi)} = 0$$

$$\sum_{i=1}^{K} \left[ (\mu_i^{(2)} - \mu_i^{(1)}) dn_i^{(2)} + \dots + (\mu_i^{(\pi)} - \mu_i^{(1)}) dn_i^{(\pi)} \right] = 0$$

$$\mu_i^{(1)} = \mu_i^{(2)} = \dots = \mu_i^{(\pi)}$$

## 5. 化学平衡条件

$$0 = \sum_{\mathbf{B}} v_{\mathbf{B}} \mathbf{B} = -e\mathbf{E} - f\mathbf{F} - \dots + g\mathbf{G} + r\mathbf{R} + \dots$$

$$\begin{split} \sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_{i}^{(\alpha)} \mathrm{d}n_{i}^{(\alpha)} \\ &= \mu_{\mathrm{E}} \mathrm{d}n_{\mathrm{E}} + \mu_{\mathrm{F}} \mathrm{d}n_{\mathrm{F}} + \mu_{\mathrm{G}} \mathrm{d}n_{\mathrm{G}} + \mu_{\mathrm{R}} \mathrm{d}n_{\mathrm{R}} + \cdots \\ &= (-e\mu_{\mathrm{E}} - f\mu_{\mathrm{F}} + g\mu_{\mathrm{G}} + r\mu_{\mathrm{R}} + \cdots) \mathrm{d}\xi \\ &= \sum_{\mathrm{R}} \nu_{\mathrm{B}} \mu_{\mathrm{B}} \mathrm{d} \ \xi = 0 \end{split}$$

 $d \xi \neq 0$ 



$$\sum_{\mathbf{B}} \nu_{\mathbf{B}} \mu_{\mathbf{B}} = \mathbf{0}$$

$$0 = \sum_{\mathbf{B}} \nu_{\mathbf{B}} \mathbf{B} = -e\mathbf{E} - f\mathbf{F} - \dots + g\mathbf{G} + r\mathbf{R} + \dots$$

$$\sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} dn_i^{(\alpha)}$$

$$= (-e\mu_E - f\mu_F + g\mu_G + r\mu_R + \cdots)d\xi$$

$$= \sum_{B} \nu_B \mu_B d \xi < 0$$

$$\sum_{\mathbf{B}} \nu_{\mathbf{B}} \mu_{\mathbf{B}} < \mathbf{0}$$

$$\sum_{\mathbf{B}} \nu_{\mathbf{B}} \mu_{\mathbf{B}} > 0$$

$$d \xi > 0$$

$$d \xi < 0$$

## 系统平衡条件

热平衡

$$T^{(1)} = T^{(2)} = \cdots = T^{(\pi)}$$

力平衡

$$p^{(1)} = p^{(2)} = \cdots = p^{(\pi)}$$

相平衡

$$\mu_i^{(1)} = \mu_i^{(2)} = \dots = \mu_i^{(\pi)}$$

化学平衡

$$\sum_{\mathbf{B}} \nu_{\mathbf{B}} \mu_{\mathbf{B}} = \mathbf{0}$$

$$T_{\text{FF}} dS - dQ \geq 0$$

$$\sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} \mathrm{d} n_i^{(\alpha)} \leq 0$$

$$\begin{aligned} \mathrm{d}S_{U,V,W'=0} &\geq 0 \\ \mathrm{d}S_{Q} &\geq 0 \\ \mathrm{d}A_{T,V,W'=0} &\leq 0 \\ \mathrm{d}G_{T,p,W'=0} &\leq 0 \end{aligned}$$

$$T^{(\alpha)} = T^{(\beta)} = T$$

$$p^{(\alpha)} = p^{(\beta)} = p$$

$$\mu_i^{(\alpha)} = \mu_i^{(\beta)} = \mu_i^{(\pi)}$$

$$\sum_{B} \nu_B \mu_B = 0$$

$$T_{\text{FF}} dS - dQ \geq 0$$

封闭系统,任意过程。

$$\begin{aligned} \mathbf{d}S_{U,V,W'=0} &\geq 0 \\ \mathbf{d}S_{Q} &\geq 0 \\ \mathbf{d}A_{T,V,W'=0} &\leq 0 \\ \mathbf{d}G_{T,p,W'=0} &\leq 0 \end{aligned}$$

孤立系统; 封闭系统绝热过程; 封闭系统只做体积 功, 恒温恒容过程; 恒温恒压过程。

$$T_{\text{FR}} dS - dQ \geq 0$$

$$\sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} \mathrm{d} n_i^{(\alpha)} \leq 0$$

$$\mathrm{d}S_{U,V,W'=0}\geq 0$$

$$\mathbf{d}A_{T,V,W'=0} \leq \mathbf{0}$$

$$\mathbf{d}G_{T,p,W'=0} \leq \mathbf{0}$$

封闭系统, 只做体积功, 只涉及相变化和 化学变化过程。

$$T_{\text{H}}dS - dQ \geq 0$$

$$\sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} \mathbf{d} n_i^{(\alpha)} \leq \mathbf{0}$$

$$\mathsf{d}S_{U,V,W'=0} \geq 0$$

$$\mathbf{d}A_{T,V,W'=0} \leq \mathbf{0}$$

$$\mathbf{d}G_{T,p,W'=0} \leq \mathbf{0}$$

$$\mu_i^{(\alpha)} = \mu_i^{(\beta)} = \mu_i^{(\pi)}$$

$$\sum_{\mathbf{B}} \nu_{\mathbf{B}} \mu_{\mathbf{B}} = \mathbf{0}$$

封闭系统只做体积功,

相变化 化学变化

$$T_{\text{FF}} dS - dQ \geq 0$$

$$\sum_{\alpha=1}^{\pi} \sum_{i=1}^{K} \mu_i^{(\alpha)} \mathbf{d} n_i^{(\alpha)} \leq \mathbf{0}$$

$$\begin{aligned} &\mathrm{d}S_{U,V,W'=0} \geq 0 \\ &\mathrm{d}A_{T,V,W'=0} \leq 0 \\ &\mathrm{d}G_{T,p,W'=0} \leq 0 \end{aligned}$$

$$T^{(\alpha)} = T^{(\beta)} = T$$

$$p^{(\alpha)} = p^{(\beta)} = p$$

$$\mu_i^{(\alpha)} = \mu_i^{(\beta)} = \mu_i^{(\pi)}$$

$$\sum_{\mathbf{B}} \nu_{\mathbf{B}} \mu_{\mathbf{B}} = 0$$

## 系统平衡条件

热平衡

$$T^{(1)} = T^{(2)} = \cdots = T^{(\pi)}$$

力平衡

$$p^{(1)} = p^{(2)} = \cdots = p^{(\pi)}$$

相平衡

$$\mu_i^{(1)} = \mu_i^{(2)} = \dots = \mu_i^{(\pi)}$$

化学平衡

$$\sum_{\mathbf{B}} \nu_{\mathbf{B}} \mu_{\mathbf{B}} = \mathbf{0}$$

3-5 相 律

物理化学多媒体课堂教学软件 V1.0版

## 1. 相律的推导

## 设系统——K个组分, $\pi$ 个相

## 强度性质总数

$$T^{(1)}, p^{(1)}, x_1^{(1)}, x_2^{(1)} \cdots x_{K-1}^{(1)}$$

$$T^{(2)}, p^{(2)}, x_1^{(2)}, x_2^{(2)} \cdots x_{K-1}^{(2)}$$

$$T^{(\pi)}, p^{(\pi)}, x_1^{(\pi)}, x_2^{(\pi)} \cdots x_{K-1}^{(\pi)}$$

$$\frac{\pi(K+1)}{\pi}$$

$$K-\pi+2-R-R'$$

#### 限制方程

$$T^{(1)} = T^{(2)} = \cdots = T^{(\pi)}$$

$$p^{(1)} = p^{(2)} = \cdots = p^{(\pi)}$$

$$\mu_i^{(1)} = \cdots = \mu_i^{(\pi)} i = 1 \sim K$$

$$\sum \nu_{\rm B} \mu_{\rm B} = 0 \qquad R'$$


$$(\pi -1)(K+2)+R+R'$$



 $f = K - \pi + 2 - R - R'$ 

## 自由度 f—平衡系统的强度性质中独立变量的数目

- ◆确定一个系统的状态所必须确定的独立强度 性质的数目
- ◆在一定范围内可以独立变动而不致引起旧相 消失或新相产生的强度性质的数目



$$f = K - \pi + 2 - R - R'$$

自由度 f—平衡系统的强度性质中独立变量的数目

- ◆确定一个系统的状态所必须确定的独立强度 性质的数目
- ◆在一定范围内可以独立变动而不致引起旧相 消失或新相产生的强度性质的数目

$$f = K' - \pi + 2$$

## 2. 相律的应用


单元系相平衡 K=1, R=0, R'=0

单相系统: 
$$\pi = 1$$
  $f = 1-1+2-0=2$ 

两相平衡: 
$$\pi = 2$$
  $f = 1-2+2-0=1$ 

三相平衡: 
$$\pi = 3$$
  $f = 1-3+2-0=0$ 

- ◆ 多元系相平衡
- ◆ 多相化学平衡



$$f = K - \pi + 2 - R - R'$$


$$f = 2 - 2 + 2 - 0 - 0$$

$$= 2$$

若已知:

$$x_{\rm alc} = 0.2, \qquad f =$$

$$p = 0.1 MPa, f =$$




NH<sub>4</sub>I分解达到平衡

$$f = 5 - 2 + 2 - 2 - 2$$
 $= 1$ 

$$NH_4I(s) \rightarrow NH_3(g) + HI(g)$$

$$2HI(g) \rightarrow H_2(g) + I_2(g)$$

$$p_{\text{NH}_3} = p_{\text{HI}} + p_{\text{H}_2} + p_{\text{I}_2}$$
  
 $p_{\text{H}_2} = p_{\text{I}_2}$ 




NH<sub>4</sub>I分解达到平衡

$$NH_4I(s) \rightarrow NH_3(g) + HI(g)$$

$$2HI(g) \rightarrow H_2(g) + I_2(g)$$

$$p_{\text{NH}_3} = p_{\text{HI}} + p_{\text{H}_2} + p_{\text{I}_2}$$
  
 $p_{\text{H}_2} = p_{\text{I}_2}$ 



$$CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$$

$$f = 3 - 3 + 2 - 1 - 0$$
 $= 1$ 

$$n_{\text{CaO}} = n_{\text{CO}_2}$$

$$R' = 1$$

# 3-6 化学势与逸度

物理化学多媒体课堂教学软件 V1.0版

## 1. 化学势表达式

$$\mu_i^{(\alpha)} = \mu_i^{(\beta)}$$

$$\sum_{\mathbf{B}} \nu_{\mathbf{B}} \mu_{\mathbf{B}} = \mathbf{0}$$

$$\mu_i = \mathbf{0}$$

$$\mu_{i} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_{i}}\right)_{T,p,n_{j\neq i}} \mu_{i} = \mu_{i}\left(T,p,x_{1},\cdots x_{k-1}\right)$$

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p}\right)_{T,x_j} = V_i \qquad \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{p,x_j} = -S_i$$

$$\mathrm{d}\mu_i = V_i \mathrm{d}p$$

$$\mathrm{d}\mu_i = V_i^* \mathrm{d}p$$

2. 理想气体和理想气体混合物中组分的化学势表达式

纯理想气体

$$V_{\rm m} = \frac{V}{n} = \frac{RT}{p} \qquad \text{if } d\mu_i = \left(\frac{RT}{p}\right) dp$$

$$\mu_i = \mu_i^{\theta} (\mathbf{g}) + RT \ln \frac{p}{p^{\theta}}$$

 $\mu_i^{\mathfrak{p}}(\mathbf{g})$ —T温度,处于气体标准状态时物质的化学势温度为T压力为p的理想气体i的化学势

## 理想气体混合物

$$p \qquad p_i = py_i$$

$$\mu_i = \mu_i^{\theta} (g) + RT \ln \frac{p_i}{p^{\theta}}$$

$$\mu_i = \mu_i^{\theta} (g) + RT \ln \frac{py_i}{p^{\theta}}$$



3. 实际气体、液体和固体及其混合物中组分的 化学势表达式

设: 
$$p(V_{\rm m}-b) = RT$$
  $V_i^* = V_{\rm m} = \frac{RT}{p} + b$ 

$$\mu_i = \mu_i^{\theta}(\mathbf{g}) + RT \ln\left(\frac{p}{p^{\theta}}\right) + b(p - p^{\theta})$$

$$b(p-p^{\theta}) = RT \ln \phi_i^* \qquad f_i^* = p \phi_i^*$$

$$\mu_{i} = \mu_{i}^{\theta}(\mathbf{g}) + RT \ln \left(\frac{p\phi_{i}^{*}}{p^{\theta}}\right) = \mu_{i}^{\theta}(\mathbf{g}) + RT \ln \left(\frac{f_{i}^{*}}{p^{\theta}}\right)$$

## 逸度和逸度因子的定义

$$f_i(\vec{\mathfrak{P}}f_i^*) \stackrel{\text{def}}{=} p^{\theta} \exp \frac{\mu_i - \mu_i^{\theta}(\mathbf{g})}{RT}$$

$$\phi_i^* \stackrel{\text{def}}{=} f_i^* / p$$
  $\phi_i \stackrel{\text{def}}{=} f_i / p_i$ 

## 纯物质

$$\mu_{i} = \mu_{i}^{\theta} (\mathbf{g}) + RT \ln \left( f_{i}^{*} / p^{\theta} \right)$$
$$= \mu_{i}^{\theta} (\mathbf{g}) + RT \ln \left( p \phi_{i}^{*} / p^{\theta} \right)$$

## 混合物

$$\mu_{i} = \mu_{i}^{\theta} (g) + RT \ln(f_{i} / p^{\theta})$$
$$= \mu_{i}^{\theta} (g) + RT \ln(p_{i}\phi_{i} / p^{\theta})$$

## 4. 逸度的意义

## 可以看作是相对于理想气体的校正压力

理想气体

$$f_i^* = p_i = p$$

理想气体混合物

$$f_i = p_i = py_i$$

实际气体、液体、固体  $f_i^* = p_i \phi_i^* = p \phi_i^*$ 

实际气液固体混合物

$$f_i = p_i \phi_i = p y_i \phi_i = p x_i \phi_i$$

## 4. 逸度的意义

## 强度性质,状态函数

$$f_i = f_i(T, p, x_1, x_2, ..., x_{K-1})$$

## 压力趋于零,逸度趋于实际压力,逸度因子趋于1

$$\lim_{p\to 0} \phi_i^* = \lim_{p\to 0} (f_i^* / p) = 1 \qquad \lim_{p\to 0} \phi_i = \lim_{p\to 0} (f_i^* / px_i) = 1$$

$$\phi_i < 1$$
 分子间有较强的吸引倾向

$$\phi_i > 1$$
 分子间有较强的排斥倾向

$$\phi_i = 1$$
 吸引排斥相抵,与理想气体相当

## 4. 逸度的意义


$$\mu_i^{(\alpha)} = \mu_i^{(\beta)}$$

$$\mu_i^{\theta}(\mathbf{g}) + RT \ln \left(\frac{f_i^{(\alpha)}}{p^{\theta}}\right) = \mu_i^{\theta}(\mathbf{g}) + RT \ln \left(\frac{f_i^{(\beta)}}{p^{\theta}}\right)$$

$$f_i^{(\alpha)} = f_i^{(\beta)} = \dots = f_i^{(\pi)}$$

# 3-7 逸度和逸度 图子的浆取


物理化学多媒体课堂教学软件 V1.0版



$$\mu_i^{\text{id}} = \mu_i^{\theta}(\mathbf{g}) + RT \ln \frac{p}{p^{\theta}}$$

$$\mu_i = \mu_i^{\theta}(\mathbf{g}) + RT \ln \left(\frac{f_i^*}{p_i^{\theta}}\right)$$

$$\mu_i^{\text{id}} - \mu_i = RT \ln \frac{p}{f_i^*}$$



$$\mu_{i}^{\text{id}} - \mu_{i} = \int_{p}^{0} V_{i}^{*} dp + \int_{0}^{p} V_{i}^{\text{id}} dp = \int_{p}^{0} \left( V_{i}^{*} - \frac{RT}{p} \right) dp$$

$$\mu_i^{\text{id}} - \mu_i = RT \ln \frac{p}{f_i^*}$$

$$\mu_i^{\text{id}} - \mu_i = \int_p^0 V_i^* dp + \int_0^p V_i^{\text{id}} dp = \int_p^0 \left( V_i^* - \frac{RT}{p} \right) dp$$

$$\ln \phi_i^* = \ln \left(\frac{f_i^*}{p}\right) = \frac{1}{RT} \int_0^p \left(V_i^* - \frac{RT}{p}\right) dp$$

$$\ln \phi_i = \ln \left(\frac{f_i}{py_i}\right) = \frac{1}{RT} \int_0^p \left(V_i - \frac{RT}{p}\right) dp$$

$$\mu_i^{\text{id}} - \mu_i = RT \ln \frac{p}{f_i^*}$$


$$\mu_i^{\text{id}} - \mu_i = \int_p^0 V_i^* dp + \int_0^p V_i^{\text{id}} dp = \int_p^0 \left( V_i^* - \frac{RT}{p} \right) dp$$

$$\ln \phi_i^* = \ln \left(\frac{f_i^*}{p}\right) = \frac{1}{RT} \int_0^p \left(V_i^* - \frac{RT}{p}\right) dp$$

$$\ln \phi_i = \ln \left(\frac{f_i}{py_i}\right) = \frac{1}{RT} \int_0^p \left(V_i - \frac{RT}{p}\right) dp$$

3-8 稀溶液的气液平衡,粒乌尔定律和亨利定律

物理化学多媒体课堂教学软件 V1.0版



$$p = f(T, x_i, y_i)$$

## 1. 拉乌尔定律


恒温下溶剂的蒸气分压等于同温度下纯溶 剂的饱和蒸气压与溶液中溶剂摩尔分数的 乘积,即

$$p_{A} = p_{A}^{*} x_{A}$$

## 二元系

$$x_{\rm A} + x_{\rm B} = 1$$

$$p_{\mathrm{A}}^* - p_{\mathrm{A}} = p_{\mathrm{A}}^* x_{\mathrm{B}}$$



## 路易斯-兰德尔规则

$$f_{\rm A} = f_{\rm A}^* x_{\rm A}$$

$$f_i = py_i \phi_i$$

$$f_i^* = p^* \phi_i^*$$

## 路易斯-兰德尔规则

$$f_{\rm A} = f_{\rm A}^* x_{\rm A}$$



$$f_i^* = p^* \phi_i^*$$


$$\phi_i = \phi_i^*$$


## 2. 亨利定律

恒温下溶质的蒸气分压与溶质的摩尔分数成正比,即

$$p_{B} = K_{Hx,B} x_{B}$$
  
亨利常数

$$f_{\rm B} = K_{\rm Hx,B} x_{\rm B}$$





利常 数可看 作是一 种虚拟 的(具有 无限稀 溶液性 质的)纯 物质的 饱和蒸 气压

$$p_{\rm B} = K_{\rm Hx,B} x_{\rm B}$$

$$p_{\rm B} = K_{{\rm H}b,{\rm B}}b_{\rm B}$$

$$p_{\rm B} = K_{{\rm H}c,{\rm B}}c_{\rm B}$$

## 3-9 選想混合物(理想溶液) 和理想稀溶液

物理化学多媒体课堂教学软件 V1.0版


## 1. 理想混合物

所有组分在全部浓度范围内都服从拉乌尔 定律的混合物。又称理想溶液

### 二元系A-B

$$p_{\mathbf{A}} = p_{\mathbf{A}}^* x_{\mathbf{A}} \qquad p_{\mathbf{B}} = p_{\mathbf{B}}^* x_{\mathbf{B}}$$

$$p_{\mathbb{H}} = p_{A}^{*} x_{A} + p_{B}^{*} x_{B} = p_{A}^{*} + (p_{B}^{*} - p_{A}^{*}) x_{B}$$



## 2. 理想稀溶液

溶剂服从拉乌尔定律、溶质服从亨利定律 的溶液,称为理想稀溶液


## 二元系A-B

$$p_{\mathbf{A}} = p_{\mathbf{A}}^* x_{\mathbf{A}}$$

$$p_{\mathbf{B}} = K_{\mathbf{H}x,\mathbf{B}} x_{\mathbf{B}} = K_{\mathbf{H}b,\mathbf{B}} b_{\mathbf{B}} = K_{\mathbf{H}c,\mathbf{B}} c_{\mathbf{B}}$$

$$p_{\mathbb{H}} = p_{A} + p_{B} = p_{A}^{*} x_{A} + K_{Hx,B} x_{B}$$

$$= p_{A}^{*} + (K_{Hx,B} - p_{A}^{*}) x_{B}$$



例1 苯(A)和甲苯(B)的混合物可看作理想混合物。20℃时它们的饱和蒸气压分别为9.96kPa和2.97kPa。试计算: (1)  $x_A$ =0.200 时,混合物中苯和甲苯的分压和蒸气总压; (2) 当蒸气的 $y_A$ =0.200时,液相的 $x_A$ 和蒸气总压。

解:

道尔顿定律

(1)

$$p_{A} = p_{A}^{*} x_{A}$$
  
= 9.96kPa × 0.200 = 1.99kPa

$$p_{\rm B} = p_{\rm B}^* x_{\rm B} = p_{\rm B}^* (1 - x_{\rm A})$$
  
= 2.97kPa×(1-0.200) = 2.38kPa

$$p = p_A + p_B$$
  
= 1.99kPa + 2.38kPa = 4.37kPa

(2)

$$y_{A} = \frac{p_{A}}{p} = \frac{p_{A}^{*} x_{A}}{p_{A}^{*} x_{A} + p_{B}^{*} x_{B}}$$

$$y_{\rm A} = 0.200 = \frac{9.96x_{\rm A}}{9.96x_{\rm A} + 2.97(1 - x_{\rm A})}$$

$$x_{\rm A} = 0.0694$$

$$p = p_{A}^{*} x_{A} + p_{B}^{*} x_{B}$$

$$= [9.96 \times 0.0694 + 2.97 \times (1 - 0.0694)] \text{kPa}$$

$$= 3.46 \text{kPa}$$

## 3-10化学势与活度

物理化学多媒体课堂教学软件 V1.0版

## 相平衡条件

$$\mu_i^{\rm L} = \mu_i^{\rm V}$$

## 1. 理想溶液(理想混合物)

$$\mu_{i}^{L} = \mu_{i}^{V} = \mu_{i}^{\theta} (g) + RT \ln p_{i} / p^{\theta}$$

$$= \mu_{i}^{\theta} (g) + RT \ln p_{i}^{*} / p^{\theta} + RT \ln x_{i}$$

## 惯例 I 参考 状态 $\mu_i^*$

同温度下纯液体或纯 固体的化学势

$$\mu_i = \mu_i^* + RT \ln x_i$$

## 2. 理想稀溶液 $p_{\rm B} = K_{\rm Hx,B} x_{\rm B}$

$$\mu_{B}^{L} = \mu_{B}^{V} = \mu_{B}^{\theta} (g) + RT \ln p_{B} / p^{\theta}$$

$$= \mu_{B}^{\theta} (g) + RT \ln K_{Hx,B} / p^{\theta} + RT \ln x_{B}$$

## 惯例 II 参考 状态 $\mu_{x,B}^*$

同温度下虚拟纯物质的化学势

$$\mu_{\rm B} = \mu_{x,\rm B}^* + RT \ln x_{\rm B}$$

## 3. 实际混合物及实际溶液

$$p_i = p_i^* a_i = p_i^* x_i \gamma_i$$

a ——活度

$$p_{\mathbf{B}} = K_{\mathbf{H}x,\mathbf{B}} a_{x,\mathbf{B}} = K_{\mathbf{H}x,\mathbf{B}} x_{\mathbf{B}} \gamma_{x,\mathbf{B}}$$

 $\gamma$  ——活度因子

$$\mu_{i}^{L} = \mu_{i}^{V} = \mu_{i}^{\theta} (g) + RT \ln p_{i} / p^{\theta}$$

$$= \mu_{i}^{\theta} (g) + RT \ln p_{i}^{*} a_{i} / p^{\theta}$$

$$= \mu_{i}^{\theta} (g) + RT \ln p_{i}^{*} / p^{\theta} + RT \ln a_{i}$$

$$\mu_i = \mu_i^* + RT \ln a_i$$

#### 同理:

$$\mu_{B}^{L} = \mu_{B}^{V} = \mu_{B}^{\theta} (g) + RT \ln p_{B} / p^{\theta}$$

$$= \mu_{B}^{\theta} (g) + RT \ln K_{Hx,B} a_{x,B} / p^{\theta}$$

$$= \mu_{B}^{\theta} (g) + RT \ln K_{Hx,B} / p^{\theta} + RT \ln a_{x,B}$$

惯例Ⅱ参考 状态化学势

$$\mu_{\rm B} = \mu_{x,\rm B}^* + RT \ln a_{x,\rm B}$$

1. 活度可看成是一种校正浓度

$$p_i = p_i^* x_i \gamma_i = p_i^* a_i$$

$$\gamma_i > 1$$
  $a_i > x_i$   $p_i > p_i^* x_i$  正偏差系统

$$\gamma_i < 1$$
  $a_i < x_i$   $p_i < p_i^* x_i$  负偏差系统

$$x_{A} \to 1 \qquad \lim_{x_{A} \to 1} \gamma_{A} = 1$$

$$x_{\rm B} \to 0 \qquad \lim_{x_{\rm A} \to 1} \gamma_{x,\rm B} = 1$$

理想稀溶液

## 2. 活度与逸度的关系

$$p_i = p_i^* x_i \gamma_i = p_i^* a_i$$

$$f_i = f_i^* x_i \gamma_i = f_i^* a_i$$

$$a_i = \frac{f_i}{f_i^*} \qquad \gamma_i = \frac{f_i}{f_i^* x_i}$$

相对逸度

3. 活度的数值取决于参考状态的选择

$$\mu_i = \mu_i^* + RT \ln a_i = \mu_{x,i}^* + RT \ln a_{x,i}$$

$$a_i \stackrel{\text{def}}{=} \exp \frac{\mu_i - \mu_i^*}{RT} = \frac{\lambda_i}{\lambda_i^*}$$

活度(a)的定义

3. 活度的数值取决于参考状态的选择

$$\mu_i = \mu_i^* + RT \ln a_i = \mu_{x,i}^* + RT \ln a_{x,i}$$

$$a_i \stackrel{\text{def}}{=} \exp \frac{\mu_i - \mu_i^*}{RT} = \frac{\lambda_i}{\lambda_i^*}$$

$$\gamma_i \stackrel{\text{def}}{=} \frac{a_i}{x_i}$$

## 活度因子的定义

4. 活度因子的计算——由实验数据计算:

$$py_i = p_i^* x_i \gamma_i$$

$$py_i = K_{\mathrm{H}x,i} \ x_i \ \gamma_i$$

$$a_i = \frac{p_i}{p_i^*} = \frac{py_i}{p_i^*} \qquad \gamma_i = \frac{p_i}{p_i^* x_i} = \frac{py_i}{p_i^* x_i}$$

## 活度因子关联式:

#### 范拉方程

$$\ln \gamma_i = A_{12} \left( \frac{A_{21} x_2}{A_{12} x_1 + A_{21} x_2} \right)^2$$

#### 威尔逊方程

$$\ln \gamma_{i} = 1 - \ln \sum_{j=1}^{K} \Lambda_{ji} x_{j} - \sum_{j=1}^{K} \left( \frac{\Lambda_{ij} x_{j}}{\sum_{k=1}^{K} \Lambda_{kj} x_{k}} \right)$$

## 4.其它惯例参考状态——惯例Ⅲ

$$p_{\rm B} = K_{{\rm H}b,{\rm B}}b_{\rm B}$$

$$\mu_{\rm B}^{\rm V} = \mu_{\rm B}^{\rm e}(\mathbf{g}) + RT \ln \frac{K_{{\rm H}b,{\rm B}}b^{\rm e}}{p^{\rm e}} + RT \ln \frac{b_{\rm B}}{b^{\rm e}}$$

惯例Ⅲ参 考状态μ\*\* \*\* 系统温度压力下单位 质量摩尔浓度的理想 稀溶液溶质的化学势

$$\mu_{\rm B} = \mu_{b,\rm B}^{**} + RT \ln \frac{b_{\rm B}}{b^{\rm e}}$$

## 4. 其它惯例参考状态——惯例IV

$$p_{\rm B} = K_{{\rm H}c,{\rm B}}c_{\rm B}$$

$$\mu_{\rm B}^{\rm V} = \mu_{\rm B}^{\rm \theta} (\mathbf{g}) + RT \ln \frac{K_{\rm Hc,B} c^{\rm \theta}}{p^{\rm \theta}} + RT \ln \frac{c_{\rm B}}{c^{\rm \theta}}$$

惯例 **IV** 参 考状态 μ<sup>\*\*</sup><sub>c,B</sub> 系统温度压力下单位 体积摩尔浓度的理想 稀溶液溶质的化学势

$$\mu_{\rm B} = \mu_{c,\rm B}^{**} + RT \ln \frac{c_{\rm B}}{c^{\theta}}$$

## 5. 不同惯例(参考状态)间活度因子的换算

$$p_{B}^{*}x_{B}\gamma_{B} = K_{Hx,B}x_{B}\gamma_{x,B}$$

$$= K_{Hb,B}b_{B}\gamma_{b,B}$$

$$= K_{Hc,B}c_{B}\gamma_{c,B}$$

## 6. 渗透因子

表3-2 25℃,101325Pa下蔗糖 C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O <sub>11</sub> (B) 在水 H <sub>2</sub> O(B) 中的活度因子					
$x_{\mathrm{A}}$	${\gamma}_{ m A}$	$\gamma_{x,\mathrm{B}}$	${\gamma}_{b,\mathrm{B}}$	${\gamma}_{c,\mathrm{B}}$	$\phi_{\!\scriptscriptstyle m A}$
0.995	0.9999	1.047	1.042	1.103	1.020
0.980	0.998	1.23	1.21	1.50	1.099
0.960	0.990	1.58	1.51	2.26	1.246
0.930	0.968	2.31	2.15	4.07	1.448
0.900	0.939	3.23	2.91	6.78	1.597

$$\phi_{A} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\mu_{A} - \mu_{A}^{*}}{RT \ln x_{A}} = \frac{\ln(x_{A} \gamma_{A})}{\ln x_{A}}$$

## 7. 标准状态和参考状态的关系

热力学标准状态

气体、液体、固体

逸度的参考状态(标准状态)

气体、液体、固体

活度的参考状态

溶剂、溶质