交实验报告! 第九章作业

P209:

思考题: 9-1, 9-2, 9-3, 9-4 习题: 9-1, 9-5, 9-6.

网上找《工程流体力学》模拟自测试题

必须开始全面系统的复习了! 否则考试将绝无可能通过!

- 9.2 时均及雷诺时均方程
- 9.3 圆管充分发展湍流
- 9.4 圆管流动的阻力损失
- 9.5 其它几个问题的说明

9.2 湍流物理量的时均值及雷诺时均方程

稳态层流:流动参数(压力/速度/温度等)不随时间变化,只随空间位置变化。/ 非稳态层流

准稳态湍流: 各流场参数(如速度u)的瞬时变化虽无规律, 但时均参数, 如(\bar{u})不随时间变化.

非稳态湍流: 时均参数也随时间变化。"是因为 非稳态流场中主体流动随时间变化而引起的"(P189)

(严格讲, "稳态/非稳态湍流"的提法很不恰当!!!)









湍流的随机脉动往往数值较小,对工程流动问题 的平均量起不了决定作用,如: 射流的冲击力

工程中起关键作用的往往是湍流的平均参数!





任意变量时均参数的定义:

$$\overline{\phi}(x,y,z,t) = \frac{1}{\Delta t} \int_{t}^{t+\Delta t} \phi(x,y,z,t) dt$$



仍是时间的函数!

例如时均速度:

$$\overline{u}(x,y,z,t) = \frac{1}{\Delta t} \int_{t}^{t+\Delta t} u(x,y,z,t) dt , \quad \overline{u}$$

△ℓ: 统计平均所经历的时间间隔 远大于最快脉动的周期;远小于工程问题 分析要求的最小时间间隔。

则瞬时参数*u(x,y,z,t)*分解为时均值与脉动值之和:

$$u(x,y,z,t) = \overline{u}(x,y,z,t) + u'(x,y,z,t)$$

简记为: $u = \overline{u} + u'$

--这一分解称作雷诺分解。



所有的湍流参数都可作雷诺分解!

脉动值的时均值等于零 (上式等号两边再时均):

$$\overline{u'} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t}^{t+\Delta t} u'(x, y, z, t) dt = 0$$

一个非常重要的 名词: 湍流强度 $I=\sqrt{u^{'2}}$ 相对湍流强度: $I_r=\sqrt{u^{'2}}/\overline{u}$


9.2.1 雷诺方程

雷诺分解: | u = \overline{u} + u' |


$$\begin{cases} \overline{u} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t}^{t+\Delta t} u(x, y, z, t) dt \\ \overline{u'} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t}^{t+\Delta t} u'(x, y, z, t) dt = 0 \end{cases}$$

时均运算的基本法则

流体流动的微分方程(第6章, 不可压N-S方程):




一 雷诺分解代入,然后再取时均



$\frac{1}{\frac{\partial (u^2)}{\partial x} + \frac{\partial (uv)}{\partial y} + \frac{\partial (uw)}{\partial z}}{\frac{\partial (uv)}{\partial z}} + \frac{\partial (u')^2}{\partial x} + \frac{\partial (u'v')}{\partial y} + \frac{\partial (u'w')}{\partial z} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial \overline{\rho}}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial z} +$


移项整理,uvw写作v_xv_vv_z [

雷诺方程:




9.2.2 湍流假说——普朗特混合长度理论

雷诺应力: -ρu',u',



从时均流动看湍流,除了由流体粘性作用引起的 应力(9个分量/6独立分量), 还有湍流脉动引起的 附加应力: 雷诺应力 (亦9个分量/6独立分量).



时均的流体层

切应力τ,,,为例,湍流时均流动的切应力:

$$\left(\tau_{yx}\right)_{e} = \tau_{yxL} + \left(\tau_{yx}\right)_{T} \approx \left(\tau_{yx}\right)_{T}$$

 $(\tau_{yx})_T = -\rho \overline{u'v'}, u', v'$ 分别为x, y方向脉动速度

<u>黏性切应力: 流体分子扩散产生的动量传递引起</u>

牛顿流体:由牛顿流体的本构方程(第6章广义的牛顿剪 切定理)将黏性应力~速度(变形速率/应变率)联系起来 (用到Stokes三条假设 (?), 第6章):

$$\sigma_{xx} = -p + 2\mu \frac{\partial v_x}{\partial x} - \frac{2}{3}\mu \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) \quad \tau_{xy} = \tau_{yx} = \mu \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x} \right)$$

y- 方向 ... 、z-方向...

一维,退化为牛顿剪切定理: $\tau_{yx} = \mu \frac{dv_x}{dv} = \mu \frac{du}{dv}$

雷诺应力: 流体微团脉动产生的动量传递引起. 工程中通过Boussinesq涡黏假设将雷诺应力与时 均参数联系起来:

Boussinesg涡黏性(eddy-viscosity)假设

雷诺切应力 $-\rho \overline{uv}$ 为例,假设可仿牛顿剪切定理计算:

$$(\tau_{yx})_T = -\rho \overline{u'v'} = \mu_T \frac{d\overline{u}}{dy} = \rho v_T \frac{d\overline{u}}{dy}$$

$$\tau_{yx} = \mu \frac{dv_x}{dy} = \mu \frac{du}{dy}$$

 ν_{τ} 在教科书中用符号 ε (P193, 式9-18b).

 μ_T : 湍流动力涡粘系数; $\nu_T = \mu_T/\rho$: 湍流运动涡粘系数 μ和ν:流体的物性参数、与流动无关! 时空变化一般较小! μ_{τ} 和 ν_{τ} :流动的参数, 与流体无关! 时空变化可能很大!

注: 根据Boussinesq假设,雷诺应力的所有9个分量 都能表示成时均速度(\bar{u},\bar{v},\bar{w})的具体函数,从略。

一旦时均速度被求出,立刻可由Boussinesq假设求出雷诺应 力! 时均方程组又回到了4个方程4个未知数! **但是** ... v_T?


来的雷诺应力未知量现转化成了涡黏系数v;未知. 如何求涡黏系数v_T,是求解湍流雷诺方程的关键!

时均速度 $(\bar{u},\bar{v},\bar{w})$,理论上由雷诺方程可求,因此原

普朗特 (Prandtl) 混合长度理论 (1925)

基本思想:湍流中流体微团的不规则运动,假设与气体 分子的热运动相似。因此可借用分子运动论的方法(流 体粘性是分子碰撞与吸引的结果)。来确定湍流的涡黏 系数v_T。

普朗特引入一个与气体分子自由程相对应的概念: 混合长度(l),得出涡黏系数 v_r 的<u>一种</u>计算公式, 这种计算公式称湍流模型,其作用就是计算vr。



设流场中ν点处一流体微团、因湍 流的横向脉动水,迁移到水+/点。

设到达y+/点时仍保持原有的纵向 时均速度4.则流体微团的到达使 y+/点处的动量发生突变, 结果使

混合长和时均速度分布

(y+l点)产生x方向的脉动u'。

1 (普朗特混合长度): 流体质点因脉动由某一层移动到另 一层的横向距离, 相当于分子运动的平均自由程。 (为何叫混合长度?)

u'与v'的符号相反:

$$u' = \overline{u}(y) - \overline{u}(y+l) = -(\frac{d\overline{u}}{dy})_y l$$
 (Taylor展开,略去高阶小量)

Prandtl: 假设u'和v'的数量级相同,这意味着横向脉动 速度为v'所能够迁移的横向(v向)距离/与脉动速度u'在纵 向(x向)混合所需要的距离相当, 所以/也就是流体质点 在纵向混合的长度(混合长名称的来历)。

因此有:
$$v' = -k_1 u' = -k_1 l(\frac{d\overline{u}}{dy})_y$$

u'和v'相乘。作时均:

【从时均流动看,湍流脉动导致流体质点从火点迁移到 y+/点, 对 y+/点的流体微元(位置)造成干扰, 就是相当于 附加了一个湍流的应力(即雷诺切应力)】

$$\left(\tau_{yx}\right)_{T} = -\rho \overline{v'u'} = \rho k_{1} l^{2} \left(\frac{d\overline{u}}{dy}\right)^{2}$$

19

将常数1:1归并到尚未确定的混合长度1中,可得:

$$\left(\tau_{yx}\right)_{T} = -\rho \overline{v'u'} = \rho l^{2} \left| \frac{d\overline{u}}{dy} \right| \frac{d\overline{u}}{dy}$$

Boussinesq涡黏假设 $(\tau_{yx})_{T} = -\rho \overline{u'v'} = \mu_{T} \frac{d\overline{u}}{dy} = \rho v_{T} \frac{d\overline{u}}{dy}$

$$\boxed{\mu_T = \rho l^2 \left| \frac{d\overline{u}}{dy} \right|, \quad \overrightarrow{\mathfrak{D}} \quad \nu_T = l^2 \left| \frac{d\overline{u}}{dy} \right|}$$

近代力学奠基人之-

流体力学巨匠、固体力学重大贡献、塑性力学开创性的研究 边界层理论/风洞试验技术/机翼理论/湍流理论/超音速流动 81名博士生: von Kármán, Blasius, Meyer, Busemann, 陆士嘉 20



Prandtl混合长湍流模型的说明:

1) 上述推导过程与教科书有所不同, 思路更简单清晰。 可按这一思路分析湍流脉动从y向y-/迁移, 其结论v-计 算相同,有兴趣的同学课后可自行分析。

2) 针对不同类型的问题,混合长模型还须依靠试验给出 混合长度/的经验公式,才能算出涡黏系数。普朗特、 他的学生冯·卡门(钱学森是冯·卡门指导的博士生), 以及他们众多的同事和学生在这一方面作出了大量的 工作,稍后还将介绍。

3) 混合长模型的优点在于简单, 计算精度只能满足粗略 的工程分析,离揭示流动机理的要求还有很大距离。

4) 学习时,掌握渐进演绎的思路,仅须记住关键公式, 不必死记经验公式。

圆管: Nikurades公式

 $l/R = 0.14 - 0.08(1 - v/R)^2 - 0.06(1 - v/R)^4$

其他壁面: van Driest阻尼衰减公式

$$l = \kappa y \left[1 - \exp\left(-\frac{y(\tau_W/\rho)^{1/2}}{A\nu}\right) \right], A = 26$$

 τ_W 为壁面上的切应力


计算顺序:

针对具体问题,计算
$$l \rightarrow v_t = l^2 \left| \frac{\partial \overline{u}}{\partial y} \right| \rightarrow (\tau_{yx})_T = \rho \overline{u'v'} = \mu_T \frac{d\overline{u}}{dy} = \rho v_T \frac{d\overline{u}}{dy} \rightarrow$$
雷诺平均方程

9.2.3 通用速度分布 -- 壁面律

1)壁面律的作用是计算壁面上的湍流涡黏系数v_T 【数材介绍不清·参考西安交大陶文绘院士《数值传热学》9章】

壁面u = v = w = 0,物理上不应有湍流脉动,但壁面却是湍流发生的地方,按雷诺时均理解,此处 $v_T \neq 0$ 。




2) 空气动力学和航空科学发展的早期,壁面律作出巨大贡献。主要是普朗特和他的学生们(冯·卡门、Edward Van Driest等人)的工作。 23

3) 只需记住两个要点:

- ① 近壁湍流是一种三层结构(名称和顺序要记住!)
- ② 无量纲平均速度的Van Driest 型线, 即壁面律, 也分三段, 书上式(9-32), P195; 因Van Driest型线 是对数函数, 故壁面律也叫壁面对数律。

两个特征量, 摩擦速度: $u^* = \sqrt{\tau_0/\rho}$, 摩擦长度: $y^* = \mu/\sqrt{\tau_0\rho}$



9.3 圆管内充分发展的湍流流动

9.3.1 光滑管内的速度分布与阻力

什么叫光滑管 稍后···

速度分布

管壁到中心,3区域: 粘性底层/过渡区/湍流核心区 书P195,式(9-32)给出无量纲的通用速度分布 (不必记...)

圆管湍流还可用幂函数近似公式(根据Re选用):

$$\frac{u}{u_{\text{max}}} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n} \begin{cases} \text{Re} = 4 \times 10^4 \sim 1.1 \times 10^5, n = 6 \\ \text{Re} = 1.1 \times 10^5 \sim 3.2 \times 10^6, n = 7 \end{cases}$$

$$\text{Re} > 3.2 \times 10^6, n = 10$$

平均速度

掌握思路 只记关键公式

工程计算中常用前面的纯经验的幂函数式: 积分计算,求出平均速度。

$$\frac{u}{u_{\text{max}}} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n}$$

若 n=7, $u_m=0.817u_{\text{max}}$, 可近似取 $u_m=0.8u_{\text{max}}$

回忆圆管充分发展的层流, $|u_m = 0.5u_{max}|$,有何体会?

壁面切应力

掌握思路 只记关键公式

将
$$u^* = \sqrt{\tau_0/\rho}$$
, $y^* = \mu/\sqrt{\tau_0\rho}$ 代入 $\frac{u_m}{u^*} = 2.5 \ln \frac{R}{y^*} + 1.75$ 可得 $\frac{q_V}{\pi R^2 \sqrt{\tau_0/\rho}} = 2.5 \ln \frac{R\sqrt{\tau_0\rho}}{\mu} + 1.75$ 。给定 $q_V \to \tau_0$


上述壁面切应力计算也不方便,可采用1/7次方速度分布 近似式求70:

$$u = 8.74u^* \left[\frac{\mu}{\rho u^* (R - r)} \right]^{1/7} \qquad u^* = 0.15u_{\text{max}}^{7/8} \left(\frac{\mu}{\rho R} \right)^{1/8}$$

根据壁面摩擦速度u*的定义, $\tau_0 = \rho(u*)^2$



又,据圆管湍流中 $u_m = 0.817 u_{ma}$



26

9.3.2 粗糙管内的湍流速度分布


掌握思路 只记关键公式

e: 表面粗糙峰平均高度,以摩擦长度 y*为参照:

水力光滑管: $e < 5y^*$, 粗糙峰都被埋在**粘性底层**内,粗糙度对湍流核心区的速度分布没有影响,核心区速度分布与光滑管相同,服从**半对数律**, $u^+ = 1/K \ln y^+ + 5.5$ 。

过渡型圆管: 5*y**< *e*<70*y**, 部份粗糙峰埋在粘性底层内, 雷诺数和壁面粗糙度对湍流核心区速度分布都有影响.

水力粗糙管: $e>70y^*$,粗糙峰都高于粘性底层,突出在湍流核心区, 对速度分布有显著影响: $\frac{u}{u^*}=1/K \ln \frac{R-r}{e}+8.5$





注意:水力光滑管/过渡管/粗糙管只对**湍流**有概念,**层流**中无此叫法!因为层流中也没有粘性底层**这个概**念.

29