# 大学物理 (二)

### 本学期向客及成绩评定

- 一、本学期内容四大部分:磁学、机械振动和波动、光学、量子物理基础;
- 二、成绩评定:
  - 1. 作业14次+总结+课堂: 30分;
  - 2. 期中考试一次: 10分;
  - 3. 期末考试: 60分。


## 第7章



人类对电的状识可以追溯到2000多年前, 实际上对磁现象的发现比电现象还要早。 ☆ 公元前5~3世纪人类就发现了磁石吸铁、磁石指南。

在11世纪我国已制造出指南针,并用于航海。






□ 1600年,英国著名的医生、物理学家吉尔伯特发表了巨著《论磁》,开创了磁学的近代研究,使得磁学从经验转变为科学。



#### ☆ 电磁学与我们现在科技、生活的紧密相联









科学的真正突破, 就在于打破思维定式的 束缚, 创建新的科学概念。

> 1820年,丹麦物理 学家奥斯特发现了 电流的磁效应。



《电磁学》就比证生!

#### 本章内容

- 7.1 稳恒电流
- 7.2 磁场 磁场强度
- 7.3 毕奥-萨伐尔定律
- 7.4 磁场的高斯定理和安培环路定理
- 7.5 磁场对运动电荷的作用 磁场对载流导线的作用
- 7.6 磁场中的磁介质

重要的思想方法: 类比法


#### 7-1 稳恒电流 电流密度 电源 电动势

- 7-1.1 电流 电流密度
  - 一、 电流: 大量带电粒子定向运动形成的
  - 1.电流形成的条件
  - ▶ 载流子:可以自由运动的带电粒子。
  - > 导体两端要存在有电势差。
  - 2. 电流强度: 单位时间内通过导体某一截面的电量

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

单位:安培=库仑/秒 1A = C/s

电流的方向: 正电荷运动的方向。




传导电流: 在导体或电解质溶液中的电流。还有: 束缚电流、位移电流

#### #导体中电流产生的微观机制:

€ ──每个载流子(电子)所带电量

**n**——载流子浓度



v<sub>d</sub> — 载流子作定向运动的平均速度(漂移速度)

S: 垂直于载流子运动方向的横截面面积


dt 时间内通过S的载流子数:

$$N = n v_{d} S dt$$

dt 时间内通过S的电荷:  $dq = eN = env_dS dt$ 

$$I = dq / dt = en \upsilon_d S$$

#### 几种典型的电流分布



用电流强度还不能细致地描述电流的分布。


漏电流

时的电流

的电流不同。

#### 二 电流密度 $\bar{j}$

电 流



-流过各截面的电流强度均为 I

-不同截面各点电流大小不同

同一截面各点电流方向不同

方向:该点正电荷运动方向 大小:单位时间内通过垂直于正载流子运动方向的 单位面积的电量。

$$j = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}S_{\perp}\mathrm{d}t} = \frac{I}{\mathrm{d}S_{\perp}}$$


单位: A / m<sup>2</sup>

#### • 电流密度的微观定义

$$dI = dq / dt = nq v_d dS_{\perp}$$

$$\therefore j = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S_{\perp}} = qnv_{\mathrm{d}}$$

$$\vec{j} = qn\vec{v}_{d}$$



对于导体,载流子是自由电子:  $\vec{j} = -en\vec{\upsilon}_{\rm d}$ 

#### ₽ 电流强度与电流密度的关系:

$$dI = dq_{d\vec{S}} / dt = dq_{d\vec{S}_{\perp}} / dt = |\vec{j}| dS_{\perp} = |\vec{j}| d\vec{S} |\cos \theta = \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$dI = \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$I = \iint_{S} dI = \iint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

通过某一截面的电流强度是通过该截面的电流密度通量。


通过封闭曲面S 的电流?

#### 三、 电流的连续性方程 恒定电流条件

通过封闭曲面S 的电流:  $I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S}$ 

由电荷守恒定律:


由电荷守恒定律:  
电流连续性方程 
$$\vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq_{\text{Pl}}}{dt}$$



若:闭合曲面S内的电荷不随时间而变化,则:

恒定电流条件: 
$$\iint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

\*电流线不可能在任何地方中断,是闭合曲线。厂 基尔霍夫第一、二定律(节点电流定律、回路电压定律)



\*电荷分布:不随时间改变。

→恒定的电场• 与静电场服从同样的基本规律。

#### 7-1.2 欧姆定律的微分形式(电流密度与电场强度的关系)

欧姆定律: U = RI

$$\begin{array}{c} I \\ \longrightarrow \\ | \longleftarrow l \end{array}$$

电阻定律: 
$$R = \rho \frac{l}{S} (\Omega)$$


电阻率: 
$$\rho(\Omega \cdot m)$$

电导率  $\sigma = \frac{1}{\rho} (S/m)$ 

欧姆定律的微分形式:

$$dU = RdI = \frac{1}{\sigma} \frac{dl}{dS} dI = \frac{1}{\sigma} \frac{dl}{dS} jdS$$

$$E dl = \frac{1}{\sigma} \frac{dl}{dS} j dS \implies j = \sigma E$$



西门子

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

取直圆柱体元,轴线沿j方向

#### 7-1.3 电源和电动势


#### 一、电源、非静电力


非静电力 F<sub>k</sub>:把负极板上的正电荷不断地搬回到正极板,并维持两极板上的电荷分布不变,从而在导线

有稳恒电场及稳恒的电流。

电源:提供非静电力,并把其他形式的能量转变为电能的装置.化学

的、机械的、核力等





把单位正电荷经电源内部由负极移向正极过程中,非静电力所作的功—— 电动势  $\varepsilon$  ( $\bar{F}_k$  作功的能力)

二、电动势: 把单位正电荷经电源内部由负极移向 正极过程中,非静电力所作的功。

"非静电场"场强 
$$\vec{E}_k = \frac{\vec{F}_k}{q}$$
  $A_k = \int_{-_h}^+ q \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$  单位:伏特(V)


\*若存在于整个回路
$$L$$
:  $\varepsilon = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$ 

- 说明:(1) 标量,方向规定:电源内部负极到正极的方向。
  - (2) 取决于电源本身,与外电路无关。
  - (3) 与电势差的区别:

$$\begin{bmatrix} + \overline{E} \\ + \overline{E} \\ - \\ + B \end{bmatrix}$$

$$egin{aligned} U_{AB} &= \int_A^B ec{E} \cdot \mathrm{d} ec{l} \end{aligned} & ext{静电力的功} \ & oldsymbol{arepsilon} &= \int_A^+ ec{E}_k \cdot \mathrm{d} ec{l} \end{aligned} ext{ 非静电力的功}$$

例 把两个直流电源并联起来给一个负载供电,设已知各电源的电动的电源好力,或其内阻和负载的电别,求每一电源所供给的电流*I*<sub>1</sub>、*I*<sub>2</sub>以及通过负载的电流*I*。



解 基尔霍夫第一定律(节点电流定律),对节点A列出电流方程:  $I - I_1 - I_2 = 0$ 

基尔霍夫第二定律(回路电压定律)

对回路ABCA:  $I_1R_1 - \varepsilon_1 - I_2R_2 + \varepsilon_2 = 0$  降 "+"

对回路ADBA:  $IR - \varepsilon_2 + I_2R_2 = 0$  升 "一"

#### 对这三个方程联立求解,即得各电流为:

$$I_1 = \frac{(R_2 + R)\varepsilon_1 - R\varepsilon_2}{R_1R_2 + R_1R + R_2R}$$

$$\boldsymbol{I}_2 = \frac{(\boldsymbol{R}_1 + \boldsymbol{R})\boldsymbol{\varepsilon}_1 - \boldsymbol{R}\boldsymbol{\varepsilon}_2}{\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{R}_2 + \boldsymbol{R}_1\boldsymbol{R} + \boldsymbol{R}_2\boldsymbol{R}}$$

$$I = \frac{R_2 \varepsilon_1 + R_1 \varepsilon_2}{R_1 R_2 + R_1 R + R_2 R}$$

#### 基本要求:

1. 理解电流强度、电流密度的概念。

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$
  $j = \frac{I}{\mathrm{d}S_{\perp}}$   $I = \iint_{S} \vec{j} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$ 

- 2. 理解电源电动势的概念。  $\varepsilon = \int_{-k}^{+k} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$
- 3.了解欧姆定律的微分形式  $\vec{j} = \sigma \vec{E}$
- 4. 了解结点方程、回路电压方程

例:一电子绕原子核以v做匀速圆周运动,则对应的圆电流强度是:

$$I = e^{\frac{\upsilon}{2\pi R}} \qquad \left( \frac{R}{R} \right)$$