第一章气体的pVT关系


教学基本要求

- 掌握理想气体状态方程
- 掌握理想气体的宏观定义及微观模型,掌握分压、分体积概念及计算。
- 理解真实气体与理想气体的偏差、临界现象。
- 理解范德华状态方程、对应状态原理和压缩因子图, 了解对比状态方程及其它真实气体方程。

第一章气体的pVT关系

- § 1.1 理想气体状态方程
- § 1.2 理想气体混合物
- § 1.3 气体的液化及临界参数
- § 1.4 真实气体状态方程
- § 1.5 对应状态原理及普遍化压缩因子图

物质的聚集状态



联系p、V、T之间关系的方程称为状态方程

对于由纯物质组成的均相流体

n 确定: f(p, V, T) = 0

n不确定: f(p, V, T, n) = 0

物理化学中主要讨论气体的状态方程

§ 1.1 理想气体状态方程

1. 理想气体状态方程 实验发现

低压气体定律:

(1) 玻义尔定律(R. Boyle, 1662):

$$pV = 常数 \qquad (n, T - 定)$$

(2) 盖.吕萨克定律(J. Gay-Lussac, 1808):

$$V/T = 常数 \qquad (n, p - 定)$$

(3) 阿伏加德罗定律 (A. Avogadro, 1811)

$$V/n = 常数$$
 $(T, p - 定)$

理想气体状态方程

以上三式结合 型 理想气体状态方程

$$pV = nRT$$

单位:
$$p$$
—Pa V —m³
 T —K n —mol
 R —J·mol⁻¹·K⁻¹

R = 8.314472 J·mol⁻¹·K⁻¹ R — 摩尔气体常数

理想气体定义:

服从pV=nRT的气体为理想气体 或服从理想气体模型的气体为理想气体

理想气体状态方程

理想气体状态方程也可表示为:

$$pV_{m}=RT$$

$$pV=(m/M)RT$$

以此可相互计算 p, V, T, n, m, M, ρ (= m/V)

例:用管道输送天然气,当输送压力为200 kPa,温度为 25℃时,管 道内天然气的密度为多少?假设天然气可看作是纯甲烷。

解: $M_{\text{甲烷}} = 16.04 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT}$$

$$= \frac{200 \times 10^{3} \times 16.04 \times 10^{-3}}{8.315 \times (25 + 273.15)} kg \cdot m^{-3}$$

$$= 1.294 kg \cdot m^{-3}$$

2. 理想气体模型

(1) 分子间力

吸引力 分子相距较远时,有范德华引力; 排斥力 分子相距较近时,电子云及核产生排斥作用。


$$E_{$$
吸引 $} \propto -1/r^6$

$$E_{$$
排斥 $\propto 1/r^n$

Lennard-Jones理论: n = 12

$$E_{\&} = E_{\&g} + E_{\#f} = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}}$$

式中: A-吸引常数; B-排斥常数



- (2) 理想气体模型
 - a) 分子间无相互作用力; b) 分子本身不占体积低压气体 $(p\to 0)$ ≈ 理想气体


3. 摩尔气体常数 R

R是通过实验测定确定出来的

例: 测300 K时, N_2 、He、 CH_4 $pV_{m\sim}p$ 关系,作图 $p\rightarrow 0$ 时: $pV_m=2494.35 \text{ J·mol}^{-1}$

$$R = pV_m/T = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol} \cdot \text{K}^{-1}$$

在压力趋于0的极限条件下,各种气体的行为均服从 $pV_m=RT$ 的定量关系,



所以: R 是一个对各种气体都适用的常数

§ 1.2 理想气体混合物

- 1. 混合物的组成
 - (1) 摩尔分数 x 或 y x_B (或 y_B) $= n_B / \sum_A n_A$ (量纲为1) 显然 $\sum x_B = 1$, $\sum y_B = 1$

本书中 气体混合物的摩尔分数一般用 y 表示 液体混合物的摩尔分数一般用 x 表示

- (2) 质量分数 $w_{
 m B}$ $w_{
 m B} \stackrel{
 m def}{=} m_{
 m B} / \sum_{
 m A} m_{
 m A}$ (量纲为1) 显然 $\Sigma w_{
 m B} = 1$
- (3) 体积分数 $\varphi_{\rm B}$

$$\varphi_{\rm B} \stackrel{\text{def}}{=} x_{\rm B} V_{\rm m,B}^* / \sum_{\rm A} x_{\rm A} V_{\rm m,A}^* = V_{\rm B}^* / \sum_{\rm A} V_{\rm A}^* \quad (量纲为1)$$

显然 $\Sigma \varphi_{\mathrm{B}} = 1$ $(V_{\mathrm{m,B}}^*)$ 为混合前纯物质的摩尔体积)

2. 理想气体状态方程对理想气体混合物的应用

- 从化学原理可以推测
- 既然理想气体分子间没有相互作用,分子本身又不占体积,所以理想气体的 pVT 性质与气体的种类无关。
- 如果一种理想气体的部分分子被另一种理想气体 分子置换,形成的混合理想气体,其pVT 性质不 会改变,只是理想气体状态方程中的 n 此时为总 的物质的量。

2. 理想气体状态方程对理想气体混合物的应用 平均摩尔质量

所以有
$$pV = nRT = \left(\sum_{B} n_{B}\right)RT$$
及 $pV = \frac{m}{\overline{M}_{mix}}RT$

式中: m — 混合物的总质量

 M_{mix} — 混合物的平均摩尔质量

平均摩尔质量定义为:
$$\overline{M}_{\text{mix}} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\sum m_{\text{B}}}{\sum n_{\text{B}}} = \frac{m}{n}$$

根据 $m_{\rm B} = n_{\rm B} \cdot M_{\rm B}$ 又有:

$$\overline{M}_{\text{mix}} = \sum_{\text{B}} y_{\text{B}} M_{\text{B}}$$

即混合物的平均摩尔质量等于 混合物中各物质的摩尔质量与 其摩尔分数的乘积之和。

3. 道尔顿定律

混合气体(包括理想的和非理想的)的分压定义:

$$p_{\rm B} = y_{\rm B} p$$

式中:
$$p_{\mathrm{B}}$$
 — B气体的分压, p — 混合气体的总压 $\colon \Sigma y_{\mathrm{B}} = 1$, $\colon p = \Sigma p_{\mathrm{B}}$

混合理想气体:

$$p = n \frac{RT}{V} = \sum_{B} n_{B} \frac{RT}{V} = \sum_{B} \left(\frac{n_{B}RT}{V} \right) = \sum_{B} p_{B}$$

$$p_{B} = \frac{n_{B}RT}{V}$$

$$p_{B} = \frac{n_{B}RT}{V}$$

即理想混合气体的总压等于各组分单独存在于混合气体的T、V时产生的压力总和。——道尔顿分压定律

例: 计算物质的量

今有300K,104.365 kPa的湿烃类混合气体(含水蒸气的烃类混合气体),其中水蒸气的分压为3.167 kPa。现欲得到除去水蒸气的1 kmol干烃类混合气体,试求:

- (1) 应从湿烃混合气中除去水蒸气的物质的量;
- (2) 所需湿烃类混合气体的初始体积。

例: 计算物质的量

今有300K,104.365 kPa的湿烃类混合气体(含水蒸气的烃类混合气体),其中水蒸气的分压为3.167 kPa。现欲得到除去水蒸气的1 kmol干烃类混合气体,试求:

- (1) 应从湿烃混合气中除去水蒸气的物质的量;
- (2) 所需湿烃类混合气体的初始体积。
- 解: (1)设湿烃类混合气体中烃类混合气(A)和水蒸气(B)的分压分别为 p_{A} 和 p_{B} ,物质的量分别为 n_{A} 和 n_{B} ,有:

$$p_{
m B}=3.167~{
m kPa}, \qquad p_{
m A}=p-p_{
m B}=101.198~{
m kPa}$$
 由公式, $p_{
m B}=y_{
m B}p=rac{n_{
m B}}{\sum n_{
m B}}p$ 可得: $rac{n_{
m B}}{n_{
m A}}=rac{p_{
m B}}{p_{
m A}}$ 所以 $n_{
m B}=rac{p_{
m B}}{p_{
m A}}n_{
m A}=rac{3.167}{101.198} imes1000~{
m mol}=31.30~{
m mol}$

(2) 所求湿烃类混合气体的初始体积 V

$$V = \frac{nRT}{p} = \frac{n_{A}RT}{p_{A}} = \left(\frac{n_{B}RT}{p_{B}}\right) = \frac{31.30 \times 8.315 \times 300}{3.167 \times 10^{3}} \text{m}^{3} = 24.65 \text{ m}^{3}$$

4. 阿马格定律

理想气体混合物的总体积V为各组分分体积 $V_{\rm R}$ *之和:

$$V=\sum {V_{
m B}}^*$$

可有:
$$V_{\mathrm{B}}^* = \frac{n_{\mathrm{B}}RT}{p}$$

即:理想气体混合物的总体积V等于各组分B在相同温度T及总压p条件下占有的分体积 V_{B} *之和。——阿马格定律

定律组合形式

阿马加定律表明理想气体混合物的体积具有加和性,在 相同温度、压力下,混合后的总体积等于混合前各组分的体 积之和。

二定律结合可有:

$$y_{\rm B} = \frac{n_{\rm B}}{n} = \frac{p_{\rm B}}{p} = \frac{V_{\rm B}^*}{V}$$

道尔顿定律和阿马格定律严格讲只适用于理想气体混合物,不过对于低压下的真实气体混合物也可近似适用。压力较高时,分子间的相互作用不可忽略,且混合前后气体的体积大多会发生变化,同时混合气体中分子间的相互作用不同于同种分子,情况会更复杂,这时道尔顿定律和阿马加定律均不再适用,需引入偏摩尔量的概念,有关内容将在第四章中详细介绍。

§ 1.3 气体的液化及临界参数

1. 液体的饱和蒸气压

理想气体不能液化(因分子间没有相互作用力) 实际气体: 在一定 *T* 时,气一液可共存达到平衡




图1.3.1 气一液平衡示意图

气液平衡时:

气体称为<u>饱和蒸气</u>; 液体称为<u>饱和液体</u>; 压力称为饱和蒸气压。

饱和蒸气压是温度的函数

表1.3.1 水、乙醇和苯在不同温度下的饱和蒸气压

| H ₂ O | | 乙醇 | | 苯 | |
|------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|-----------------|
| <i>t</i> / °C | <i>p</i> */ kPa | <i>t</i> / °C | <i>p</i> */ kPa | t / °C | <i>p</i> */ kPa |
| 20 | 2.338 | 20 | 5.671 | 20 | 9.9712 |
| 40 | 7.376 | 40 | 17.395 | 40 | 24.411 |
| 60 | 19.916 | 60 | 46.008 | 60 | 51.993 |
| 80 | 47.343 | 78.4 | 101.325 | 80.1 | 101.325 |
| 100 | 101.325 | 100 | 222.48 | 100 | 181.44 |
| 120 | 198.54 | 120 | 422.35 | 120 | 308.11 |

饱和蒸气压=外压时的温度称为沸点

饱和蒸气压=101.325kPa时的温度称为正常沸点

相对湿度

在T一定时:

如 $p_{\rm B} < p_{\rm B}^*$, ${\bf B}$ 液体蒸发为气体至 $p_{\rm B} = p_{\rm B}^*$ $p_{\rm B} > p_{\rm B}^*$, ${\bf B}$ 气体凝结为液体至 $p_{\rm B} = p_{\rm B}^*$ (此变化规律不受其它气体存在的影响)

相对湿度的概念: 相对湿度 = $\frac{空气中 p_{H_2O}}{p_{H_2O}^*} \times 100\%$

2. 临界参数

临界状态

由表1.3.1可知: p*=f(T), $T \uparrow$, $p*\uparrow$

当 $T^{\uparrow} = T_c$ 时,液相消失,加压不再可使气体液化。

临界温度 T_c : 使气体能够液化所允许的最高温度

- :: 临界温度以上不再有液体存在,
- $\therefore p^*=f(T)$ 曲线终止于临界温度;

临界温度 T_c 时的饱和蒸气压称为临界压力

临界压力 p_c : 在临界温度下使气体液化所需的最低压力临界摩尔体积 $V_{m,c}$: 在 T_c 、 p_c 下物质的摩尔体积

 $T_{\rm c}$ 、 $p_{\rm c}$ 、 $V_{\rm c}$ 统称为物质的临界参数

3. 真实气体的 $p-V_m$ 图及气体的液化




图1.3.2 真实气体p- V_m 等温线示意图

1) T < Tc




图1.3.2 真实气体p- V_m 等温线示意图

气相线 $g_1g'_1: p \uparrow, V_m \downarrow$ 气一液平衡线 $g_1l_1:$ 加压, p^* 不变, $g \rightarrow l$, $V_m \downarrow \downarrow$

 \mathbf{g}_1 : 饱和蒸气摩尔体积 $V_{\mathrm{m}}(\mathbf{g})$

 l_1 : 饱和液体摩尔体积 $V_m(1)$

g₁l₁线上,气液共存

若 n=n(g)+n(l)=1 mol

则 $V_{\mathrm{m}} = n(\mathrm{g}) V_{\mathrm{m}}(\mathrm{g}) + n(\mathrm{l}) V_{\mathrm{m}}(\mathrm{l})$

液相线 l_1l_1 : $p^{\uparrow\uparrow}$, V_m \ 很少,反映出液体的不可压缩性

2) T=Tc




图1.3.2 真实气体p-V_m等温线示意图

T \uparrow , l-g线缩短,说明 $V_{\mathrm{m}}(g)$ 与 $V_{\mathrm{m}}(l)$ 之差减小

 $T=T_c$ 时,l-g线变为拐点C

C: 临界点

 $T_{\rm c}$ — 临界温度

 $p_{\rm c}$ — 临界压力

 $V_{\mathrm{m,c}}$ — 临界体积

临界点处气、液两相摩尔体积及其它性质完全相同, 气态、液态无法区分,此时:

$$\left(rac{\partial p}{\partial V_{
m m}}
ight)_{T_{
m c}} = 0 \qquad \left(rac{\partial^2 p}{\partial V_{
m m}^2}
ight)_{T_{
m c}} = 0$$

3) T > Tc




图1.3.2 真实气体p- V_m 等温线示意图

无论加多大压力,气态不再变为 液体,等温线为一光滑曲线

lcg虚线内:气一液两相共存区

lcg虚线外:单相区

左下方:液相区

右下方: 气相区


中 间:气、液态连续

§ 1.4 真实气体状态方程


1. 真实气体的 pV_m-p 图及波义尔温度

在T一定时,不同气体的 pV_m 一p曲线有三种类型.

而同一种气体在不同温度的 pV_m 一p曲线亦有 三种类型.



波义尔温度



$$T>T_{
m B}:p\!\uparrow$$
 , $p\,V_m\,\uparrow$

 $T=T_{\rm B}:p\uparrow,pV_{\rm m}$ 开始不变,然后增加

 $T < T_{\rm B}: p \uparrow, p V_{\rm m}$ 先下降,然后增加

 $T_{\rm B}$: 波义尔温度,定义为:

$$\left[\lim_{p o 0}\!\left[rac{\partial(p\,V_{_{\mathrm{m}}})}{\partial p}
ight]_{T_{\mathrm{B}}}=0$$

图1.4.1 气体在不同温度下的 pV_{m} -p 图

每种气体有自己的波义尔温度;

 $T_{\rm B}$ 一般为 $T_{\rm c}$ 的2 ~ 2.5倍;

 $T = T_{\rm B}$ 时,气体在几百 kPa 的压力范围内符合理想 气体状态方程

真实气体pVT关系的计算

真实气体pVT关系计算一般方法:


- (1) 引入压缩因子Z,修正理想气体状态方程
- (2) 引入 p、 V 修正项,修正理想气体状态方程
- (3) 使用经验公式,如维里方程,计算压缩因子Z 共同特点是:

p → 0时, 所有状态方程趋于理想气体状态方程

(1) 范德华气体模型

理想气体状态方程 $pV_{\rm m}=RT$ 的实质为: $(分子间无相互作用力的气体的压力)\times(1{\rm mol}气体分子的自由活动空间)=RT$ 实际气体:

1) 分子间有相互作用力



内部分子 靠近器壁的分子 : 靠近器壁的分子受到内部的引力

分子间相互作用减弱了分子对器壁的碰撞,所以:

$$p_{\mathrm{理}}$$
= p + p_{p} = p + a / V_{m}^{-2}

2) 由于分子本身占有体积

 \therefore 1 mol 真实气体的自由空间=($V_{\rm m}-b$)

b: 1 mol 分子自身所占体积

将修正后的压力和体积项引入理想气体状态方程:

$$\left(p + \frac{a}{V_{\text{m}}^{2}}\right)(V_{\text{m}} - b) = RT$$
 — 范德华方程

式中: a,b — 范德华常数,见附表

 $p \to 0$, $V_m \to \infty$, 范德华方程 \Rightarrow 理想气体状态方程

(2) 范德华常数与临界常数的关系

在临界点时有:

$$\left(rac{\partial p}{\partial V_{
m m}}
ight)_{T_{
m c}} = {f 0} \quad , \quad \left(rac{\partial^2 p}{\partial V_{
m m}^2}
ight)_{T_{
m c}} = {f 0}$$

将 T_c 温度时的 p- V_m 关系以范德华方程表示:

$$p = rac{R \, T_{
m c}}{V_{
m m} - b} - rac{a}{V_{
m m}^2}$$

对其进行一阶、二阶求导,有:

$$\left(rac{\partial p}{\partial V_{_{\mathrm{m}}}}
ight)_{_{T_{_{\mathrm{c}}}}} = rac{-R\,T_{_{\mathrm{c}}}}{\left(V_{_{\mathrm{m}}}-b
ight)^{^{2}}} + rac{2a}{V_{_{\mathrm{m}}}^{^{3}}} = 0 \quad \left(rac{\partial^{^{2}}p}{\partial V_{_{\mathrm{m}}}^{^{2}}}
ight)_{_{T}} = rac{2R\,T_{_{\mathrm{c}}}}{\left(V_{_{\mathrm{m}}}-b
ight)^{^{3}}} - rac{6a}{V_{_{\mathrm{m}}}^{^{4}}} = 0$$

(2) 范德华常数与临界常数的关系

在临界点时:

$$\left(rac{\partial p}{\partial V_{_{
m m}}}
ight)_{T_{_{
m c}}} = rac{-R\,T_{_{
m c}}}{\left(V_{_{
m m}}-b
ight)^2} + rac{2a}{V_{_{
m m}}^3} = 0\left(rac{\partial^2 p}{\partial V_{_{
m m}}^2}
ight)_{T_{
m c}} = rac{2R\,T_{_{
m c}}}{\left(V_{_{
m m}}-b
ight)^3} - rac{6a}{V_{_{
m m}}^4} = 0$$

上二式联立求解,可得:

$$V_{\rm m,c} = 3b$$
, $T_{\rm c} = \frac{8a}{27Rb}$, $p_{\rm c} = \frac{a}{27b^2}$

一般以 $T_{\rm c}$ 、 $p_{\rm c}$ 求算 a 、b


$$a = rac{27R^2T_{
m c}^2}{64p_{
m c}} \quad , \quad b = rac{RT_{
m c}}{8p_{
m c}}$$

(3) 范德华方程的应用

临界温度以上: 范德华方程与实验p- V_m 等温线符合较好

临界温度以下:气一液共存区,范德华方程计算出现

一极大值,一极小值;



T \uparrow ,极大值、极小值逐渐靠拢;

 $T \rightarrow T_c$,极大值、极小值合并成拐点C;

S型曲线两端有过饱和蒸气和过热液体的含义。

图1.3.2 真实气体p- V_m 等温线示意图

范德华方程的解

用范德华方程计算,在已知T,p,求 V_{m} 时,需解一元三次方程

 $T > T_{\rm c}$ 时, $V_{\rm m}$ 有一个实根,两个虚根,虚根无意义;

 $T = T_c$ 时, \int 如 $p = p_c$: V_m 有三个相等的实根; \int 如 $p \neq p_c$: 有一个实根,二个虚根, 实根为 V_m ;

 $T < T_c$ 时,如 $p = p^*$:有三个实根,最大值为 $V_{
m m}(g)$ 最小值为 $V_{
m m}(l)$ 如 $p < p^*$:或解得三个实根,最大值为 $V_{
m m}$ 或解得一个实根,二个虚根,实根为 $V_{
m m}$

许多气体在几个Mpa的中压范围内符合范德华方程

例: 求摩尔体积

若甲烷在203 K、2533.1 kPa条件下服从范德华方程, 试求其摩尔体积。

解: 范德华方程可写为:

$$V_{
m m}^3$$
 $-(b + RT/p) V_{
m m}^2 + (a/p) V_{
m m} - ab/p = 0$
甲烷: $a = 2.283 imes 10^{-1} \
m Pa \cdot m^6 \cdot mol^{-2},$ $b = 0.4728 imes 10^{-4} \
m m^3 \cdot mol^{-1}$ $T_{
m c} = 190.53 \
m K$

因 $T > T_c$,解三次方程应得一个实根,二个虚根将 以上数据代入范德华方程:

$$V_{
m m}^{-3}$$
 - 7.09 ×10⁻⁴ $V_{
m m}^{-2}$ + 9.013 ×10⁻⁸ $V_{
m m}$ - 3.856 ×10⁻¹² = 0 解得: $V_{
m m}$ =5.606 10⁻⁴ m³·mol⁻¹

3. 维里方程

Virial: 拉丁文"力"的意思

Kammerling-Onnes于二十世纪初提出的经验式

$$pV_{m} = RT \left(1 + \frac{B}{V_{m}} + \frac{C}{V_{m}^{2}} + \frac{D}{V_{m}^{3}} + \cdots \right)$$

或 $pV_{m} = RT \left(1 + B'p + C'p^{2} + D'p^{3} + \cdots \right)$

式中: B, C, D… 分别为第二、第三、第四…维里 B', C', D' ··· 系数

当
$$p \to 0$$
 时, $V_{\rm m} \to \infty$

维里方程 ⇒ 理想气体状态方程

维里系数

维里方程后来用统计的方法得到了证明,成为具 有一定理论意义的方程。

第二维里系数: 反映了二分子间的相互作用对

气体pVT关系的影响

第三维里系数: 反映了三分子间的相互作用对

气体pVT关系的影响

4. 其它重要方程举例

(1) R-K (Redlich-Kwong)方程

$$\left\{ p + \frac{a}{T^{1/2}V_{\rm m}(V_{\rm m} + b)} \right\} (V_{\rm m} - b) = RT$$

式中: a, b 为常数, 但不同于范德华方程中的常数

适用于烃类等非极性气体,且适用的T、p 范围较宽,但对极性气体精度较差。

4. 其它重要方程举例

(2) B-W-R (Benedict-webb-Rubin)方程

$$p = \frac{RT}{V_{\rm m}} + \left(B_0 RT - A_0 - \frac{C_0}{T}\right) \frac{1}{V_{\rm m}^2} + \left(bRT - \alpha\right) \frac{1}{V_{\rm m}^2} + a\alpha \frac{1}{V_{\rm m}^6} + \frac{c}{T^2 V_{\rm m}^3} \left(1 + \frac{\gamma}{V_{\rm m}^2}\right) e^{-\gamma/V_{\rm m}^3}$$

式中: A_{0} , B_{0} , C_{0} , α , γ , a, b, c 均为常数为 8 参数方程, 较适用于碳氢化合物气体的计算。

(3) 贝塞罗(Berthelot)方程

$$\left(p + \frac{a}{TV_{\rm m}^2}\right)(V_{\rm m} - b) = RT$$

在范德华方程的基础上,考虑了温度的影响

§ 1.5 对应状态原理及普适化压缩因子图

1. 压缩因子

引入压缩因子来修正理想气体状态方程,描述实际气体的 pVT 性质:

$$p\,V = ZnRT$$
 $p\,V_{
m m} = ZRT$

: 压缩因子的定义为:

或

$$Z = \frac{pV}{nRT} = \frac{pV_{\rm m}}{RT}$$

Z的量纲为1

压缩因子的物理意义

Z的大小反映了真实气体对理想气体的偏差程度

$$Z = \frac{V_{\rm m}(真实)}{V_{\rm m}(理想)}$$

理想气体 Z=1

真实气体 Z<1: 比理想气体易压缩 Z>1: 比理想气体难压缩

维里方程实质是将压缩因子表示成 $V_{\rm m}$ 或 p的级数关 系。

$$Z \leftarrow \begin{cases}$$
 查压缩因子图,或由维里方程等公式计算; 由 pVT 数据拟合得到 $Z \sim p$ 关系.

临界参数

临界点时的 Z_c : $Z_c = \frac{p_c V_{m,c}}{RT_c}$

多数物质的 $Z_{c.}$ 0.26 ~ 0.29

而用临界参数与范德华常数的关系计算得:

$$Z_c = 3/8 = 0.375$$

区别说明范德华方程只是一个近似的模型,与真实情况有一定的差别。

以上结果表明气体的临界压缩因子Z_c大体上是一个与气体性质无关的常数,这说明各种气体在临界状态下的性质具有一定的普遍规律,这为以后在工程计算中建立一些普遍化的pVT经验关系奠定了一定的基础。

2. 对应状态原理

定义:
$$p_{\rm r} = \frac{p}{p_{\rm c}} \qquad V_{\rm r} = \frac{V_{\rm m}}{V_{\rm m,c}} \qquad T_{\rm r} = \frac{T}{T_{\rm c}}$$

 $p_{\rm r}$ 一对比压力

 $V_{
m r}$ 一对比体积 对比参数,量纲为1

 T_r 对比温度

对比参数反映了气体所处状态偏离临界点的倍

对应状态原理:

当不同气体有两个对比参数相等时,第三个对 比参数也将(大致)相等。

具有相同对比参数的气体称为处于相同的对应状态。

3. 普遍化压缩因子图

将对比参数引入压缩因子,有:

$$Z = \frac{pV_{\rm m}}{\rm RT} = \frac{p_{\rm c}V_{\rm m,c}}{RT_{\rm c}} \cdot \frac{p_{\rm r}V_{\rm r}}{T_{\rm r}} = Z_{\rm c} \frac{p_{\rm r}V_{\rm r}}{T_{\rm r}}$$


- $:: Z_c$ 近似为常数($Z_c \approx 0.27 \sim 0.29$)
- \therefore 当 p_r , V_r , T_r 相同时,Z大致相同,

$$Z=f\left(\left. T_{r}\right. ,\;p_{r}\left.
ight)$$

——适用于所有真实气体

用图来表示此关系 ⇒ 普遍化压缩因子图

双参数普遍化压缩因子图




任何 T_r , $p_r \rightarrow 0$, $Z \rightarrow 1$ (理想气体); T_r 较小时, $p_r \uparrow$, $Z \not \leftarrow \downarrow$, 后 \uparrow ,

反映出气体低压易压缩,高压难压缩

 T_r 较大时, $Z \approx 1$

压缩因子图的应用



(2) 已知T、 $V_{
m m}$,求Z和 $p_{
m r}$

需在压缩因子图上作辅助线

$$Z = \frac{pV_{\rm m}}{RT} = \frac{p_{\rm c}V_{\rm m}}{RT} \cdot p_{\rm r}$$

式中 $p_{\rm c}V_{\rm m}/RT$ 为常数, $Z\sim p_{\rm r}$ 为直线关系,该直线与所求 $T_{\rm r}$ 线交点对应的Z 和 $p_{\rm r}$. 为所求值

压缩因子图的应用

(3) 已知 p 、 V_{m} 求 Z 和 T_{r} 需作辅助图

因
$$p$$
、 V_{m} 已知

有:
$$Z = \frac{pV_{\rm m}}{RT} = \frac{pV_{\rm m}}{RT_{\rm c}} \cdot \frac{1}{T_{\rm r}}$$

式中 pV_m / RT 为常数

$$Z = (p V_m / R T_c) / T_r$$
 两条曲线 $Z = f (T_r) \quad (p_r \, ar{ ext{固定}})$

由两线交点可求出 Z、 T_r

例: 求气体压力

在 300K 时 40dm³ 钢 瓶 中 贮 存 的 乙 烯 压 力 为 146.9×10²kPa。欲从中提用300K、101.325kPa的 乙烯气体12m³,试用压缩因子图求解钢瓶中剩余乙烯气体的压力。

例: 求气体压力

在 300K 时 40dm³ 钢 瓶 中 贮 存 的 乙 烯 压 力 为 146.9×10²kPa。欲从中提用300K、101.325kPa的 乙烯气体12m³,试用压缩因子图求解钢瓶中剩余乙烯气体的压力。

解: 查表可知, 乙烯的临界参数为T_C=282.34K, p_C=5039kPa 乙烯的相对温度和相对压力

$$T_r = T / T_C = 300.15 / 282.34 = 1.063$$

$$p_r = p / p_C = 146.9 \times 10^2 / 54039 = 2.915$$

由压缩因子图查出: Z=0.45

$$n = \frac{pV}{ZRT} = \frac{146.9 \times 10^2 \times 10^3 \times 40 \times 10^{-3}}{0.45 \times 8.314 \times 300.15} mol = 523.3 (mol)$$

例: 求气体压力

因为提出后的气体为低压,所提用气体的物质的量,可按理想气体状态方程计算如下:

$$n_{\text{\#}} = \frac{pV}{RT} = \frac{101325 \times 12}{8.314 \times 300.15} \, mol = 487.2 \, mol$$

剩余气体的物质的量 n_1 = $n-n_{\frac{1}{2}}$ =523.3mol-487.2mol=36.1<math>mol

剩余气体的压力
$$p_1 = \frac{Z_1 n_1 RT}{V} = \frac{36.1 \times 8.314 \times 300.15 Z_1}{40 \times 10^{-3}} Pa = 2252 Z_1 k Pa$$

剩余气体的对比压力 $p_r = p_1/p_c = 2252Z_1/5039 = 0.44Z_1$

上式说明剩余气体的对比压力与压缩因子成直线关系。另一方面,T_r=1.063。要同时满足这两个条件,只有在压缩因子图上作出p_r=0.44Z1的直线,并使该直线与T_r=1.063的等温线相交,此交点相当于剩余气体的对比状态。此交点处的压缩因子为Z1=0.88所以。

剩余气体的压力 $p_1 = 2252Z_1kPa = 2252 \times 0.88kPa = 1986kPa$

第一章小结

本章重点要掌握理想气体和了解真实气体有关**pVT**性质的状态方程。范德华方程和压缩因子也是各种考试常常出现的内容。

- 理想气体是用于理论研究时的抽象气体,它假定气体分子 间没有相互作用、气体分子本身不占有体积。
- 理想气体状态方程具有最简单的形式,可以作为研究真实 气体pVT 性质的一个比较基准,压力极低下的真实气体可 近似作为理想气体处理。理想气体混合物符合道尔顿分压 定律和阿马格分体积定律。
- 真实气体由于分之间具有相互作用,分子本身占有体积, 故真实气体会发生液化,并具有临界性质,真实气体*pVT* 之间的关系往往偏离理想气体的行为。

第一章小结

- 描述真实气体pVT 关系的状态方程多是在理想气体状态方程 的基础上修正得到的,例如范德华方程、维里方程,以及引 入压缩因子来修正理想气体状态方程等。
- 在对应状态原理的基础上,人们得出了普遍化的压缩因子图, 使得在精度要求不高时的计算得以简化。
- 真实气体的状态方程在压力趋于0时一般均可还原为理想气体状态方程。