
一、驻波的产生


振幅、频率、振动方向都相同的两列相干波,在同一直线上沿相反方向传播时叠加而形成的一种特殊的干涉现象。(图例:入射波是由音叉振动引起的,反射波是入射波在固定端反射引起的,如果固定端位置合适,即可产生驻波)。



驻波的特点

- (1) 从弦线的固定端开始被分成几段,每段两端点固定不动,而每段中的各质点则 作振幅不同,相位相同的独立振动,中间的点振幅最大,越靠近两端振幅越小。
- (2) 相邻两段的振动方向相反,弦上各点只有段与段之间的相位突变。
- (3) 驻波中始终静止不动的那些点叫波节,振幅最大的各点称为波幅,无论是波节 还是波幅都固定在一些位置上,不随时间变化。
- (4) 驻波中相邻两波节之间各质点同时达到各自的最大位移,同时经过各自的平衡 位置,因此我们称驻波各质点作同步振动。
- (5) 没有振动状态或相位的逐点传播,即没有"跑动"的波形,也没有能量的传播。

驻波的形成



二、驻波方程

正向平面简谐波的波函数:
$$y_1 = A\cos 2\pi (vt - \frac{x}{\lambda})$$

负向平面简谐波的波函数: $y_2 = A\cos 2\pi (vt + \frac{x}{\lambda})$

驻波:
$$y = y_1 + y_2$$

$$= A\cos 2\pi \left(vt - \frac{x}{\lambda}\right) + A\cos 2\pi \left(vt + \frac{x}{\lambda}\right)$$

$$= 2A\cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos 2\pi vt$$

驻波的振幅与位置有关

各质点都在作同 频率的简谐运动

(1) 驻波振幅
$$2A\cos 2\pi \frac{x}{\lambda}$$
 随 x 而变,与时间无关。

$$\begin{vmatrix} \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \end{vmatrix} = \begin{cases} 1 & 2\pi \frac{x}{\lambda} = \pm 2k \frac{\pi}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & 2\pi \frac{x}{\lambda} = \pm (2k+1) \frac{\pi}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$


$$x = \begin{cases} \pm k \frac{\lambda}{2} & k = 0,1,\dots A_{\text{max}} = 2A \\ \pm \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2} & k = 0,1\dots A_{\text{min}} = 0 \end{cases}$$
 波节

相邻波腹(节)间距 = $\lambda/2$

相邻波腹和波节间距 = $\lambda/4$

(2) 驻波的相位: 相邻两波节之间质点振动同相位,任一波节两侧振动相位相反,在波节处产生 π 的相位跃变。(与行波不同,无相位的传播)。


$$y = 2A\cos 2\pi \frac{x}{\lambda}\cos 2\pi vt$$
例 $x = \pm \frac{\lambda}{\lambda}$ 为波节



$$\cos 2\pi \frac{x}{\lambda} > 0, \frac{\lambda}{4} < x < \frac{\lambda}{4}, \quad y = 2A\cos 2\pi \frac{x}{\lambda}\cos 2\pi \nu t$$

$$\cos 2\pi \frac{x}{\lambda} < 0, \frac{\lambda}{4} < x < \frac{3\lambda}{4}, \qquad y = \left| 2A\cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right| \cos(2\pi vt + \pi)$$

(3) 驻波的界面情况



$$n_1 < n_2$$
:波疏→波密介质

界面上总是波节


 $n_1 > n_2$:波密→波疏介质

界面上总是波腹


❖相位跃变(半波损失)

当波从波疏介质垂直入射到波密介质,被反射到波疏介质时形成波节。入射波与反射波在此处的相位时时相反,即反射波在分界处产生π的相位跃变,相当于出现了半个波长的波程差,称半波损失。

两种不同介质分界面上入射波和反射波的波形 波疏介质(n小) 波密介质(n大) "丰波损失" 驻波 位相突变π 🔽 波密介质(n大) 波疏介质(n小)



三、驻波的能量



$$dW_{\rm p} \propto (\frac{\partial y}{\partial x})^2$$

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{k}} \propto (\frac{\partial y}{\partial t})^2$$

驻波的能量在相邻的波腹和波节间来回转移,动能主要集中在波腹(<mark>波腹的质元不形变,没有势能</mark>),势能主要集中在波节(波节的质元都不运动,没有动能),但无长距离的能量传播。

四、驻波与行波的不同点

- (1) 驻波有波幅,行波无波幅。行波也有波峰位置,但行波的波峰 不断向前移动,不像驻波波幅固定在一些位置上,因此行波无波幅。
- (2) 驻波有波节,行波无波节。驻波中有些质点不发生振动,任何时刻他都静止在自己的平衡位置,这些点称为驻波的波节。行波也有y=0的位置,但行波中y=0的位置不断向前移动,不像驻波固定在一些位置上,因此行波无波节。
- (3) 驻波中相邻两波节之间各质点作同步振动,行波中各质点作波浪式的振动。驻波中相邻两波节之间各质点同时达到各自的最大位移,同时经过各自的平衡位置,因此我们称驻波各质点作同步振动。

(4) 驻波能量与行波能量的差异

- ▶ 在行波传播的介质中,任一体积元的动能、 势能、总机械能均随 x,t 作周期性变化,且变化是同相位的。体积元在平衡位置时,动能、 势能和总机械能均最大。体积元的位移最大时,三者均为零。
- ▶ 在行波中,任一体积元都在不断地接收和放出能量,即不断地传播 能量。任一体积元的机械能不守恒,波动是能量传递的一种方式。

驻波的能量在相邻的波腹和波节间来回转移,动能主要集中在波腹 (波腹的质元不形变,没有势能),势能主要集中在波节(波节的质元都不运动,没有动能),但无长距离的能量传播。