第二节 静电场中的电介质 P47-48

- 1. B(提示: \vec{D} 为零,则 \vec{D} 的通量一定为零;但 \vec{D} 的通量为零, \vec{D} 不一定为零。)
- 2. A (提示: 导体表面的电场 $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$)
- 3. B(提示: 高斯定理普遍成立, 但用高斯定理只能求对称性的电场)
- 4. C(提示:自由电荷和束缚电荷都会激发产生电场)
- 5. $\vec{E}=\vec{E}_0$ $\vec{D}=\varepsilon_r\vec{D}_0$ (提示: 因电容器始终与电源相联, 插入电介质前后电容器两端的电压 U 不变)
- 6. 不变 无关(提示: 因电容器充电后与电源断开, 插入金属板前后电容器极板上的电量 O 不变)
- 7. 解: (1)取封闭的圆柱面为高斯面

$$\oint_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{(S \not\sim S)} q_{0} \Rightarrow D \cdot \pi r^{2} = \sigma \cdot \pi r^{2} \qquad D = \sigma$$

$$E = \frac{D}{\varepsilon_{0} \varepsilon_{r}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_{0} \varepsilon_{r}} = \frac{U_{0}}{d} \qquad P = \varepsilon_{0} (\varepsilon_{r} - 1) E = \frac{\varepsilon_{r} - 1}{\varepsilon_{r}} \sigma$$

 \vec{D} , \vec{E} , \vec{P} 的方向都是垂直于板向下!

(2)
$$\sigma' = P = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\frac{U_0}{d}$$
 介质上表面: $-\sigma'$ 介质下表面: $+\sigma'$

8.
$$\text{M}: \begin{cases} \frac{\sigma_B}{2\varepsilon_0\varepsilon_r} - \frac{\sigma_A}{2\varepsilon_0\varepsilon_r} = E_0 \\ \frac{\sigma_B}{2\varepsilon_0\varepsilon_r} + \frac{\sigma_A}{2\varepsilon_0\varepsilon_r} = \frac{E_0}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sigma_A = -\frac{2}{3}\varepsilon_0\varepsilon_r E_0 \\ \sigma_B = \frac{4}{3}\varepsilon_0\varepsilon_r E_0 \end{cases}$$

<mark>9.</mark> 解:设内圆筒的电荷线密度为λ

第三节 电容 静电场中的能量 (P49-50)

1. C

提示:可等效为电容器的并联: $C = C_1 + C_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{2d} + \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{2d} = \frac{(1+\varepsilon_r)\varepsilon_0 S}{2d}$.

2. B

提示: U保持不变, $Q = CU = \frac{\varepsilon_0 S}{d} U$ 减少; $E = \frac{U}{d}$ 减小; $W_e = \frac{\varepsilon_0 S}{2d} U^2$ 减小。

3. C

提示: 联立 $\begin{cases} U_1 + U_2 = 1000V \\ 200U_1 = 300U_2 \end{cases}$ \Rightarrow $\begin{cases} U_1 = 600V \\ U_2 = 400V \end{cases}$ \Rightarrow C_1 先被击穿; 然后 C_2 也被击穿。

4. $\frac{1}{\varepsilon_r}$

提示: Q保持不变, $W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{2\varepsilon_r C_0}$ 。

5. ε_r ; ε_r

提示:
$$\frac{c}{c_0} = \frac{\frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d}}{\frac{\varepsilon_0 S}{d}} = \varepsilon_r$$
; U 保持不变, 则 $\frac{W}{W_0} = \frac{\frac{1}{2} \varepsilon_r C_0 U^2}{\frac{1}{2} C_0 U^2} = \varepsilon_r$ 。

6. 大于

提示: 球体和球面外部区域电场分布相同, 外部区域电场能量相等; 球面内部没有电场, 没有电场能量, 但球体内有电场, 有电场能量。所以球体的静电场总能量大于球面的静电场总能量。

7.
$$R_1 < r < R_2$$
, $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \lambda h \Rightarrow D \cdot 2\pi r \vec{r} h = \lambda h \Rightarrow D = \frac{\lambda}{2\pi r} \Rightarrow$ 电场强度大小:

- (1) 电缆能够承受的最高电压: $U1 \ln \frac{R_2}{R_1} max_{max}$;
- (2) 当电压升高时,介质中半径为 R_1 处先被击穿。
- 8. 真空中金属球充电到电势 U_0 ,金属球上的电荷电量: $Q=C_0U_0=4\pi\varepsilon_0RU_0$ 保持不变;

浸没到电介质中,金属球的电容: $C=4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0R$,则能量为: $W_e=\frac{Q^2}{2C}=\frac{(4\pi\varepsilon_0RU_0)^2}{2\times 4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0R}=\frac{2\pi\varepsilon_0RU_0^2}{\varepsilon_r}$ 。

- 9. 空气平行板电容器的电容: $C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$,放入电介质后的电容可等效为电容器的串联: $C = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{\varepsilon_r d + (1 \varepsilon_r)t}$;
- (1) $Q = C_0 U_0$ 保持不变, $W_0 = \frac{1}{2} C_0 U_0^2 = \frac{\varepsilon_0 S}{2d} U_0^2$; 放入电介质后: $W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{\varepsilon_0 S U_0^2}{2\varepsilon_r d^2} [\varepsilon_r d + (1 \varepsilon_r) t]$;

与介质板的位置无关。

(2) U_0 保持不变, $W_0 = \frac{1}{2}C_0U_0^2 = \frac{\varepsilon_0S}{2d}U_0^2$; 放入电介质后: $W = \frac{1}{2}CU_0^2 = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_rSU_0^2}{2[\varepsilon_rd + (1-\varepsilon_r)t]}$ °