05 | 指标关系: 你知道并发用户数应该怎么算吗?

2019-12-25 高楼

性能测试实战30讲 进入课程>




讲述: 高楼

时长 21:30 大小 14.78M



我在性能综述的那三篇文章中,描述了各种指标,比如 TPS、RPS、QPS、HPS、CPM等。我也强调了,我们在实际工作的时候,应该对这些概念有统一的认识。



这样的话,在使用过程中,一个团队或企业从上到下都具有同样的概念意识,就可以避免出现沟通上的偏差。

我说一个故事。

我以前接触过一个咨询项目。在我接触之前,性能测试团队一直给老板汇报着一个数据,那就是 10000TPS。并且在每个版本之后,都会出一个性能测试报告,老板一看,这个数据并没有少于 10000TPS,很好。后来,我进去一看,他们一直提的这个 10000TPS 指的是单业务的订单,并且是最基础的订单逻辑。那么问题来了,如果混合起来会怎么样呢?于是我就让他们做个混合容量场景,显然,提容量不提混合,只说单接口的容量是不能满足生产环境要求的。

结果怎么样呢?只能测试到6000TPS。于是我就要去跟老板解释说系统达到的指标是6000TPS。老板就恼火了呀,同样的系统,以前报的一直是10000TPS,现在怎么只有6000TPS 了?不行,你们开发的这个版本肯定是有问题的。于是老板找到了研发 VP,研发 VP 找到了研发经理,研发经理找了研发组长,研发组长又找到了开发工程师,开发工程师找到了我。我说之前不是混合场景的结果,现在混合容量场景最多达到6000TPS,你们可以自己来测。

然后证明, TPS 确实只能达到 6000。然后就是一轮又一轮的向上解释。

说这个故事是为了告诉你,你用 TPS 也好,RPS 也好,QPS 也好,甚至用西夏文来定义也不是不可以,只要在一个团队中,大家都懂就可以了。

但是,在性能市场上,我们总要用具有普适性的指标说明,而不是用混乱的体系。

在这里,我建议用 TPS 做为关键的性能指标。那么在今天的内容里,我们就要说明白 TPS 到底是什么。在第 3 篇文章中,我提到过在不同的测试目标中设置不同的事务,也就是 TPS 中的 T 要根据实际的业务产生变化。


那么问题又来了, TPS 和并发数是什么关系呢? 在并发中谁来承载"并发"这个概念呢?

说到这个,我们先说一下所谓的"绝对并发"和"相对并发"这两个概念。绝对并发指的是同一时刻的并发数;相对并发指的是一个时间段内发生的事情。

你能详细说一下这两个概念之间的区别吗?如果说不出来那简直太正常了,因为这两个概念把事情说得更复杂了。


什么是并发

下面我们就来说一下"并发"这个概念。



我们假设上图中的这些小人是严格按照这个逻辑到达系统的,那显然,系统的绝对并发用户数是 4。如果描述 1 秒内的并发用户数,那就是 16。是不是显而易见?

但是,在实际的系统中,用户通常是这样分配的:



也就是说,这些用户会分布在系统中不同的服务、网络等对象中。这时候"绝对并发"这个概念就难描述了,你说的是哪部分的绝对并发呢?

要说积分服务, 那是 2; 要说库存服务, 那是 5; 要说订单服务, 它自己是 5 个请求正在处理, 但同时它又 hold 住了 5 个到库存服务的链接, 因为要等着它返回之后, 再返回给前端。所以将绝对并发细分下去之后, 你会发现头都大了, 不知道要描述什么了。

有人说,我们可以通过 CPU 啊, I/O 啊,或者内存来描述绝对并发,来看 CPU 在同一时刻处理的任务数。如果是这样的话,绝对并发还用算吗?那肯定是 CPU 的个数呀。有人说 CPU 1ns 就可以处理好多个任务了,这里的 1ns 也是时间段呀。要说绝对的某个时刻,任务数肯定不会大于 CPU 物理个数。

所以"绝对并发"这个概念,不管是用来描述硬件细化的层面,还是用来描述业务逻辑的层面,都是没什么意义的。

我们只要描述并发就好了,不用有"相对"和"绝对"的概念,这样可以简化沟通,也不会出错。


那么如何来描述上面的并发用户数呢?在这里我<mark>建议用 TPS 来承载 "并发"这个概念。</mark>

并发数是 16TPS, 就是 1 秒内整个系统处理了 16 个事务。

这样描述就够了,别纠结。


在线用户数、并发用户数怎么计算

那么新问题又来了,在线用户数和并发用户数应该如何算呢?下面我们接着来看示意图:




如上图所示,总共有 32 个用户进入了系统,但是绿色的用户并没有任何动作,那么显然,在线用户数是 32 个,并发用户数是 16 个,这时的并发度就是 50%。

但在一个系统中,通常都是下面这个样子的。



为了能 hold 住更多的用户,<mark>我们通常都会把一些数据放到 Redis 这样的缓存服务器中</mark>。所以在线用户数怎么算呢,如果仅从上面这种简单的图来看的话,其实就是缓存服务器能有多大,能 hold 住多少用户需要的数据。

最多再加上在超时路上的用户数。如下所示:



所以我们要是想知道在线的最大的用户数是多少,对于一个设计逻辑清晰的系统来说,不用测试就可以知道,直接拿缓存的内存来算就可以了。

假设一个用户进入系统之后,需要用 10k 内存来维护一个用户的信息,那么 10G 的内存就能 hold 住 1,048,576 个用户的数据,这就是最大在线用户数了。在实际的项目中,我们还会将超时放在一起来考虑。

但并发用户数不同,他们需要在系统中执行某个动作。我们要测试的重中之重,就是统计这些正在执行动作的并发用户数。

当我们统计生产环境中的在线用户数时,并发用户数也是要同时统计的。这里会涉及到一个概念:**并发度**。


要想计算并发用户和在线用户数之间的关系,都需要有并发度。

做性能的人都知道,我们<mark>有时会接到一个需求,那就是一定要测试出来**系统最大在线用户数**是多少。这个需求怎么做呢?</mark>

很多人都是通过加思考时间(有的压力工具中叫等待时间,Sleep 时间)来保持用户与系统之间的 session 不断,但实际上的并发度非常非常低。

我曾经看到一个小伙,在一台 4C8G 的笔记本上用 LoadRunner 跑了 1 万个用户,里面的 error 疯狂上涨,当然正常的事务也有。我问他,你这个场景有什么意义,这么多错?他说,老板要一个最大在线用户数。我说你这些都错了呀。他说,没事,我要的是 Running User 能达到最大就行,给老板交差。我只能默默地离开了。

这里有一个比较严重的理解误区,那就<mark>是压力工具中的线程或用户数到底是不是用来描述性能表现的?我们通过一个示意图来说明:</mark>



通过这个图,我们可以看到一个简单的计算逻辑:

- 1. 如果有 10000 个在线用户数,同时并发度是 1%,那显然并发用户数就是 100。
- 2. 如果每个线程的 20TPS,显然只需要 5 个线程就够了(请注意,这里说的线程指的是压力机的线程数)。
- 3. 这时对 Server 来说,它处理的就是 100TPS,平均响应时间是 50ms。50ms 就是根据 1000ms/20TPS 得来的(请注意,这里说的平均响应时间会在一个区间内浮动,但只要 TPS 不变,这个平均响应时间就不会变)。
- 4. 如果我们有两个 Server 线程来处理,那么一个线程就是 50TPS,这个很直接吧。
- 5. 请大家注意,这里我有一个转换的细节,那就是**并发用户数到压力机的并发线程数**。这一步,我们通常怎么做呢?就是基准测试的第一步。关于这一点,我们在后续的场景中交待。

而我们通常说的"并发"这个词,依赖 TPS 来承载的时候,指的都是 Server 端的处理能力,并不是压力工具上的并发线程数。在上面的例子中,我们说的并发就是指服务器上100TPS 的处理能力,而不是指 5 个压力机的并发线程数。**请你切记这一点,以免沟通障碍。**

在我带过的所有项目中,这都是一个沟通的前提。

所以,我一直在强调一点,这是一个基础的知识:**不要在意你用的是什么压力工具,只要在意你服务端的处理能力就可以了**。

示例

上面说了这么多,我们现在来看一个实例。这个例子很简单,就是:

JMeter (1 个线程) - Nginx - Tomcat - MySQL

通过上面的逻辑, 我们先来看看 JMeter 的处理情况:

```
■ 复制代码
            5922 \text{ in } 00:00:30 = 197.4/s Avg:}
                                                  4 Min:
                                                                       26 Err:
1 summary +
                                                             Max:
2 summary = 35463 in 00:03:05 = 192.0/s Avg:
                                                   5 Min:
                                                             0 Max:
                                                                      147 Err:
            5922 in 00:00:30 = 197.5/s Avg:
                                                  4 Min:
                                                             0 Max:
                                                                      24 Err:
3 summary +
  summary = 41385 in 00:03:35 = 192.8/s Avg:
                                                   5 Min:
                                                                      147 Err:
                                                             Max*
            5808 in 00:00:30 = 193.6/s Avg:
5 summary +
                                                   5 Min:
                                                             0 Max:
                                                                       25 Err:
6 summary = 47193 in 00:04:05 = 192.9/s Avg:
                                                   5 Min:
                                                             0 Max:
                                                                      147 Err:
```

我们可以看到, JMeter 的平均响应时间基本都在 5ms, 因为只有一个压力机线程, 所以它的 TPS 应该接近 1000ms/5ms=200TPS。从测试结果上来看, 也确实是接近的。有人说为什么会少一点? 因为这里算的是平均数, 并且这个数据是 30s 刷新一次, 用 30 秒的时间内完成的事务数除以 30s 得到的, 但是如果事务还没有完成, 就不会计算在内了; 同时, 如果在这段时间内有一两个时间长的事务, 也会拉低 TPS。

那么对于服务端呢,我们来看看服务端线程的工作情况。

```
□ http-nio-8080-exec-1
□ http-nio-8080-exec-2
□ http-nio-8080-exec-3
□ http-nio-8080-exec-4
□ http-nio-8080-exec-4
```

可以看到在服务端,我开了5个线程,但是服务端并没有一直干活,只有一个在干活的,其他的都处于空闲状态。

这是一种很合理的状态。但是你需要注意的是,这种合理的状态并不一定是对的性能状态。

- 1. 并发用户数 (TPS) 是 193.6TPS。如果并发度为 5%, 在线用户数就是 193.6/5%=3872。
- 2. 响应时间是 5ms。
- 3. <mark>压力机并发线程数是</mark>1。这一条,我们通常也不对非专业人士描述,只要性能测试工程师自己知道就可以了。

下面我们换一下场景, 在压力机上启动 10 个线程。结果如下:

```
᠍ 复制代码
1 summary + 11742 in 00:00:30 = 391.3/s Avg:
                                              25 Min:
                                                          0 Max:
                                                                   335 Err:
                                                                 346 Err:
2 summary = 55761 in 00:02:24 = 386.6/s Avg:
                                               25 Min:
                                                          0 Max:
3 summary +
            11924 in 00:00:30 = 397.5/s Avg:
                                              25 Min:
                                                          0 Max:
                                                                   80 Err:
4 summary = 67685 in 00:02:54 = 388.5/s Avg:
                                              25 Min:
                                                          0 Max:
                                                                  346 Err:
5 summary + 11884 in 00:00:30 = 396.2/s Avg:
                                               25 Min:
                                                          0 Max: 240 Err:
6 summary = 79569 in 00:03:24 = 389.6/s Avg:
                                               25 Min:
                                                          0 Max:
                                                                  346 Err:
```

平均响应时间在 25ms, 我们来计算一处, (1000ms/25ms)*10=400TPS, 而最新刷出来的一条是 396.2, 是不是非常合理?

再回来看看服务端的线程:



同样是 5 个线程, 现在就忙了很多。

- 1. 并发用户数 (TPS) 是 396.2TPS。如果并发度为 5%, 在线用户数就是 396.2/5%=7924。
- 2. 响应时间是 25ms。

3. 压力机并发线程数是 10。这一条,我们通常也不对非专业人士描述,只要性能测试工程师自己知道就可以了。

如果要有公式的话,这个计算公式将非常简单:

$$TPS = \frac{1000ms}{\frac{1}{1000} \text{min} (\text{单位} ms)} * 压力机线程数$$

我不打算再将此公式复杂化,所以就不再用字母替代了。

这就是我经常提到的,**对于压力工具来说,只要不报错,我们就关心 TPS 和响应时间就可以了,因为 TPS 反应出来的是和服务器对应的处理能力,至少压力线程数是多少,并不关键。**我想这时会有人能想起来 JMeter 的 BIO 和 AIO 之争吧。

你也许会说,这个我理解了,服务端有多少个线程,就可以支持多少个压力机上的并发线程。但是这取决于 TPS 有多少,如果服务端处理的快,那压力机的并发线程就可以更多一些。

这个逻辑看似很合理,但是通常服务端都是有业务逻辑的,既然有业务逻辑,显然不会比压力机快。

应该说,服务端需要更多的线程来处理压力机线程发过来的请求。所以我们用几台压力机就可以压几十台服务端的性能了。

如果在一个微服务的系统中,因为每个服务都只做一件事情,拆分得很细,我们要注意整个系统的容量水位,而不是看某一个服务的能力,这就是拉平整个系统的容量。

我曾经看一个人做压力的时候,压力工具中要使用 4000 个线程,结果给服务端的 Tomcat 上也配置了 4000 个线程,结果 Tomcat 一启动,稍微有点访问,CS 就特别高,结果导致请求没处理多少,自己倒浪费了不少 CPU。

总结

通过示意图和示例,我描述了在线用户数、并发用户数、TPS(这里我们假设了一个用户只对应一个事务)、响应时间之间的关系。有几点需要强调:

- 1. 通常所说的并发都是指服务端的并发,而不是指压力机上的并发线程数,因为服务端的并发才是服务器的处理能力。
- 2. 性能中常说的并发, 是用 TPS 这样的概念来承载具体数值的。
- 3. 压力工具中的线程数、响应时间和 TPS 之间是有对应关系的。

这里既没有复杂的逻辑,也没有复杂的公式。希望你在性能项目中,能简化概念,注重实用性。

思考题

如果你吸收了今天的内容,不妨思考一下这几个问题:

如何理解"服务端的并发能力"这一描述? 我为什么不提倡使用"绝对并发"和"相对并发"的概念呢? 以及, 我们为什么不推荐用 CPU 来计算并发数?



© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 04 | JMeter和LoadRunner: 要知道工具仅仅只是工具

下一篇 06 | 倾囊相授: 我毕生所学的性能分析思路都在这里了

精选留言 (19)





第一个问题:如何理解"服务端的并发能力"这一描述?

首先我们从数据视角来理解,可以把服务端程序用一个模型来看待,即由「网络 API 请求」所驱动的。

服务端的领域特征是大规模的用户请求,以及 24 小时不间断的服务。但某种意义上来说… 展开 >

作者回复: 不仅深得真传, 还扩展了。 我看好你哦。





律飛

2019-12-25

问题一,如何理解"服务端的并发能力"这一描述。对于web项目而言,服务端是整个项目的关键,是咽喉要道,因此也是性能测试的重点。测试目的当然是要摸清这个要道能同时走多少人(注意这里的人不是在线用户数并发用户数,而是服务器能处理的事务),因此TPS最能描述服务端的并发能力。虽然老师一直强调压力机并发线程数不是关键,但是公式表明其与TPS、响应时间有着不可分割的联系,还需要好好体会并运用。很期待基准测...

作者回复: 这个理解太正确了。比我写的好。





月亮和六便士

2019-12-25

老师,我们一般根据日志可以拿到在线用户数,但是并发度是百分之一还是百分之十这是全靠拍脑袋算的吗?

作者回复: 通过统计每秒的业务请求数以及比例就可以知道并发度了呀。 可不能把脑袋拍坏了。






老师讲的很不错,期望后续有关于网络io,磁盘io的讲解

作者回复: 争取让你满意。

不过我们会以性能测试分析的角度来写,并不会单纯讲IO。那就不是测试的专栏了。



作者回复: 根据场景目标和递增的策略设置来的。





针对吞吐量,根据你的公式, 我没计算出跟jmeter一样的值。我用jmeter 去压测,并发数 200,平均响应时间是1655.65ms, jmeter最后的吞吐量给的是20.71/s,由于留言不能发 图片,我只能用文字了。

针对这个课程,老师能不能创建一个微信群,这样更加方便沟通。

展开٧

作者回复: 你这个结果看起来是不太对。要不你加我微信发详细点的数据我看看: Zee 7D

第二次回复:根据这位同学的反馈,他加了定时器。这样就导致了压力工具中真正的并发线程数不再是设置的线程数了。

吓了我一跳,我还以为久经杀场的最简单的计算逻辑出了大漏洞呢。哈哈。





老师我们不讲性能测试的基础吗?录制脚本,写脚本及案例这些吗?

作者回复: 后面有几篇讲到录制脚本,编写脚本。如果你要非常完整的,那就看帮助就行。不会的可以问,毕竟这个专栏不是工具类的。





吴小喵

2019-12-26

TPS计算公式中的压力机线程数是指压力机并发线程数吧, 而不是开了几个线程的数量

作者回复: 在另一条留言中已经回复。






吴小喵

2019-12-26

第二个例子中的压力机线程数为什么是10啊,之前不是说是5吗

作者回复: 10个是压力机上的线程数。

前面说的5是服务端开的tomcat线程数。






Eight Baby

2019-12-25

并发用户数 (TPS) 是 396.2TPS。如果并发度为 5%, 在线用户数就是 396.2/5%=792 4。这句话我不太明白。假设这是登录场景, 对应我的真实场景就是7924的用户同时登录? 但是1秒可以处理约400个请求。那不是某在排队了?

展开~

作者回复: 对应到真实场景是说现在有7924个用户在线,而同时在执行登录这个操作的只有196.2个人。





测试时把tps调到最大,依据什么来调中间件的线程数为合理值了

作者回复: 这个非常简单,压力过程中观察线程的使用率和上下文切换频率就阔以啦。





余

2019-12-25

还是不太明白,"通过统计每秒的业务请求数以及比例。。。",这个比例是怎么得到的呢?





无心

2019-12-25

1000ms是怎么来的

展开٧

作者回复: tps中的s就是秒呀。



奔跑的栗子

2019-12-25

- 1.如何理解服务端的并发能力:对于新手容易误解工具上的并发即常说的并发概念;因此延伸并发是服务端的并发能力,也是最确切的衡量依据,而非工具上的数值;
- 2.为什么不提倡使用绝对并发和相对并发:同上,统一简单易理解的指标即可,最终结果也不需要去区分相对和绝对,徒增烦恼
- 3.为什么不推荐用cpu来计算并发数:额,这道题不是特别清晰;强答一波:除了预期被... 展开 >

作者回复:基本正确。第3个主要是CPU不能代表系统的综合能力。





如何理解"服务端的并发能力"这一描述?

- --- 个人理解, 服务端的并发能力就是说服务处理的能力, 即其可以处理的请求量; 为什么不提倡使用"绝对并发"和"相对并发"的概念呢?
- --- 概念容易使大家混乱,不利于团队之间的沟通;再者,没必要去纠结绝对并发还是相对并发,我们关心的使服务端处理的请求量; ...

展开٧

作者回复: 第三点需要稍微纠正,不是没有理论依据。是这个依据还不足以支撑计算业务的性能TP S。





kangny

2019-12-25

有个疑惑请教下老师,按照tps算服务器的压力话,这个tps的数值依据怎么定呢,因为压力线程数增加,可能会导致tps的下降,那应该按照多少tps来定义并发用户线程数呢?

作者回复: 把TPS调到最高就好。压力大,响应时间长了,tps下降了,那服务端的处理能力明显是下降了嘛。

不是用TPS来定义并发用户线程数,这两者的关联关系,只有在执行过程中确定,没有谁定义谁。





@权志宇

2019-12-25

我认为绝对并会有一种误解的测试案例,就是指定时间堆积大量线程测试瞬时流量高峰场景。这个不足以证明系统实际并发能力

展开٧

作者回复: 这也不是绝对并发的意思。 而是秒杀场景。





@权志宇

2019-12-25

服务端的并发能力 我认为是指在具体业务场景下,整体服务的可支持的并发量,其中并发

量不等于在线用户量。具体多少并发我认为可以取自线上真实流量高峰李全

作者回复: 阔以滴。

