# 加微信:642945106 发送"赠送"领取赠送精品课程

发数字"2"获取众筹列表 F#APP ® <u>=Q</u>

# 12 | 性能场景: 做参数化之前, 我们需要考虑什么?

2020-01-10 高楼

性能测试实战30讲 进入课程 >



讲述: 高楼

时长 20:18 大小 18.60M



在性能测试中,我们要关注的数据主要有以下几类,分别是参数化数据、监控数据和基础铺 底数据。

我们今天先描述第一种参数化数据,在后面的文章中再描述其他数据。

首先我们需要了解,为什么要关注性能场景中的参数化数据呢?我以下面的两个例子说明一 下。

在我的工作经历中,见过很多初级性能测试工程师不知道如何设置合理的参数化数据,以至 于数据会出现这两种情况。

#### 1. 数据不均衡

有些人直接用同一个数据执行混合场景测试,在这种情况下对服务器的压力和真实环境下的 完全不一样。有时我们不得不造很多参数化数据,也有很多工程师不考虑数据库表中的数据 直方图,就直接在少量的参数化数据中创建了大量的相关记录。比如说,在电商系统中造出 大量的购买记录;在银行系统中造出大量的个人流水记录。

这些都不能满足真实用户场景的需要,导致的结果就是整个测试结果都毫无意义。

#### 2. 参数化数据量不足

有时候,如果我们选择用非常少量的数据运行大量业务操作的场景,就会导致压力和真实生产环境完全不一致。比如说,用 100 个数据运行出上万甚至上亿的业务操作。

那么到底该怎样才能合理地设置参数化数据呢?

#### 参数化数据的疑问

根据我的经验,在参数化测试数据的获取和考虑上,我们一般会有以下四个常见的疑问。

- 1. 参数化数据应该用多少数据量?
- 2. 参数化数据从哪里来?
- 3. 参数多与少的选择对系统压力有什么影响?
- 4. 参数化数据在数据库中的直方图是否均衡?

接下来,我们对这些问题一一做出解答。

## 参数化数据应该用多少数据量?

首先,参数化数据要用到多少取决于场景,举例来说,对一个压力工具线程数为 100, TPS 有 1000 的系统,如果要运行 30 分钟,则应该取得的参数化数据是下面这样的。

数据类型、限制条件和数据量计算的方式如下表所示:

数据类型	限制条件	数据量计算
可循环使用数据	无限制,线程间可以重复使用,每次迭 代也可重复使用	最少: 1 (条) 最大: 不限
部分可循环使用数据	线程内可重复使用,线程间不可重复使 用(有可能发生锁等待)	最少: 100(条) 最大: 不限
不可循环使用数据	线程间不可重复使用,每次迭代也不可 重复使用	最少: 1000x30mx60s=1800000 (条) 最大:不限

从技术角度看,根据数据类型就可以确定应该用多少条参数化数据了。但是这样考虑就够了吗? 当然是不够的。因为除了技术的限制之外,还有业务场景的需求。

#### 根据业务场景计算参数化数据量

在性能场景中,我们需要根据实际的业务场景来分析需要用到什么样的数据,以便计算数据量。这里的数据类型包括可循环使用的数据和不可循环使用的数据。用户登录是一个在各行业中几乎都会遇到的事务,我们拿它来举例说明,下面这张图是一个用户登录的界面。




这里需要用到两种数据,一个是帐号,一个是密码。帐号和密码一定是可以真实登录到系统的,不然无法完成后续的业务。很显然对于登录来说,不同的人一定是用不同的用户登录的。

#### 场景一

首先我们来看下场景一。有时候我们做脚本时考虑的是,<mark>有多少线程(Thread)就配置多</mark> 少用户,让每个线程在同一个用户上循环执行。

#### 如下图所示:



需要注意的是,在本文中,每一个"—user1→"代表一次脚本完全的迭代。

这样的用户参数化配置,只能满足一些比较特定的场景。比如说,用户在早上登录系统之后,一直在系统中带着登录 session 做业务操作,并且不会退出,只有在下班时才退出系统。

当我们要模拟一天中的业务峰值时,可以像上面这样配置。登录一次,循环使用同一用户的 Session 信息。这就是前面提到的部分可循环数据。

在这样的场景中,有多少线程就需要准备多少用户数据。即:


■ 复制代码

- 1 Java
- 2 用户数据 = 线程个数


# 场景二

但在有些场景中,这是完全错误的配置方式。比如说电商系统,用同一个用户账号不停循环购买商品,就是不符合真实场景的。

这时侯怎么办?我们可以<mark>用在压力测试工具中模拟出来的线程的每一次迭代来代表一个用户,</mark>如下所示:



这就是不可循环使用的数据。在这样的场景中,就需要考虑场景的 TPS 和持续时间了。用户数据的计算方法是:




我们举个例子,假如有一个 100TPS 的场景, 持续 30 分钟。那么计算方式如下:

□ 复制代码 1 Java 2 100×30×60=180000 (条用户数据)

这里再多说一句,压力工具的线程数量也并不是常说的并发数的概念。这个我们在 **⊘前面** 已经说得很清楚了。

### 场景三

但是还有一种情况,就是在一个线程之中,可以循环使用固定条目的数据。如下所示:



在这种情况下,我们就需要根据实际的业务场景判断了。在同样的 100TPS 场景中,如果准备了 1000 条数据,就可以让每个线程用 10 个不同的数据。

这样的场景没有固定的条数限制,只能根据实际的业务判断。

所以在配置参数之前,我们需要先判断这个参数是什么类型的数据。

如果是可循环使用的数据,那么它在真实的性能场景中非常少,也就是说只使用一条或几条测试数据的真实业务场景是非常少的。

### 参数化数据从哪里来?

计算了参数化数据量之后,还有一个重要的问题需要解决,就是参数化数据从哪里来呢?这一步的目的是要确保参数的有效性。

参数化数据从大体上划分, 主要有两个来源。

# 第一类

用户输入的数据在后台数据库中已存在,比如我们上面示例中的用户数据。这类数据的特点 是什么呢?

- 1. 存在后台数据库中;
- 2. 需要用户主动输入;
- 3. 用户输入的数据会和后台数据库中的数据做比对。

这类数据必须查询数据库之后再参数化到工具中。

# 第二类


用户输入的数据在后台数据库中不存在。在业务流中,这些数据会 Insert 或 Update 到数据库中。这类数据的特点是什么呢?

- 1. 数据库中原本不存在这些数据;
- 2. 在脚本执行成功后会将这些数据 insert 或 update 到数据库中;
- 3. 每个用户输入的数据可能相同,也可能不同,这取决于业务特点。

这类数据必须通过压力工具做参数化,同时也必须满足业务规则。

我同样用前面的用户参数为例,由于用户登录的时候一定要和数据库中的用户数据做比对,只有用户名密码都完全正确的情况下才可以成功登录,所以这样的用户参数一定要从后台数据库中查询得到。

在本例中,通过后台数据库用户表的查询真实可用的用户数共有10万。



如果在业务场景中,是不可循环使用的用户数据,那么很显然,在可以支持 100TPS 并发的系统中,这些用户数量只够使用 16.67 分钟。

```
1 Java2 100000/100/60=16.67 (分钟)
```

总之,参数化时需要确保数据来源以保证数据的有效性,千万不能随便造数据。这类数据应该满足两个条件:

1. 要满足生产环境中数据的分布;


2. 要满足性能场景中数据量的要求。

### 参数取多与少对系统压力有什么影响?

根据上文中的第二个条件,这里就要说一下数据量的要求了。

从经验上判断,对一个系统来说,获取的参数化数据是否合理,会直接影响压力测试的结果有没有意义。

我们根据下面这张图来理解一下数据在系统中的流转。



这张图中,绿色部分代表数据在各系统中的正常大小,而黑色部分代表压力工具中使用的数据量大小。如果压力工具使用的数据量少,那么应用服务器、缓存服务器、数据库服务器,都将使用少量的缓存来处理。

显然图中所示的黑色部分是很少的,完全不能把后端各类服务器的缓存占用到真实场景中应该有的大小,所以在这种状态之下是测试不出来真实场景下的压力的。

对数据库连接的存储设备来说同样也有影响。如果数据量少,则相应的存储的 I/O 使用就少。对于一个没有被 Cache 的数据来说,首次使用肯定会□触发 I/O,也就是会产生寻址、PageFalut 等情况。


参数取得过多,对系统的压力就会大;参数取得过少,不符合真实场景中的数据量,则无法测试出系统真实的压力。

### 参数化数据在数据库中的直方图是否均衡?

对于参数化数据来说,如果数据取自于数据图,我们通常要检查一下数据库中的数据直方图。对于直接从生产上拿的数据来说,数据的分布更为精准。但是对于一些在测试环境中造的数据,则一定要在造数据之后,检查下数据分布是否与生产一致。

我们以一个案例开始。

在性能场景执行过程中,有一个业务的 TPS 如下图所示:



#### 很明显,图中 TPS 中间掉下来的情况是非常不合理的。

为什么会导致这个情况呢?在这个示例中,这种现象是由抽取的数据量不合理导致的,我们来看一下数据分布。

```
国 复制代码

1 客户 iD, 客户流水记录数

2 '客户 ID1', '69865'

3 '客户 ID2', '55075'

4 .....

5 '客户 ID5374728, '177'

6 '客户 ID5374729', '176'

7 '客户 ID5374730', '175'
```

显然通过统计之后,我们可以发现客户的流水记录数是完全不均衡的,而这个业务脚本是会返回客户的流水记录的。当用到记录数多的客户 ID 时,就会导致 TPS 严重下降,这是因为

这些数据都要从存储设备中获取,一旦数据量多,就会导致一系列的资源开销;而用到记录数少的客户 ID 时,TPS 就很高。

那么针对这种情况,我们该怎么处理呢?

首先分析业务逻辑,确认客户流水是否应该这么多。在这个场景中,我们分析过业务,客户的流水通常情况下都会在100~200之间,这是合理的情况,而上万的数据量就是完全不合理的。

然后我们过滤掉不合理的数据即可。

这样得到的参数化数据就符合真实场景了。

#### 总结

在今天的文章中,需要你领悟到的是,参数化数据的合理性对性能场景有着举足轻重的作用。通常,我们在做参数化数据之前,需要先分析实际业务的逻辑。比如说:

- 1. 什么数据是唯一的? 什么数据是可重复使用的?
- 2. 数据是客户主动输入,后端只保存即可,还是客户输入后,后端需要比对?

这些都是我们在做参数化之前要分析的部分。而参数化的数据量的重要性,不仅和业务需求相关,也和数据存储和查询的方式相关。这个话题我们在后面也会讨论到。

# 思考题

如果你吸收了这篇文章的内容,不妨思考一下下面这两道题:

- 1. 参数化数据的分析重点是哪些? 在不同的场景中为什么参数化数据有如此大的差异?
- 2. 参数化数据的来源和获取要符合哪些规则? 当不符合获取规则时,会产生什么问题?

欢迎你在评论区写下你的思考,也欢迎把这篇文章分享给你的朋友或者同事,一起交流学习一下。



新版升级:点击「探请朋友读」,20位好友免费读,邀请订阅更有现金奖励。

⑥ 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 11 | 性能脚本:用案例和图示帮你理解HTTP协议

下一篇 13 | 性能测试场景: 如何进行场景设计?

# 精选留言 (6)





#### 参数化数据应该用多少数据量?

1、之前做性能测试,不会计算使用多少数据,反正找几千条数据做性能测试,如果可以重复使用,就用几个用户做压测。经过老师这样讲解,1、循环场景使用【用户数据=线程… 展开~

作者回复: 觉得真传!!







#### 参数化直方图111介绍下,本章讲得很好

展开٧





#### 土耳其小土豆

2020-01-11

学完

展开٧





#### 新思维

2020-01-10

请问在性能测试过程中对验证码如何处理? 开发屏蔽调还是写成固定值?

作者回复: 写成固定值, 不还是开发要改代码的吗?

我通常是把校验去掉或加万能验证码。





#### A周黑鸭

2020-01-10

怎么去测量一个接口的tps是多少?比如登录接口 我要知道这个接口的tps是多少才知道要使用多少参数化数据吗?老师

展开~

作者回复: 这是个反复验证的过程。看测试的阶段和目标。





#### 律飛

2020-01-10

1.参数化数据的分析重点是哪些?在不同的场景中为什么参数化数据有如此大的差异?分析重点是获知数据量。一是通过业务模型分析计算,获得初步的数据量要求;二是根据限制条件和业务场景,确定数据类型;三是结合上述两点,最终确定参数化数据的数据量。

不同场景中,数据使用对业务的完成是不一样的,比如某一场景中数据可以反复出现,… 展开 > 作者回复: 理解的很对。这样下去,看完专栏就超过我了。

**>**