<u>=Q</u>

下载APP



28 | 解决问题:如何保证自动化测试的可信性?

2022-05-23 柳胜

《自动化测试高手课》 课程介绍》



讲述:柳胜

时长 14:46 大小 13.53M



你好,我是柳胜。

咱们今天讨论一个十分影响自动化测试 ROI 的具体问题,就是自动化测试的可信性。你可能听过健壮性,稳定性,但什么是自动化测试可信性呢?

我说一个场景你就明白了,当你的 UI automation 测试报告显示 Login 案例运行失败了,查了 Log 之后,发现是测试机上出了一个弹窗,转移了浏览器的焦点导致失败。这种情况下,就是自动化测试的失败!= 产品的 Bug,你白忙活了一通。

同样的,另外一个场景,你的 API automation 测试报告一直显示成功,直到有一天,生产环境发生了 Bug,你检查 API test 的执行日志,才发现 API 的 Response 早就出了问

下载APP



通过这两个例子,你能够看出来,可信性指的是自动化测试报告是否直接反映产品真实的质量状态。如果它经常误导报告的使用者,那么自动化测试快速可靠的价值就会大打折扣。你也没有信心把自动化测试当做一个服务,提供给开发人员和运维人员去使用。

如果你的自动化测试项目有可信性不足的问题,那怎么办呢?学完今天的内容,你就知道怎么用度量驱动来解决这个问题了。

可信性

我们首先分析一下自动化测试报告失信是怎么发生的。我们把测试结果的成功和失败,跟产品功能的正确和错误,做一个组合矩阵。

测试结果		功能表现	
		正确	错误
运行结果	成功	真阴 true negative	Bug泄漏 false negative
	失败	测试噪声 false positive	真阳 true positive



结合矩阵我们可以看到四种情形:

- 1. 产品功能出错的时候,自动化测试会检测出来也报错,这叫做 True Positive,真阳。
- 2. 产品功能出错的时候,但是自动化测试运行结果是成功,这叫做 False Negative,假 阴。
- 3. 产品功能正确的时候,自动化测试也运行成功,这叫 True Negative,真阴。
- 4. 产品功能正确的时候,但自动化测试运行结果是失败,这叫 False Positive,假阳。

ঐ

下载APP



其中假阳的后果是浪费了自动化测试人员的维护时间,所以我管它叫做**测试噪声**。而假阴的后果是导致 Bug 没能被检测到,泄漏到了生产环境中,我管它叫做 Bug 泄漏。

我们期望能够避免假阴和假阳,那应该怎么做呢?数据驱动的解决思路很简单,两步走:首先我们要能计算出来假阴和假阳的数量,然后找到降级它们的办法。

度量假阴和假阳

怎么度量假阴和假阳? 有几种思路来实现。


基于 Bug 的方式

第一种,基于Bug的方式。

每一个自动化测试的失败会触发提交一个 Bug, 然后交给自动化测试人员诊断。如果是真的 Bug, 就移交给开发人员;如果是假阳的话,需要给 Bug 标记一个"Not a Bug", 最后我们统计"Not a Bug"的 Bug 数量作为假阳的数量。




三Q 下载APP 8



同样,假阴也可以用 Bug 来度量。我们通过 Bug 溯源,就可以知道 Bug 是在哪个阶段泄漏的,如果是自动化测试泄漏的话,那做一个标记"Automation Leakage",最后再统计所有带有"Automation Leakage"标记的 Bug 作为假阴的数量。这样,假阳和假阴的数量我们就都有了。



三Q 下载APP 8



这种基于 Bug 的方式,从理论上看起来讲得通,但我们要是实践起来,就会发现其中的困难。有两个因素会导致你的统计不全面:第一是需要增加人工的工作量,第二是人的主观判断会影响到度量结果。

这两个因素会导致度量的收集不全面,不准确。比如,Bug不做标记,就不会被统计到;Bug标记错了,就会不准确,标记错误是很常见的,有的人会觉得Bug是UI自动化测试的泄漏,有的人会认为是API自动化测试的泄漏,不同人去做这个归类,都会得出不同的结果。

一旦推行设计了这样的度量方式,改进目标很可能最终落空,因为数据可能被扭曲,甚至发生数据造假的情况。实际上,上面说的基于 Bug 的方式,违背了我们讲过的一个度 ☆ 则——**度量数据的来源应该是来自未经人加工的数据。**

所以,我们再接着寻找更合适的度量办法。

下载APP



的时候,代码能自动地去识别这是一个产品的错误,还是自动化测试代码的问题。

方向找到了,使用关键问题法(可以回顾**◎第二十七讲**),我们可以提出这样的问题: "产品的错误和测试代码问题有什么区别?"。

下面我们通过一个自动化测试案例的代码示例,也就是 Restassure 工具开发来分析一下。

```
■ 复制代码
1 @Test
2 public void searchMovieById() {
       //加载测试数据,电影为哈利波特
       TestData testMovie = TestData.loadJson("movie_harryPotter.json");
       //查询Movie API,验证Movie ID为123456
5
       get(uri + "/movie/123456").then()
7
         .assertThat()
8
         .statusCode(HttpStatus.OK.value())
9
         .body("id", equalTo(123456))
10
         .body("name", equalTo(testMovie.getName()))
         .body("Type",testMovie.getType());
11
12 }
```

这段 API 测试代码,是测试 GET "/movie/123456"得到的数据。对于这个结果数据,一共有四个验证点,HTTP 状态代码是 200,movie 的 id、name 和 type。为了执行测试,还加载了一个测试数据源 movie harryPotter.json。

searchMovieById 函数一共有 7 行代码,每一行代码都有可能引起 searchMovieById 的运行失败。测试数据加载找不到文件,movie API 返回的数据不是哈利波特的电影,或者返回的数据里没有 Name 字段,这些都可能是 searchMovieById 失败的原因。

我们来分析一下这些失败情况,哪些是假阳,哪些是真阳呢?

测试数据的加载失败是假阳,因为它是自动化测试代码本身的问题,需要自动化测试分分人员来解决;而返回数据不正确则是真阳,它代表着一个产品的错误,需要开发人员,环境人员和业务人员来共同处理。

下载APP



试构建的,它们必须保证健壮和稳定。

到这里,我们就梳理出一条规则,可以区分出产品错误和代码健壮性问题:Assert 检查点的失败,是产品错误,其它的失败都属于自动化测试代码健壮性的问题。

基于这条规则,真阳率和假阳率的度量公式我们就找到了,即:

真阳率 = Assert 语句引起的失败次数 / 自动化测试失败的总数

除了真阳,就是假阳,那么假阳率 = 1- 真阳率。

基于 Assert 语句的度量方法解决了 Bug 方式的人工污染问题。因为 Assert 语句是在开发代码写入的, 抛出来的 Assert Exception 也可以被框架识别,它的数据采集是可以完全自动化的,不需要人工参与。但 Assert 度量方式需要基于一个规则,那就是测试人员把验证逻辑都用 Assert 语句来表达。

所以,如果我们以 Assert 语句的假阳率为度量指标,那么它就会起到一个效果:推动自动化测试开发人员做更多的 Assert 检查点。这不正是我们期望的么?通过度量驱动,把团队带入到一个积极的正向循环里。

好,假阳度量解决了,我们再来看看假阴的度量。

假阴的场景是:自动化测试运行成功了,但实际没有捕捉到它应该捕捉到的 Bug。这种 Bug 泄漏情况,看起来只能是 Bug 发生了之后,才能度量假阴率。如果没有 Bug 发生,或者即使发生了,没有人去做标记归因,那么假阴率就始终为 0。所以通过基于 Bug 的方式来衡量假阴,也是不靠谱的。

假阴该怎么度量呢?参照上面的假阳度量方式,我们也可以从代码层级上来度量假阴。

没有 Bug 怎么办?那就创造 Bug 来度量。听到这句话,你会不会感觉很熟悉呢?没错,在 ②第二十六讲提到的变异测试里的每一个变异,就是一个制造出来的 Bug。变异测试覆盖率的反向指标就是假阴率,变异测试覆盖率越高,假阴率就越低。

下载APP



么 Assert 语句越多,产品的验证越完备, Bug 的泄漏可能性也会降低。

基于这个逻辑,我们可以把验证点的数量/测试案例作为一个度量,就是每个测试案例中出现的验证点数量,来驱动自动化测试开发人员养成在测试案例多做检查点的习惯,最终达到减少假阴的目标。

建立度量是度量驱动循环中最重要的一环,合理有效的度量指标,就是自动化测试的前行路上的灯塔。有了灯塔指引方向,大船航行就不至于迷失偏航。接下来,我们就来看看"航行路线",也就是完整度量过程的生命周期。


建立完整度量驱动周期

- 一个完整的度量周期可以分解成四个阶段:
- 1. 度量定义:建立度量指标,设置目标
- 2. 数据采集: 收集原始数据, 聚合成度量指标
- 3. 问题分析: 查看度量数据, 并找出问题
- 4. 优化改进:提出和应用解决办法

经过这四个阶段,一个循环周期就宣告完成。然后可以重新开始第一阶段"度量定义",进入第二个循环周期,持续改进,直到度量达到目标。这时候,就可以考虑换一个新的度量指标来提升了。如下图:







就拿前面我们说的假阳度量为例。在第一个循环周期,我们先采集出来假阳率是多少,比如是 40%。

接着我们从第二个循环周期开始,设置假阳率的目标是控制在 15%,推动团队想尽办法,通过技术或流程,来降低假阳率。然后是第三个周期,如果得到假阳率是 30%,那说明办法奏效了,继续努力,直到最终假阳目标达到 15%。

为了保持成果,你可以把假阳率保留在观测列表上,这样,一旦有什么变动影响到了假阳率,我们可以快速得知,作出反应。

其中,第一步的度量设计和第四步的改进办法,需要测试架构师带领团队完成。而第二步和第三步,数据的采集和分析,应该自动化来完成,不需要人工的干预。自动化采集数据和分析如何实现,下一讲度量技术里我们再展开说。

小结

☆

到这里,我们总结一下今天学习到的内容。

下载APP



为了抓住解决问题的重点。我们先对自动化测试的结果做了分析,得出了假阴,假阳,真 阴,真阳四种结果。

其中,假阴和假阳是需要解决掉的问题;假阳相当于噪声,浪费自动化测试维护工作量。 假阴是 Bug 泄漏,直接影响自动化测试的最终质量。

怎么减少假阴和假阳呢?当然,如果你是一个人做自动化测试,这就靠个人的责任心和技术能力就可以解决了。但如果你所在的是一个规模化的自动化测试团队,那就需要一个可见、透明且合理的方法来推动工作。这就是度量驱动。

但度量驱动的最关键的是设计一个合理的度量指标。针对假阳和假阴,我们探讨了两种实现方式,基于 Bug 的方式和基于 Assert 的方式。Bug 是从结果的来度量, Assert 是从实现过程来度量。而结果容易被人工污染,相比之下, Assert 更具有优势,客观,无人干预,自动化。

有了度量后,就要驱动工作的优化和提升了。这里我把一个周期分解成了四个阶段:度量定义,数据采集,问题分析,优化改进。

在下一讲我会给你介绍度量技术的实现,让整个生命周期能够自动化运行,IT 大佬李国庆对当当网的数据改造项目说过这样一句话"数据是最有价值的,观点是廉价的"。度量的实现,也是自动化测试工作价值的可视化。如何用数据向你的平级和领导描述自动化,比起单纯的观点更有说服力,敬请期待。

思考题

对于假阴和假阳的情况,你是怎么处理和提升的,有没有用到度量呢?如果用到了,请分享你的度量方法。

欢迎你在留言区跟我交流互动。如果觉得今天讲的方法对你有启发,也推荐你分享给§ ⁴ 朋友、同事。

三Q 下载APP

⑥ 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 27 | 眼见为实:如何用数据描述你的自动化测试ROI?

下一篇 29 | 落地实践: 搭建可持续度量的技术平台

精选留言(1)





亭子

2022-05-25

Assert 检查点的失败,是产品错误,其它的失败都属于自动化测试代码健壮性的问题。

个人习惯一般在用例结尾处才去编写Assert断言,那用例执行中出现的如页面加载不出,系统异常等问题,也可能是系统bug,那是不是要每操作一步就写一条断言,那这样会不会造成代码行数太多可读性变差呢

展开٧





