# **Overall**

# 网络实例

### 网络分类

- 个域网PAN(Person Area Network)
  - 。 范围一般在10米半径以内, 如蓝牙耳机
- 局域网LAN (Local Area Network)
  - 。 局部地区形成的区域网络, 如企业网络
  - o 电脑WLAN接入,打印机等等
- 城域网MAN (Metropolitan Area Network)
- 广域网WAN (Wide Area Network)
  - 覆盖范围很大,乃至整个地区或国家

### Internet 和 internet 区别

互联网(Internet)	互连网(internet)
相似之处	
网络的网络 (这种类型的一个具体实例)	网络的网络 (泛指这种类型)
不同之处	
特指遵循 TCP/IP 标准、利用路由器将各种计算机网络互连起来而形成的、覆盖全球的、特定的互连网	泛指由多个不同类型计算机网络互连而成的网络
使用 TCP/IP	除 TCP/IP 外,还可以使用其他协议
是一个专用名词	是一个通用名词

## 互联网构成

- 网络边缘
  - 。 端系统: 位于互联网边缘与互联网相连的计算机和其他设备
  - 端系统是互联网通信的起点和终点

- 端系统由各类主机构成,包括个人计算机(如台式机和笔记本电脑)、智能手机、平板电脑、服务器和 其他网络连接的设备
- 网络核心
  - 由互联网系统的分组交换设备和通信链路构成的网状网络
  - 分组交换(路由器、链路层交换机)
  - 通信链路(光纤、铜缆、无线电、激光链路)

分组交换设备:在计算机网络中用于传输数据的网络设备。它将数据划分为较小的数据包(也称为分组), 并根据目标地址将这些数据包从源设备传输到目标设备。常见的分组交换设备包括路由器和交换机。

路由器:用于在不同的网络之间转发数据包。它根据数据包的目标地址,使用路由表和路由选择算法确定最佳路径,并将数据包转发到下一个网络节点,直到到达目标设备。

交换机:交换机是一种分组交换设备,用于在局域网(LAN)内传输数据包。它根据数据包的目标MAC地址,将数据包从源设备转发到目标设备。交换机在局域网中提供高速、低延迟的数据传输,支持多个设备之间的并行通信。

### 接入网

接入网(Access Network)是指将终端用户连接到互联网或其他广域网络的网络部分。

- 接入网目标:将主机连接到边缘路由器上。
- 边缘路由器是端系统 Host 去往任何其他远程端系统的路径上的第一台路由器

#### 物理介质

- 传输单元: bit
  - o bit是在发射机和接收机之间的物理介质上传播的数据的最小单元
- 物理媒体: 即发射机与接收机之前的具体的链路介质
  - 。 引导型介质: 信号在固体介质中传播, 例如铜、光纤、同轴电缆
  - o 非引导型介质:信号自由传播,例如无线电(陆地无线电、卫星无线 电信道)

存储常用字节 Byte

K/M/G 层级为 2^10 进制

传输常用比特 Bit

K/M/G 层级为 10^3 进制

1B = 8b

## 网络核心

- 目标:将海量的端系统互联起来
- 由各类交换机(路由器)和链路构成的网状网络

#### 两大功能

功能 1: 路由 (Routing)

• 全局操作: 确定数据分组从源到目标所使用的路径

• 需要路由协议和路由算法,产生路由表

功能 2: 转发 (Forwarding)

• **本地操作**: 路由器或交换机将接收到的数据分组转发出去(即移动到该设备的某个输出接口)

● 确定转发出去的接口 / 链路:根据从"入接口"收到分组头中的目的地址,查找本地**路由表**,确定"出接口"

### 交换类型

- 电路交换 (circuit switching)
  - 。 电路交换通常采用面向连接方式
  - 先呼叫建立连接,实现端到端的资源预留
  - 预留的资源包括:链路带宽资源、交换机的交换能力
  - 电路交换连接建立后,物理通路被通信双方独占,资源专用,即使空闲也不与其他连接共享,通信路径 在通话期间一直保持稳定,为通信双方提供专用的、连续的通信通道。
  - o 由于建立连接并预留资源,因此传输性能好;但如果传输中发生设备故障,则传输被中断

在电路交换中,每个通话需要独占一条物理通路,但通信网络中的物理资源是有限的。为了更有效地利 用这些资源,**多路复用技术**被引入,允许多个通话共享同一条物理通路。

- 1. 频分多路复用(Frequency Division Multiplexing, FDM): 在频分多路复用中,物理通路的频谱被划分为不同的频带,每个频带用于传输一个通话的数据。每个通话使用不同的频带进行数据传输,因此多个通话可以同时在不同的频带上进行传输,共享同一条物理通路。
- 2. 时分多路复用(Time Division Multiplexing, TDM):在时分多路复用中,物理通路的时间被划分为若干个时隙(time slot),每个时隙用于传输一个通话的数据。多个通话按照预定的顺序轮流使用时隙,每个通话只在分配给它的时隙中传输数据。这样,通过时间的划分,多个通话可以共享同一条物理通路。
- 存储转发的报文交换(Store-and-Forward Packet Switching)
  - 存储&转发 路由器需要接收到完整的整个数据报文后,才能开始向下一跳发送
  - 存储转发带来报文的传输延迟
    - 将L位数据报文,以R bps的速率,发送到链路中: 需要L/R秒
- 分组交换 (packet switching)
  - 。 将大报文拆分成多个小分组
  - 通信双方以分组为单位、使用存储转发机制,实现数据交互的通信方式

- 以分组作为数据传输单元,**每个分组的首部都含有地址**(目的地址和源地址)等控制信息
- 每个分组在互联网中独立地选择传输路径
- o 支持灵活的统计多路复用

#### 分组交换适合有大量 突发数据(burst) 传输需求的网络

#### 三种交换方式的比较:

- 1. 电路交换需要建立连接并预留资源,难以实现灵活复用
- 2. 报文交换和分组交换较灵活, 抗毁性高, 在传送突发数据时可提高网络利用率
- 3. 由于分组长度小于报文长度,分组交换比报文交换的时延小,也具有更好的灵活性,但附加信息开销更大

# 协议与分层结构

#### 网络协议

- 为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定,即网络协议 (network protocol)
- 通信双方需要共同遵守, 互相理解

#### 三要素

• 语法: 规定传输数据的格式(如何讲)

• 语义: 规定所要完成的功能(讲什么)

• 时序: 规定各种操作的顺序(双方讲话的顺序)

#### **协议分层结构**的必要性:


• 分层结构: 明晰简化, 便于分析学习

• 模块独立: 各层独立, 加速技术演进


• 统一标准: 确保技术互通

#### 协议分层结构

- 层次栈(Protocol stack) 为降低网络设计的复杂性,网络使用层次结构的协议栈,每一层都使用其下一层 所提供的服务,并为上层提供自己的服务
- 对等实体 (Peer) 不同机器上构成相应层次的实体成为对等实体
- 接口 (Interface) 在每一对相邻层次之间的是接口,其定义了下层向上层提供哪些服务原语
- 网络体系结构 (Network infrastructure) 层和协议的集合为网络体系结构,一个特定的系统所使用的一组协议,即每层的协议,称为协议栈



发送端层层封装,接收段层层解封



#### 服务

- 典型服务: 面向连接传输服务, 无连接传输服务
- 服务由一组可用于用户进程以访问服务的原语(操作)形式指定
- 原语告诉服务执行某些操作或报告对等实体所采取的操作

#### 两种不同类型的服务:

- **面向连接** 类似于同步机制,需要双方建立连接,每个"请求"或"响应"后,都在对方产生一个"指示"或"确认"动作
  - 。 Connection-oriented service, 以电话系统为模型
- 无连接-类似于异步机制,传输过程不需要应答
  - o connectionless service,以邮政系统为模型


# >六个核心服务原语(以面向连接服务为例)



### 服务与协议的关系

- 协议是"水平"的,服务是"垂直"的
- 实体使用协议来实现其定义的服务
- 上层实体通过接口使用下层实体的服务

# 参考模型



OSI在网络层支持无连接和面向连接,在传输层仅面向连接;TCP/IP在网络层无连接,传输层无连接/面向连接都有一些名称:

• 比特流 (bit): 物理层/一层。

• 数据帧(frame):数据链路层/二层。

• 数据包/报文分组(packet):网络层/三层。

• 数据报(datagram): 传输层 UDP/四层。

- 数据段 (segment) : 传输层 TCP/四层。
- 消息/报文(message):三层以上,通常指应用层/七层。

# 计算机网络度量单位

- 比特率 (bit rate)
  - 主机在数字信道上传送数据的速率, 也称数据率
  - 。 比特率的单位为b/s, 也称bps, 或kbit/s,Mbit/s,Gbit/s等
- 带宽: 网络中某通道传送数据的能力, 即单位时间内网络中的某信道所能通过的"最高数据率"
  - o 单位是 bit/s
- 包转发率 (PPS) 全称是 Packet Per Second、表示交换机或路由器等网络设备以包为单位的转发速率
  - 线速转发: 交换机端口在满负载的情况下, 对帧进行转发时能够达到该端口线路的最高速度
- **时延 (delay & latency)** 是指数据(一个报文或分组)从网络(或链路)的**一端传送到另一端所需的时间**, 也称为延迟、包括:
  - 传输时延 (transmission delay) 数据从结点进入到传输媒体所需要的时间,传输时延又称为发送时延
  - o 传播时延 (propagation delay) 电磁波在信道中需要传播一定距离而花费的时间
  - **处理时延 (processing delay) 主机或路由器**在收到分组时,为处理分组(例如分析首部、提取数据、 差错检验或查找路由)各层协议的基本工作原理及所花费的时间
  - o 排队时延 (queueing delay) 分组在路由器输入输出队列中排队等待处理所经历的时延

$$d_{trans} = \frac{Length(bit)}{R(bit/s)} / / transmission\_delay$$
 (1)

$$d_{prop} = \frac{Distance(m)}{c(m/s)} / propagation\_delay$$
 (2)

- 往返时延 RTT(Round-Trip Time) 从发送方发送数据开始,到发送方收到来自接收方的确认,经历的总时间
  - o 可用于判断网络的通断性、测试网络时延、计算数据包丢失率等(ping命令)
- 时延带宽积(Delay-Bandwidth Product) = 传播时延\*带宽,即按比特计数的链路长度
  - 若发送端连续发送数据,则在发送的第一个 bit 即将达到终点时,发送端就已经发送了时延带宽积个 bit , 而这些 bit 都在链路上向前移动,较大的时延带宽积意味着在网络中有更多的比特数等待传输或处理。

带 宽 链路

链路像一条空心管道

只有在代表链路的管道都充满比特时, 链路才得到了充分利用

# 举例

传播时延为20ms, 带宽为10Mb/s,则:

#### 时延带宽积

- $= 20/1000 \times 10 \times 10^6$
- $= 2 \times 10^5 \text{ bit}$

72

#### • 吞吐量 (throughout)

○ 单位时间内通过某个网络(或信口、接口)的数据量,单位是b/s

#### • 有效吞吐量 (goodput)

○ 单位时间内,目的地正确接收到的有用信息的数目(以 bit 为单位)

#### • 利用率

信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的,指发送方在一个发送周期的时间内,有效地发送数据所需要的时间占整个发送周期的比率

例如,发送方从开始发送数据到收到第一个ACK帧为止,称为一个**发送周期**T,发送方在这个周期内共发送L bits数据,数据传输率为C,则发送方用于发送有效数据的时间为L/C,信道利用率为(L/C)/T

数据传输率是数据从结点进入到传输媒体的速率

- 。 网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值
- 时延抖动 变化的时延称为抖动(Jitter)
  - 时延抖动起源于网络中的队列或缓冲,抖动难以精确预测
  - 在语音、视频多媒体业务中,抖动往往会严重影响用户的体验

#### • 延迟丢包

• 在多媒体应用中,由于数据包延迟到达,在接收端需要丢弃失去使用价值的包