# Calcolatori Elettronici Esercitazione 1

M. Sonza Reorda – M. Monetti

M. Rebaudengo – R. Ferrero

L. Sterpone – M. Grosso

Politecnico di Torino Dipartimento di Automatica e Informatica

#### Obiettivi

- Assegnazione di valori a registri e in memoria
- Operazioni aritmetiche: ADD e SUB
  - con segno/senza segno
  - tra due registri o tra registro e immediato
- Istruzioni di input/output
  - lettura di un intero inserito da tastiera
  - stampa a video di interi e stringhe

 Siano definite le seguenti variabili di tipo byte già inizializzate in memoria:

```
n1: .byte 10n2: .byte 0x10n3: .byte '1'
```

- Sia inoltre definita la variabile di tipo byte, non inizializzata, res
- Si calcoli la seguente espressione e si verifichi il risultato: res = n1 n2 + n3

Siano definite cinque variabili di tipo byte:

```
var1 = 'm', var2 = 'i', var3 = 'p', var4 = 's', var5 = 0
```

- Si scriva un programma che converta in maiuscolo le prime 4 variabili.
- Successivamente, stampare una stringa utilizzando la system call 4 e copiando in \$a0 l'indirizzo di var1.
- Quali sono i caratteri stampati a video? A cosa serve var5?

 Siano date le seguenti variabili di tipo byte inizializzate in memoria:

```
• op1: .byte 150
```

- op2: .byte 100
- Si stampi a video la somma delle due variabili, utilizzando la system call 1, e si verifichi che il risultato sia corretto.

 Sia data la seguente variabili di tipo word inizializzata in memoria:

```
var: .word 0x3FFFFFF0
```

- Si memorizzi nel registro \$t1 il doppio del valore di var e poi lo si stampi a video.
- Aggiungere a \$t1 il valore immediato 40
   (usando un altro registro come destinazione per non modificare \$t1). Cosa accade? E' possibile stampare un risultato numerico?

# Esercizio 4 (cont.)

 Ripetere l'operazione precedente, ma questa volta porre 40 nel registro \$t2 e poi sommare \$t1 e \$t2. E' possibile stampare a video un risultato numerico?

# Rappresentazione dei numeri

#### Complemento a 2

#### Binario puro

-1	OxFFFFFFF	4.294.967.296
-2	OxFFFFFFE	4.294.967.295
-2.147.483.648	0x80000000	2.147.483.648
2.147.483.647	0x7FFFFFFF	2.147.483.647
1	0x0000001	1
0	0x0000000	0
0	_	0

# Verifica dell'overflow in <u>Ca2</u>

- Sommando 1 a 0x7FFFFFFF, il risultato ottenuto in complemento a 2 su 32 bit (0x8000000) è in overflow
- Quando il risultato dell'operazione genera overflow,
   ADD e ADDI scatenano un'eccezione,
   interrompendo l'esecuzione del programma corrente.
- ADDU e ADDIU non scatenano alcuna eccezione: in questo, caso per verificare l'overflow in Ca2, è possibile confrontare il segno del risultato con quello degli operandi (se la somma di due operandi con lo stesso segno produce un risultato di segno opposto, c'è overflow).

# Verifica dell'overflow in binario puro

- Sommando 1 a 0xFFFFFFFF, il risultato ottenuto in binario puro su 32 bit (0x0000000) è in *overflow*.
- In questo caso ADD, ADDIU, ADD e ADDI si comportano allo stesso modo: effettuano la somma e non scatenano nessuna eccezione (ADD e ADDI scatenano comunque l'eccezione descritta nella slide precedente).
- Volendo estendere la rappresentazione numerica lavorando in binario puro, si usano le istruzioni ADDU e ADDIU, e per il controllo dell'overflow occorre verificare che il risultato sia maggiore dei due operandi.

- Utilizzando la system call 5, leggere un intero introdotto tramite tastiera e salvarlo in \$t1.
- Leggere un altro intero e salvarlo in \$t2.
- Senza utilizzare altri registri, scambiare il valore di \$t1 e \$t2.
- Suggerimento: utilizzare istruzioni di somma e sottrazione.