Android so 加载深入分析——从载入到链接

作者: ManyFace

Github: https://github.com/ManyFace

2016.2.7

目录

| 1 Java 层 | 3 |
|---|----|
| 2 Native 层 | 4 |
| 2.1 find_libraries()第一部分:初始化阶段 | 9 |
| 2.2 find_libraries()第二部分:载入 so 到内存 | 9 |
| 2.2.1 load_library()第一部分:打开 so 文件 | 12 |
| 2.2.2 load_library()第二部分:映射 so 文件到内存 | 12 |
| 2.2.3 load library()第三部分:解析 dynamic section | 21 |
| | 28 |
| 3 附录 | |

本文对 Android 中 so 的加载进行了深入分析。通过分析相关源码,了解 linker 是如何将 so 文件加载到内存、如何进行链接操作。本文涉及的 Android 源码版本是 Android L。阅读本文之前,希望读者了解一点 ELF 的文件格式,如果对 ELF 完全不了解,可以参考我之前对 OAT 的分析 (https://qithub.com/ManyFace/ExtractDexFromOat)。由于水平有限,难免有所疏忽,分析不够到位或者错误的地方,还请各位指正。

1 Java 层

Android 在 java 层加载 so 的接口是 System.loadLibrary(),本文以此为突破口,逐步向下分析,得到 java 层函数的调用关系如图 1 所示。下面对每个函数进行详细分析。




图 1 java 层函数调用关系图

System.loadLibrary()的源码如下:

```
987public static void loadLibrary(String libName) {
988 Runtime.getRuntime().loadLibrary(libName, VMStack.getCallingClassLoader());
989}
```

可以看到它是调用了 Runtime 类的 loadLibrary(),其源码如下:

```
public void loadLibrary(String nickname) {
    loadLibrary(nickname, VMStack.getCallingClassLoader());
}
```

从上可知, loadLibrary(String nickname) 调用了它的一个重载函数 loadLibrary(String libraryName, ClassLoader loader),其关键代码如下:

```
void loadLibrary(String libraryName, ClassLoader loader) {

if (loader != null) {

String filename = loader.findLibrary(libraryName);//so路径

... ...
```

360 行获得 so 文件的绝对路径 filename, 369 行调用 doLoad()来加载 so 文件。doLoad(String name, ClassLoader loader)的源码如下:

```
400
       private String doLoad(String name, ClassLoader loader) {
420
           String ldLibraryPath = null;
421
           if (loader != null && loader instanceof BaseDexClassLoader) {
422
               ldLibraryPath = ((BaseDexClassLoader) loader).getLdLibraryPath();
423
          }
427
           synchronized (this) {
428
               return nativeLoad(name, loader, ldLibraryPath);
429
           }
430
```

428 行调用 nativeLoad()来加载 name 指向的.so 文件, nativeLoad()是 Runtime 类的一个 native 函数,在 native 层对应的函数为 Runtime nativeLoad()。

2 Native 层

大家在看 native 层的分析时,可以结合附录中的图 11(字有点小②)。从图 11 可知,本文主要是分析 dlopen()的实现。下面开始分析 native 层的代码。

Runtime nativeLoad()的关键代码如下:

```
46static jstring Runtime_nativeLoad(JNIEnv* env, jclass, jstring javaFilename,
jobject javaLoader, jstring javaLdLibraryPath) {
47 ScopedUtfChars filename(env, javaFilename);
   std::string detail;
68
69
      ScopedObjectAccess soa(env);
70
      StackHandleScope \langle 1 \rangle hs (soa. Self ());
71
      Handle \mirror::ClassLoader 
72
          hs. NewHandle (soa. Decode mirror::ClassLoader*>(javaLoader)));
73
      JavaVMExt* vm = Runtime::Current()->GetJavaVM();
      bool success = vm->LoadNativeLibrary(filename.c str(), classLoader,
&detail)://加载 so
75
      if (success) {
76
        return nullptr;
```

```
77 }
78 }
```

74 行调用 JavaVMExt 类的 LoadNativeLibrary()函数来加载.so 文件, filename 是.so 文件的路径, detail 用于存储加载过程中的 log 信息。LoadNativeLibrary()的关键代码如下:

```
bool JavaVMExt::LoadNativeLibrary(const std::string& path,
3226
                                     Handle < mirror:: Class Loader > class loader,
3227
                                      std::string* detail) {
3228 detail->clear();
3229//首先检查是否加载过该.so,加载过就不需要重复加载
3234 SharedLibrary* library;
3235
     Thread* self = Thread::Current();
3236
       MutexLock mu(self, libraries lock);
3238
3239
       library = libraries->Get(path);
3240
3241
     if (library != nullptr) {
       if (library->GetClassLoader() != class loader.Get()) {
3242
         StringAppendF(detail, "Shared library \"%s\" already opened by "
3246
3247
              "ClassLoader %p; can't open in ClassLoader %p",
             path.c str(), library->GetClassLoader(), class loader.Get());
3248
3249
         LOG(WARNING) << detail;
3250
         return false;
3251
       }
       ... ...
3252
3254
       if (!library->CheckOnLoadResult()) {
3255
         StringAppendF(detail, "JNI_OnLoad failed on a previous attempt"
              "to load \"%s\"", path.c_str());
3256
3257
         return false;
3258
3259
       return true;
3260
3261//之前没有加载过
3275 self->TransitionFromRunnableToSuspended(kWaitingForJniOnLoad);
     const char* path_str = path.empty() ? nullptr : path.c_str();
3276
     void* handle = dlopen(path_str, RTLD_LAZY); //用 dlopen 加载. so 文件
3277
     ... ...
3279
3285
     self->TransitionFromSuspendedToRunnable();
3286
3297
     bool created_library = false;
3298
3299
       MutexLock mu(self, libraries lock);
```

```
3300
       library = libraries->Get(path);
3301
       if (library == nullptr) {
        //加载完成后,新建 SharedLibrary 对象,并以 path 为键值将其存入 libraries.
3302
          library = new SharedLibrary(path, handle, class_loader.Get());
3303
         libraries->Put(path, library);
         created_library = true;
3304
      }
3305
3306
     }
3312 ... ...
3316 bool was_successful = false;
3317 void* sym = nullptr;
3318 if (UNLIKELY(needs native bridge)) {
3319
      library->SetNeedsNativeBridge();
3320
       sym = library->FindSymbolWithNativeBridge("JNI_OnLoad", nullptr);
3321
3322
       sym = dlsym(handle, "JNI_OnLoad"); //找到 JNI_OnLoad 函数
3323
3324
3325 if (sym = nullptr) {
       VLOG(jni) << "[No JNI OnLoad found in \"" << path << "\"]";
3326
3327
       was_successful = true;
3328 } else {
3333
       typedef int (*JNI OnLoadFn) (JavaVM*, void*);
3334
       JNI OnLoadFn jni on load = reinterpret cast < JNI OnLoadFn > (sym);
3335
3339
       int version = 0;
3340
         ScopedThreadStateChange tsc(self, kNative);
3341
         VLOG(jni) << "[Calling JNI_OnLoad in \"" << path << "\"]";
3342
         version = (*jni_on_load)(this, nullptr); //调用 JNI_OnLoad 函数
3343
3344
      }
     ... ...
3345
3370 return was_successful;
```

从上可知,LoadNativeLibrary()函数执行的主要流程为:

- 1. 3234-3260 行,判断该.so 文件是否已经加载了,如果已经加载了,检查 class loader 是否一样;
- 2. 3277 行,如果没有加载,调用 dlopen()函数加载该. so 文件;
- 3. 3322 行, 调用 d1sym() 找到 JNI OnLoad 函数的地址;
- 4. 3343 行,调用 JNI_OnLoad 函数。 至此,一个. so 文件就加载完成了。接下来,我们详细分析 dlopen()函数,

了解一个. so 文件是如何载入内存、如何链接的。

dlopen()函数的源码如下:

```
82void* dlopen(const char* filename, int flags) {
83  return dlopen_ext(filename, flags, nullptr);
84}
```

83 行调用 dlopen ext(), 其实现为:

```
68static void* dlopen_ext(const char* filename, int flags, const
android_dlextinfo* extinfo) {//extinfo为null
69    ScopedPthreadMutexLocker locker(&g_dl_mutex);
70    soinfo* result = do_dlopen(filename, flags, extinfo);
71    if (result == nullptr) {
72        __bionic_format_dlerror("dlopen failed", linker_get_error_buffer());
73    return nullptr;
74    }
75    return result;
76}
```

70 行调用 do_dlopen 来加载 filename 指向的. so 文件,返回值为 soinfo 对象的指针,因而 dlopen()函数的返回的指针指向一个 soinfo 对象。

do dlopen()函数的关键代码如下:

```
1041soinfo* do_dlopen(const char* name, int flags, const android_dlextinfo*
extinfo) { //extinfo 为 null
1042 .....
1057 protect_data(PROT_READ | PROT_WRITE);
1058 soinfo* si = find_library(name, flags, extinfo);//加载链接 name
1059 if (si != nullptr) {
1060    si->CallConstructors();//初始化
1061 }
1062 protect_data(PROT_READ);
1063 return si;
1064}
```

1058 行调用 find_library()函数得到 soinfo 的对象, 1060 行调用 si->CallConstructors()进行初始化。我们首先分析 find_library(),由于 find_library()的分析占了绝大数篇幅,导致 CallConstructors()几乎在文末的时候分析。find library()函数的关键代码如下:

```
968static soinfo* find_library(const char* name, int dlflags, const
android_dlextinfo* extinfo) {
969 ... ...
974 soinfo* si;
976 if (!find_libraries(&name, 1, &si, nullptr, 0, dlflags, extinfo)) {
977 return nullptr;
```

```
978 }
980 return si;
981}
```

976 行调用 find_libraries(), 其关键代码如下:

```
896static bool find_libraries(const char* const library_names[], size_t
library_names_size, soinfo* soinfos[], soinfo* ld_preloads[], size_t
ld preloads size, int dlflags, const android dlextinfo* extinfo) {
//library_names 是. so 文件名的数组, 当然这里它只有一个元素
//library names size=1
//soinfos 也只有一个 soinfo 对象的指针,将加载 library_names 中 so 的结果存入 soinfos
//ld preloads=null
//ld_preloads_size=0
//extinfo=null
898 // Step 0: prepare.
    //part 1
    //宽度优先搜索的栈,父节点的依赖库为其子节点,根结点是待加载的. so 文件
899 LoadTaskList load_tasks;
900 for (size_t i = 0; i < library_names_size; ++i) {
901
      const char* name = library names[i];
902
      load_tasks.push_back(LoadTask::create(name, nullptr));
903 }
904
905 // Libraries added to this list in reverse order so that we can
906 // start linking from bottom-up - see step 2.
907 SoinfoLinkedList found libs;//该.so 文件和其所有依赖库的列表
   size t soinfos size = 0;
908
     ... ...
909
    //part 2
920 //采用宽度优先搜索加载该, so 文件和其依赖库
921 // Step 1: load and pre-link all DT NEEDED libraries in breadth first order.
922 for (LoadTask::unique_ptr task(load tasks.pop front()); task.get() !=
nullptr; task.reset(load_tasks.pop_front())) {
923
      soinfo* si = find_library_internal(load_tasks, task->get_name(), dlflags,
extinfo); //extinfo==null
924
928
      soinfo* needed_by = task->get_needed_by();//needed_by 依赖 si
929
930
      if (is_recursive(si, needed_by)) {//判断是否出现递归依赖关系
931
        return false:
932
933
934
      si->ref_count++; //si 的引用数加 1
```

```
935
       if (needed by != nullptr) {
        needed by->add child(si); //needed by 依赖 si
936
937
938
       found libs. push front(si);
939
946
      if (soinfos sizelibrary names size) {
         //只将 library names 中对应的 soinfo 存入 soinfos
         soinfos[soinfos size++] = si;
947
948
949 }
    //part 3
    //链接加载的库
950
   // Step 2: link libraries.
    soinfo* si;
952
    while ((si = found_libs.pop_front()) != nullptr) {
953
954
       if ((si->flags & FLAG LINKED) == 0) {//如果 si 没有链接,对 si 进行链接
955
        if (!si->LinkImage(extinfo)) {//extinfo=null
          return false;
956
        }
957
         si->flags |= FLAG LINKED;
958
959
960
961
965
    return true;
966}
```

find_libraries()将数组 library_names[]中的 so 文件加载到内存,并进行链接。这里将 find_libraries()分为三个部分来进行分析。第一部分(899-908行):初始化阶段;第二部分(922-949行):采用宽度优先搜索加载 so;第三部分(952-960行):对加载的 so 进行链接。下面对这三个部分进行详细分析。

2.1 find_libraries()第一部分:初始化阶段

要加载的 so 可能依赖于其他库, linker 采用宽度优先搜索依次加载 so 及其依赖库。搜索树中父节点的依赖库为其子节点,根节点是待加载的. so 文件。899 行 load_tasks 是用于宽度优先搜索的栈, 900-903 行对其进行初始化。907 行 found_libs 是. so 文件和其依赖库的列表。

2.2 find_libraries()第二部分: 载入 so 到内存

这部分对. so 文件及其依赖库按照宽度优先的顺序依次进行加载,最关键的是 923 行调用 find_library_internal()函数,用于加载 so,其实现如下:

```
865static soinfo* find_library_internal(LoadTaskList& load_tasks, const char* name, int dlflags, const android_dlextinfo* extinfo) {//extinfo=null soinfo* si = find_loaded_library_by_name(name);//检查是否被加载过 if (si == nullptr) {//加载过就直接返回 si, 否则,调用 load_library 加载 TRACE("['%s' has not been found by name. Trying harder...]", name); si = load_library(load_tasks, name, dlflags, extinfo); return si; 876 return si;
```

find_library_internal()首先会检查 name 指向的. so 是否已经加载,如果没有,就调用 load_library()加载,其关键代码如下:

```
777static soinfo* load_library(LoadTaskList& load_tasks, const char* name, int
dlflags, const android_dlextinfo* extinfo) {//extinfo=null
778 int fd = -1; //. so 的文件描述符
779 off64 t file_offset = 0;
780 ScopedFd file guard(-1);
781 //part 1
782 if (extinfo != nullptr && (extinfo->flags & ANDROID_DLEXT_USE_LIBRARY_FD) !=
    {... ...
0)
787 } else {
      // Open the file.
788
      fd = open library(name);//打开.so 文件
789
790
796
797 //文件偏移必须是 PAGE SIZE 的整数倍, 这里 file offset=0
798 if ((file offset % PAGE SIZE) != 0) {
799
800
      return nullptr;
801
802
803 struct stat file_stat;
   if (TEMP FAILURE RETRY(fstat(fd, &file stat))!= 0) {//获取.so 文件的状态
804
805
806
      return nullptr;
807
809 // Check for symlink and other situations where
810 // file can have different names.
    //linux 下可以生成文件的链接文件,这里检查. so 文件是否以不同的名字加载
   for (soinfo* si = solist; si != nullptr; si = si->next) {
811
812
      if (si->get_st_dev() != 0 &&
813
          si\rightarrow get st ino() != 0 \&\&
814
          si->get_st_dev() == file_stat.st_dev &&
```

```
815
          si->get st ino() == file stat.st ino &&
816
          si->get file offset() == file offset) {
        TRACE ("library \"%s\" is already loaded under different name/path \"%s\" -
817
will return existing soinfo", name, si->name);
818
        return si;
819
820
821 ... ...
   //part 2
827 // Read the ELF header and load the segments.
    //读取 ELF 头,加载段
   ElfReader elf reader(name, fd, file offset); //file offset=0
828
829 if (!elf reader.Load(extinfo)) {
830
      return nullptr;
831
    //part 3
832 //为 soinfo 分配空间
    soinfo* si = soinfo_alloc(SEARCH NAME(name), &file stat, file offset);
834
   if (si == nullptr) {
835
      return nullptr;
836
837 si->base = elf reader.load start();//加载 so 文件时, mmap 得到的空间的首地址
838 si->size = elf reader.load size();//ReserveAddressSpace 中开辟的内存空间的大小
    //加载段时的基址, load bias+p vaddr 为段的实际内存地址
839
   si->load bias = elf reader.load bias();
840 si->phnum = elf_reader.phdr_count();//program header的个数
841
    si->phdr = elf_reader.loaded_phdr();//program header table 在内存中的起始地址
842
843
   if (!si->PrelinkImage()) {//解析.dynamic section
844
      soinfo free(si);
845
      return nullptr;
846
847 //将该. so 文件依赖的库添加到待加载队列中
   for each dt needed(si, [&] (const char* name) {
848
      load_tasks.push_back(LoadTask::create(name, si)); //si 依赖于名为 name 的库
849
850 });
851
852
   return si:
853}
```

我们将 load_library()分为三个部分来进行分析。第一部分(782-820 行): 主要作用是打开. so 文件,并判断是否已经加载;第二部分(828-831 行):加载. so 文件的可加载段;第三部分(832-850 行): 创建 soinfo 对象,解析. dynamic section,并将该.so 文件的依赖库添加到待加载的队列中。下面对这三个部分进行详细分析。

2.2.1 load library()第一部分: 打开 so 文件

798 行内存页的大小 PAGE_SIZE 为 4096, 定义位于头文件/bionic/libc/include/limits.h, 现在最好通过 sysconf (_SC_PAGE_SIZE)来获取 PAGE_SIZE 的值, sysconf()位于/bionic/libc/bionic/sysconf.cpp,从 sysconf的实现可以知道,sysconf (_SC_PAGESIZE)也可以用来获取 PAGE_SIZE的值。

803-820 行代码的主要用途是检查. so 文件是否以不同的文件名被加载过了。 Linux 下一个文件可以有多个链接文件,因而不同的文件名可能指向的是同一个 文件。

2.2.2 load library()第二部分:映射 so 文件到内存

828-831 行代码用 ElfReader 类解析 ELF 头, 并根据 program header table 加载段。其成员函数 Load()实现如下:

ReadElfHeader()用于读取 ELF 的头,并将结果赋给 ElfReader 的成员变量 Elf32_Ehdr header_, Elf32_Ehdr 的定义可以在/art/runtime/elf.h 中找到,自动生成的文件/bionic/libc/kernel/uapi/linux/elf.h 中也有相关 elf 的定义。

VerifyElfHeader()用于检查 ELF 头某些字段是否合法,其实现如下:

```
171
        DL ERR("\"%s\" is 32-bit instead of 64-bit", name);
172
      } else {
        DL_ERR("\"%s\" has unknown ELF class: %d", name_, elf_class);
173
174
175
      return false;
176
177#else
178 if (elf class != ELFCLASS32) {
179
      if (elf_class == ELFCLASS64) {
180
        DL ERR("\"%s\" is 64-bit instead of 32-bit", name);
181
182
        DL ERR("\"%s\" has unknown ELF class: %d", name, elf class);
183
184
      return false;
185
186#endif
187 //该. so 文件必须是小端字节序
188 if (header .e ident[EI DATA] != ELFDATA2LSB) {//EI DATA=5, ELFDATA2LSB=1
      DL_ERR("\"%s\" not little-endian: %d", name_, header_.e_ident[EI_DATA]);
189
190
      return false;
191 }
192 //该. so 文件必须是共享目标文件
193 if (header_.e_type != ET_DYN) {//ET_DYN=3
      DL ERR("\"%s\" has unexpected e type: %d", name, header .e type);
194
195
      return false;
196
197 //版本号必须为1
198 if (header .e version != EV CURRENT) {//EV CURRENT=1
      DL ERR("\"%s\" has unexpected e version: %d", name, header .e version);
199
200
      return false;
201
202 //如果目标平台是 arm, 那么 ELF TARG MACH=40
203 if (header .e machine != ELF TARG MACH) {
      DL ERR("\"%s\" has unexpected e machine: %d", name, header.e machine);
204
205
      return false;
206
208 return true;
209}
```

VerifyElfHeader()校验的部分如上面的红色注释所示,可见 ELF 头中,byte e_ident[16]字段的后 10 位并没有进行校验。

ReadProgramHeader()将 program header table 从. so 文件通过 mmap64 映

射到只读私有匿名内存,其实现如下:

```
213bool ElfReader::ReadProgramHeader() {
214 phdr num = header .e phnum; //phdr 的数目
216 // Like the kernel, we only accept program header tables that
217 // are smaller than 64KiB.
218 if (phdr_num_ < 1 || phdr_num_ > 65536/sizeof(ElfW(Phdr))) {
      DL\_ERR("\"s\" has invalid e_phnum: %zd", name, phdr num);
219
220
      return false:
221
222
223 ElfW(Addr) page min = PAGE START(header .e phoff); //0
224 ElfW(Addr) page_max = PAGE_END(header_.e_phoff + (phdr_num_ *
sizeof(ElfW(Phdr))));
225 ElfW(Addr) page offset = PAGE OFFSET(header .e phoff);//pht 在页中的偏移
226
227 phdr_size_ = page_max - page_min;//需要为 pht 映射内存的大小
228
229 void* mmap result = mmap64(nullptr, phdr size , PROT READ, MAP PRIVATE, fd ,
file offset + page min);
230 ... ...
235 phdr mmap = mmap result;
236 phdr_table_ =
reinterpret cast<ElfW(Phdr)*>(reinterpret cast<char*>(mmap result) + page offset);
237 return true:
238}
```

223-227 行代码用于计算映射 program header table 需要的内存大小,以及偏移。宏 PAGE_START, PAGE_END, PAGE_OFFSET 定义的文件位于/bionic/linker/linker.h,分别为:

• #define PAGE START(x) ((x) & PAGE MASK)

由前面的分析可以知道,内存页的大小是 $4096(2^{12})$,因而内存页的起始地址低 12 位应该为 0。PAGE_START(x)就是计算地址 x 所在内存页的起始地址,其中 PAGE MASK 的低 12 位为 0,其他位是 1。

- #define PAGE_OFFSET(x) ((x) & ~PAGE_MASK)
 PAGE OFFSET(x)用于计算地址 x 在其所在内存页中的偏移。
- #define PAGE END(x) PAGE START((x) + (PAGE SIZE-1))

PAGE_END(x)用于计算地址 x 所在页的结束地址(注意不包含 PAGE_END(x)),其实就是地址 x 所在内存页的下一页的起始地址。例如地址 x=0x1243B3C1,那么它所在内存页 A 的起始地址 PAGE_START(x)=0x1243B000,它在页 A 中的偏移 PAGE_OFFSET(x)=0x3C1,页 A 的结束地址 PAGE_END(x)=0x1243C000,即页 A 最后

一个字节的地址为 0x1243BFFF。

ReserveAddressSpace()通过 mmap 创建足够大的匿名内存空间,以便能够容纳所有可以加载的段,其关键代码如下:

```
292bool ElfReader::ReserveAddressSpace(const android dlextinfo* extinfo) {
293 ElfW(Addr) min vaddr;
    //加载所有段所需要的内存空间
294 load_size_ = phdr_table_get_load_size(phdr_table_, phdr_num_, &min_vaddr);
295 if (load_size_ == 0) {
    DL_ERR("\"%s\" has no loadable segments", name_);
296
297
      return false:
298
299
300 uint8_t* addr = reinterpret_cast<uint8_t*>(min_vaddr);
301 void* start;
302 size t reserved size = 0;
303 bool reserved_hint = true;
304 ... ...
314 if (load size > reserved_size) {
315
int mmap_flags = MAP_PRIVATE | MAP ANONYMOUS;
321 start = mmap(addr, load size , PROT NONE, mmap_flags, -1, 0);//分配空间
322
324
        return false;
325
326
329 ... ...
330 load_start_ = start; //分配的匿名内存空间的首地址
331 load_bias_ = reinterpret_cast<uint8 t*>(start) - addr;
332 return true;
333}
```

为了理解load_bias_的作用,以及linker是如何将.so文件映射到内存的, 我们先看一下/bionic/linker/linker_phdr.cpp 中的一段注释,大致翻译并结 合了一些自己的理解,具体内容如下:

ELF 文件的 program header table 中包含了一个或者多个可加载段,可加载段的标志为 PT LOAD,这些段需要被映射到该进程的地址空间中。

可加载段重要的一些属性如下:

- p offset: 段在文件中的偏移
- p filesz: 段在文件中的大小
- p memsz: 段在内存中的大小,总是大于或等于 p filesz。
- p vaddr: 段的虚拟地址

● p_flags: 段 flags(读、写、执行等)

目前我们暂时忽略了 p_paddr 和 p_align 字段。

所有的可加载段可以看做虚拟地址范围的列表: [p_vaddr ... p_vaddr+p_memsz),满足的条件如下:

- 虚拟地址范围不能够重叠
- 如果段的 p_filesz 小于 p_memsz, 内存中多出的部分初始化为 0
- 地址的边界不需要位于页的边界。如果同一个页中包含两个不同的段,那么 这个页的属性继承于后一个段的映射标志

例如,考虑如下的可加载段:

[offset:0, filesz:0x4000, memsz:0x4000, vaddr:0x30000],

[offset:0x4000, filesz:0x2000, memsz:0x8000, vaddr:0x40000],

这两个可加载段的虚拟地址范围为:

0x30000...0x34000

0x40000...0x48000

如果 loader 在地址 load_start_=0xa00000000 处加载第一个段,那么这两个段在内存中实际加载的地址范围是:

0xa0030000...0xa0034000

0xa0040000...0xa0048000

也就是说,所有的段在本进程的虚拟内存中的起始地址分别减去各自的 p_vaddr, 得到的偏移应该是相同的,比如上面的例子得到的偏移都是 0xa0000000。

然而,实际上段的起始地址并不都是在页的边界,如果上面第一个段的为[offset:0x31020, filesz:0x1000, memsz:0x1000, vaddr:0x31020],按照如上的规则,两个段在内存中的地址范围是:

0xa0031020...0xa0032020

0xa0040000...0xa0048000

从上可以看出,地址空间[0xa00000000, 0xa0031020)是被浪费了。由于在进行内存映射的时候,内存中的地址必须是一个页的起始地址,同时文件偏移量也必须是页大小的整数倍。为了让第一个段映射在 load_start_=0xa0000000 后的第一个页中,需要重新引入一个偏移量 load_bias_:

load bias = load start - PAGE START(p vaddr)

这样,段在内存中的起始虚拟地址 seg_start = load_bias_ + p_vaddr,而 seg_start 所在页的起始地址 seg_page_start=PAGE_START(seg_start),这样就可以从 seg_page_start 处进行映射。从中可以看出,如果段在文件中的偏移不是页的整数倍,那么映射后,内存中[seg_page_start,seg_start)区域是文

件中段前面的 seg_start- seg_page_start 个字节的内容, 内存中的段内容是从 seg_start 开始。

注意 ELF 文件如果要通过 mmap 进行内存映射, 需要满足条件: PAGE_OFFSET(phdrO->p_vaddr) == PAGE_OFFSET(phdrO->p_offset)

通过上面的内容,知道了.so 文件映射到内存的基本原理。下面继续分析LoadSegments()函数,理解加载的具体过程。LoadSegments()函数的关键代码如下:

```
335bool ElfReader::LoadSegments() {
336 for (size_t i = 0; i < phdr_num_; ++i) {
337
      const ElfW(Phdr)* phdr = &phdr table [i];
338
      //遍历 program header table 找到可加载段
339
      if (phdr->p type != PT LOAD) {
340
        continue;
341
343
      // Segment addresses in memory.
344
      ElfW(Addr) seg_start = phdr->p_vaddr + load_bias_;//段在内存中的起始地址
345
      ElfW(Addr) seg_end = seg_start + phdr->p_memsz;//段在内存中的结束地址
      //seg start 所在页的起始地址
346
347
      ElfW(Addr) seg page start = PAGE START(seg start);
      //seg end 所在页的下一页的起始地址
348
      ElfW(Addr) seg_page_end = PAGE_END(seg_end);
349
      //文件中段的结束位置在内存中的地址
350
      ElfW(Addr) seg file end = seg start + phdr->p filesz;
351
352
      // File offsets.
353
      ElfW(Addr) file start = phdr->p offset;//段在文件中的偏移
354
      ElfW(Addr) file_end = file_start + phdr->p_filesz;//段在文件中的结束地址
355
      //file start 所在页的起始地址
      ElfW(Addr) file page start = PAGE START(file start);
356
      //需要映射的文件长度, file length>=phdr->p filesz
357
      ElfW(Addr) file length = file end - file_page_start;
358
359
      if (file length != 0) { //将文件中的段映射到内存
360
        void* seg_addr = mmap64(reinterpret_cast<void*>(seg_page_start),
361
                            file_length,
362
                            PFLAGS TO PROT (phdr->p flags),
363
                            MAP_FIXED | MAP_PRIVATE,
364
                            fd,
365
                            file_offset_ + file_page_start);
366
370
```

```
371
372
      // if the segment is writable, and does not end on a page boundary,
373
      // zero-fill it until the page limit.
       if ((phdr->p flags & PF W) != 0 && PAGE OFFSET(seg file end) > 0) {
374
375
        memset(reinterpret_cast<void*>(seg_file_end), 0, PAGE_SIZE -
PAGE OFFSET(seg file end)); //将最后一页中, 不是段内容的数据置 0
376
377
       seg_file_end = PAGE_END(seg_file_end);
378
380
      // seg_file_end is now the first page address after the file
381
      // content. If seg_end is larger, we need to zero anything
382
      // between them. This is done by using a private anonymous
383
      // map for all extra pages.
384
       if (seg_page_end > seg_file_end) {
385
        void* zeromap = mmap(reinterpret_cast<void*>(seg_file_end),
386
                             seg_page_end - seg_file_end,
387
                             PFLAGS_TO_PROT (phdr->p_flags),
388
                             MAP FIXED MAP ANONYMOUS MAP PRIVATE,
389
                              -1,
390
                              0); //额外的内容置 0
391
395
396
397
    return true;
398}
```

LoadSegments()函数的执行流程如上面的红色注释所示:遍历 program header table,找到可加载段,并通过 mmap 将可加载段从文件映射到内存。这里我们来看一个实际的例子: libapp. so 有两个可加载段,第一个可加载段可读可执行,第二个可加载段可读可写。这两个段的基本信息如图 2 所示:

| p_offset | O |
|----------|------|
| p_vaddr | O |
| p_paddr | O |
| p_filesz | 1D4F |
| p_mems | 1D4F |

| p_offset | 1EA8 |
|----------|------|
| p_vaddr | 2EA8 |
| p_paddr | 2EA8 |
| p_filesz | 168 |
| p_mems | 168 |

a. 第一个可加载段

b. 第二个可加载段

图 2 libapp.so 中可加载段信息

通过对源码加入 log 信息,我们知道加载 libapp.so 时,load_start_ = load_bias_ = B43EE000。加载第一个可加载段的相关信息如图 3 所示,此时内存与文件的映射关系如图 4 所示(黄色表示可加载段,红线是页的边界),文件内容[0,2000)映射到内存[B43EE000, B43F0000)中,其中可加载段一[0,1D4F)在

内存中位于[B43EE000, B43EFD4F)。

| seg_page_start | B43EE000 |
|-----------------|----------|
| seg_page_end | B43F0000 |
| file_page_start | 0 |
| file_length | 1D4F |
| seg_file_end | B43EFD4F |
| seg_start | B43EE000 |

图 3 第一个可加载段的加载信息




图 4 加载第一个可加载段时内存与文件的映射关系

加载第二个可加载段的相关信息如图 5 所示,此时内存与文件的映射关系如图 6 所示,文件内容[1000,2010]映射到内存[B43F0000,B43F1010]中,其中可加载段二[1EA8,2010]在内存中位于[B43F0EA8,B43F1010]。由于该段可写,因而内存[B43F1010,B43F2000]中的内容置 0。

| seg_page_start | B43F0000 |
|-----------------|----------|
| seg_page_end | B43F2000 |
| file_page_start | 1000 |
| file_length | 1010 |
| seg_file_end | B43F1010 |
| seg start | B43F0EA8 |

图 5 第二个可加载段的加载信息




图 6 加载第二个可加载段时内存与文件的映射关系

在加载完. so 文件后, Load ()继续调用 FindPhdr ()函数检查 program header table 是否已经在内存中了,即检查可加载段中是否包含 program header table。

FindPhdr()实现如下:

```
728bool ElfReader::FindPhdr() {
    const ElfW(Phdr)* phdr limit = phdr table + phdr num ;
730
731
    //首先检查是否有类型是 PT PHDR 的段,即 program header table
732
   for (const ElfW(Phdr)* phdr = phdr_table_; phdr < phdr_limit; ++phdr) {</pre>
      if (phdr->p type == PT PHDR) {
733
        //load_bias_ + phdr->p_vaddr 是 phdr 在内存中的起始地址
        return CheckPhdr (load bias + phdr->p vaddr);//检查是否在内存中
734
735
736
737
   //否则,检查第一个可加载段。如果它在文件中的偏移是 0,那么该段以 ELF 头
    //开始,我们通过 ELF 头能计算 program header table 的地址
    for (const ElfW(Phdr)* phdr = phdr table ; phdr < phdr limit; ++phdr) {</pre>
741
742
      if (phdr->p type == PT LOAD) {
743
        if (phdr->p_offset == 0) {
744
          ElfW(Addr) elf addr = load bias + phdr->p vaddr;
745
          const ElfW(Ehdr)* ehdr = reinterpret_cast<const ElfW(Ehdr)*>(elf addr);
746
          ElfW(Addr) offset = ehdr->e phoff;//ehdr->e phoff 是 pht 在文件中的偏移
747
          return CheckPhdr((ElfW(Addr))ehdr + offset); //检查是否在内存中
748
        }
749
        break;
750
751
753 DL ERR("can't find loaded phdr for \"%s\"", name);
754
   return false;
755}
```

从上可知,FindPhdr()通过两种策略来确定 program header table 是否在内存中,如上面的注释所示。最终确定 program header table 是否在内存中是通过 CheckPhdr()来实现的。CheckPhdr()的逻辑很简单:检查 program header table 的地址范围是否包含在被加载的段中,CheckPhdr()的实现如下:

```
760bool ElfReader::CheckPhdr(ElfW(Addr) loaded) {
761 const ElfW(Phdr)* phdr_limit = phdr_table_ + phdr_num_;
    //loaded_end 是 pht 在内存中的结束地址
   ElfW(Addr) loaded end = loaded + (phdr num * sizeof(ElfW(Phdr)));
762
    for (ElfW(Phdr)* phdr = phdr_table_; phdr < phdr_limit; ++phdr) {</pre>
763
      if (phdr->p_type != PT_LOAD) {
764
765
        continue;
766
      ElfW(Addr) seg_start = phdr->p_vaddr + load_bias_;
767
      ElfW(Addr) seg_end = phdr->p_filesz + seg_start;
768
```

到此,我们分析完了 ElfReader. Load()是如何加载. so 文件的可加载段,这里简单总结一下:

- 1. ReadElfHeader(): 从. so 文件中读取 ELF 头;
- 2. VerifyElfHeader():校验ELF头;
- 3. ReadProgramHeader(): 将. so 文件的 program header table 映射到内存;
- 4. ReserveAddressSpace(): 开辟匿名内存空间;
- 5. LoadSegments():将可加载段加载到 ReserveAddressSpace 开辟的空间中;
- 6. FindPhdr():校验 program header table 是否在内存中。

2.2.3 load_library()第三部分:解析 dynamic section

load_library()函数中,833-841 行创建一个 soinfo 对象,并对相关字段进行赋值:

- a. si->base: 加载 so 文件时, mmap 得到的内存空间的首地址。由于. so 文件中第一个可加载段的偏移通常是 0, 从 ReserveAddressSpace()的实现可知, si->load_bias 等于 si->base, 因而 si->base 也是第一个可加载段的起始地址:
- b. si->size: ReserveAddressSpace 中开启的内存空间的大小;
- c. si->load_bias: 加载的偏移地址,对于一个可加载段来说, si->load bias+p vaddr是它在内存中的地址;
- d. si->phnum: program header 的个数;
- e. si->phdr: program header table 在内存中的起始地址。

843 行调用 PrelinkImage()解析. so 文件的. dynamic section; 848-850 行将该. so 文件依赖的库添加到待加载的队列中。在分析 PrelinkImage()之前,我们先看一下. dynamic section中 entry 的数据结构,如下:

```
1620// Dynamic table entry for ELF32.
1621struct Elf32_Dyn
```

```
1622 {
1623 Elf32_Sword d_tag;  // Type of dynamic table entry.
1624 union
1625 {
1626 Elf32_Word d_val;  // Integer value of entry.
1627 Elf32_Addr d_ptr;  // Pointer value of entry.
1628 } d_un;
1629};
```

其中 d_un 值的意义与 d_tag 的取值有关。下面分析 PrelinkImage(),看它是如何解析 *Elf32 Dyn*, PrelinkImage()的关键代码如下:

```
1858bool soinfo::PrelinkImage() {
1859 /* Extract dynamic section */
1860 ElfW(Word) dynamic flags = 0;
1861 phdr_table_get_dynamic_section(phdr, phnum, load_bias, &dynamic,
&dynamic flags);//根据 program header table 找到. dynamic section
1862 ... ...
1881#if defined( arm ) //找到. ARM. exidx section 在内存中的地址
      (void) phdr_table_get_arm_exidx(phdr, phnum, load_bias,
1882
1883
                                     &ARM exidx, &ARM exidx count);
1884#endif
1885
1886 // Extract useful information from dynamic section.
1887
     uint32 t needed count = 0; //该. so 依赖库的数目
     for (ElfW(Dyn)* d = dynamic; d->d_tag != DT_NULL; ++d) {//遍历.dynamic
1888
       ... ...
1889
1891
       switch (d->d tag) {
         ... ...
1892
1897
         case DT HASH: //hash 表相关信息
1898
           nbucket = reinterpret_cast<uint32_t*>(load_bias + d->d_un.d_ptr)[0];
1899
           nchain = reinterpret_cast<uint32_t*>(load_bias + d->d_un.d_ptr)[1];
1900
           bucket = reinterpret_cast<uint32_t*>(load_bias + d->d_un.d_ptr + 8);
1901
           chain = reinterpret cast<uint32 t*>(load bias + d->d un.d ptr + 8 +
nbucket * 4);
1902
           break:
1903
         //字符串表的偏移,与.dynstr section对应,d_un.d_ptr与s_addr相等
         case DT STRTAB:
1904
1905
           strtab = reinterpret_cast<const char*>(load_bias + d->d_un.d_ptr);
1906
           break:
1907
1908
         case DT STRSZ: //字符串表的大小(字节)
```

```
1909
           strtab size = d->d un.d val;
1910
           break;
1911
1912
         case DT SYMTAB: //符号表的偏移
1913
           symtab = reinterpret_cast<ElfW(Sym)*>(load_bias + d->d_un.d_ptr);
1914
           break;
1915
1916
         case DT SYMENT://符号表项的大小(字节)
1917
           if (d->d_un.d_val != sizeof(ElfW(Sym))) {
1918
             DL ERR ("invalid DT SYMENT: %zd",
static_cast<size_t>(d->d_un.d_val));
1919
             return false:
1920
1921
           break;
1922
1937
        case DT_JMPREL://与过程链接表相关的重定位表的偏移,与.rel.plt section 对应
1938#if defined(USE RELA)
1939
           plt rela = reinterpret_cast < ElfW(Rela) *> (load bias + d->d un.d ptr);
1940#else
1941
           plt rel = reinterpret cast<ElfW(Rel)*>(load bias + d->d un.d ptr);
1942#endif
1943
           break:
1944
1945
         case DT PLTRELSZ: //与过程链接表相关的重定位表的大小(字节)
1946#if defined (USE RELA)
1947
           plt_rela_count = d->d_un.d_val / sizeof(ElfW(Rela));
1948#else
1949
           plt rel count = d->d un. d val / sizeof(ElfW(Rel));
1950#endif
1951
           break;
1952
1953
         case DT PLTGOT:
1954#if defined( mips )
1955
           // Used by mips and mips64.
1956
           plt_got = reinterpret_cast<ElfW(Addr)**>(load_bias + d->d_un.d_ptr);
1957#endif
1958
           // Ignore for other platforms... (because RTLD_LAZY is not supported)
1959
           break:
          ... ...
1960
1974#if defined(USE RELA)
         ... ...
1975
2001#else
```

```
2002
         case DT_REL: //重定位表的偏移,与.rel.dyn section 对应
2003
           rel = reinterpret_cast <ElfW(Rel) *> (load bias + d->d un.d ptr);
2004
           break;
2005
2006
         case DT_RELSZ: //重定位表的总大小(字节)
2007
           rel_count = d->d_un.d_val / sizeof(ElfW(Rel));
2008
           break;
2009
         case DT_RELENT: //重定位表项的大小(字节)
2010
2011
           if (d->d un.d val != sizeof(ElfW(Rel))) {
2012
             DL_ERR("invalid DT_RELENT: %zd",
static cast (size t>(d->d un.d val));
2013
             return false;
2014
2015
           break;
2016
2027#endif
2028
          case DT INIT://初始化函数 init 的偏移
2029
            init_func = reinterpret_cast<linker_function_t>(load_bias +
d->d un. d ptr);
2030
           DEBUG("%s constructors (DT_INIT) found at %p", name, init_func);
2031
           break:
2032
2033
         case DT FINI://结束函数的偏移
2034
           fini_func = reinterpret_cast<linker_function_t>(load_bias +
d->d un. d ptr);
2035
           DEBUG("%s destructors (DT_FINI) found at %p", name, fini_func);
2036
           break:
2037
2038
         case DT INIT ARRAY://初始化函数数组 init array 的偏移
2039
            init_array = reinterpret_cast<linker_function_t*>(load_bias +
d->d un. d ptr);
2040
           DEBUG("%s constructors (DT INIT ARRAY) found at %p", name, init array);
2041
           break:
2042
2043
         case DT INIT ARRAYSZ: // init array 的大小(字节)
            init_array_count = ((unsigned) d->d_un. d_val) / sizeof(ElfW(Addr));
2044
2045
           break:
2046
2047
         case DT FINI ARRAY:
2048
            fini_array = reinterpret_cast<linker_function_t*>(load_bias +
d\rightarrow d un. d ptr);
```

```
2049
            DEBUG("%s destructors (DT_FINI_ARRAY) found at %p", name, fini_array);
2050
            break;
2051
2052
          case DT FINI ARRAYSZ:
2053
            fini_array_count = ((unsigned) d->d_un. d_val) / sizeof(ElfW(Addr));
2054
            break;
2055
2056
          case DT PREINIT ARRAY:
2057
            preinit_array = reinterpret_cast<linker_function_t*>(load_bias +
d->d un. d ptr);
2058
            DEBUG("%s constructors (DT_PREINIT_ARRAY) found at %p", name,
preinit array);
2059
            break;
2060
2061
         case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
2062
            preinit_array_count = ((unsigned) d->d_un. d_val) / sizeof(ElfW(Addr));
2063
            break;
2064
2065
          case DT_TEXTREL:
2066#if defined( LP64 )
            DL_ERR("text relocations (DT_TEXTREL) found in 64-bit ELF file \"%s\"",
2067
name):
2068
            return false;
2069#else
2070
            has_text_relocations = true;
2071
            break:
2072#endif
2073
2074
         case DT_SYMBOLIC:
2075
            has DT SYMBOLIC = true;
2076
            break;
2077
2078
         case DT_NEEDED: //d->d_un.d_val 是依赖库名字在字符串表中的索引
2079
            ++needed count;
2080
            break;
2096
2149
2150
2151
     •••
2172 return true;
2173}
```

在内存中的地址。.dynamic section 对应的段的类型是 PT_DYNAMIC, 且类型为 PT_DYNAMIC 的段中只有.dynamic 一个 section。因而只需要遍历 program header table, 找到类型为 PT_DYNAMIC 的段即可, 其在内存中的地址就是 load_bias+p_vaddr。这里就不贴 phdr_table_get_dynamic_section()的代码了。

与 phdr_table_get_dynamic_section() 类似, 1881-1884 行调用 phdr_table_get_arm_exidx()来获取.ARM.exidx section 在内存中的地址,类型为 PT_ARM_EXIDX 的段中只有.ARM.exidx 一个 section。

1888-2150 行是个 for 循环,遍历. dynamic section 中每一条 entry,根据 d tag 的值,用 d un 做相应的操作。我们这里选择几个来讲解:

1. 1897-1902 行,如果 d_tag 为 DT_HASH (4),那么 d->d_un.d_ptr 是. hash section(哈希表)的偏移,load_bias + d->d_un.d_ptr 是哈希表在内存中的 起始地址。哈希表的结构如图 7 所示。哈希表用于快速访问符号表,其中 bucket 数组有 nbucket 个元素,chain 数组有 nchain 个元素。bucket 数组和 chain 数组中都保存着符号表的索引。chain[i]与 symbolTable[i]对应,nchain 等于符号表的项数。哈希函数的输入是符号名,返回一个哈希值 X,index = bucket[X % nbucket]是 chain 和符号表的索引,如果 symbolTable[index]不是要找的符号,那么 chain[index]的值是具有相同哈希值的下一个符号的索引,这样我们可以沿着 chain 找到所需要的符号,直到 chain[index] = 0。

| nbucket | 4bytes |
|-------------------|--------|
| nchain | 4bytes |
| bucket[0] | 4bytes |
| | |
| bucket[nbucket-1] | 4bytes |
| chain[0] | 4bytes |
| ••• | |
| chain[nchain-1] | 4bytes |

图 7 哈希表结构图

2. 1904-1906 行,如果 d_tag 为 DT_STRTAB (5),那么 d->d_un.d_ptr 是字符 串表的偏移,load_bias + d->d_un.d_ptr 是字符串表在内存中的地址,图 8 是一个.so 文件的.dynamic section,红色框出的是 d_tag 为 DT_STRTAB 的一条 entry,从图中可以知道,字符串表的偏移是 0x04E8。该.so 文件的.dynstr section header 如图 9 所示,可知 d->d_un.d_ptr 与 s_offset 是相同的。




图 8. dynamic section 实例

| struct section_table_entry32_t section_table_element[3] | . dynstr |
|---|-----------------|
| ▷ struct s_name32_t s_name | . dynstr |
| enum s_type32_e s_type | SHT_STRTAB (3h) |
| enum s_flags32_e s_flags | SF32_Alloc (2h) |
| Elf32_Addr s_addr | 0x000004E8 |
| Elf32_Off s_offset | 4E8h |
| Elf32_Xword s_size | 4CEh |
| Elf32_Word s_link | Oh |
| Elf32_Word s_info | Oh |
| Elf32_Xword s_addralign | 1h |
| Elf32_Xword s_entsize | Oh |
| ▷ char s_data[1230] | |

图 9.dynstr section header

- 3. 1904-1906 行,如果 d_tag 为 DT_STRSZ (10),那么 d->d_un. d_val 是字符 串表的大小,如图 **8**,黄色框出的是 d_tag 为 DT_STRSZ 的一条 entry,可知 字符串表的大小为 04CE,与图 **9**中的 s_size 相等。
- 4. 与字符串表类似,1912-1921 行与.dynsym section (即符号表) 相关,如果d_tag 为 DT_SYMTAB(6),d->d_un.d_ptr 是符号表的偏移,load_bias +d->d_un.d_ptr 是符号表在内存中的地址。如果 d_tag 为 DT_SYMENT(11),d->d_un.d_val 是符号表每一条 entry 的大小,必须为 sizeof(ElfW(Sym))。
- 5. 2078-2080 行,如果 d_tag 为 DT_NEEDED (1),那么 d->d_un.d_val 是字符 串表的索引,其指向的值是该.so 文件的一个依赖库的名字。如图 8,黑色 框出的是 d_tag 为 DT_NEEDED 的一条 entry,可知其中一个依赖库的名字在 字符串表中的索引是 0x04B3,由图 9可知,字符串表的偏移是 0x04E8,因 而该依赖库的名字在文件中的地址为 0x04B3+0x04E8=0x099B,如图 10 所示,可知该依赖库为 libc.so。

```
      0980h:
      6F 67 2E 73
      6F 00 6C 69
      62 73 74 64 63 2B 2B 2E
      og.so.libstdc++.

      0990h:
      73 6F 00 6C 69 62 6D 2E
      73 6F 00 6C 69 62 63 2E
      so.libm.so.libc.

      09A0h:
      73 6F 00 6C 69 62 64 6C 2E 73 6F 00 6C 69 62 61
      so.libdl.so.liba

      09B0h:
      70 70 2E 73 6F 00 00 00 00 3A 00 00 00
      pp.so...%......
```

图 10 字符串表

至此,我们分析完了 load_library()函数,也就是完成了 find_libraries() 第二部分的分析,知道了 linker 是如何将. so 文件加载到内存,并对 dynamic section 进行解析处理。

2.3 find_libraries()第三部分:链接阶段

这部分对加载的 so 进行链接操作,链接的顺序与加载的顺序刚好相反。955 行调用 LinkImage()进行链接,其关键代码如下:

```
2175bool soinfo::LinkImage(const android dlextinfo* extinfo) {
2177#if !defined( LP64 )
2178 if (has text relocations) {
       DL_WARN("%s has text relocations. This is wasting memory and prevents"
2181
2182
               "security hardening. Please fix.", name):
       //使段可读写,通过系统调用 mprotect()来设置
2183
       if (phdr table unprotect segments (phdr, phnum, load bias) < 0) {
        DL ERR ("can't unprotect loadable segments for \"%s\": %s",
2184
2185
                name, strerror(errno));
2186
         return false:
2187
2188
2189#endif
2190
2191#if defined(USE RELA)
2192 ... ...
2204#else
2205 if (rel != nullptr) {
2206
      DEBUG("[ relocating %s ]", name);
      if (Relocate (rel, rel count)) {//对重定位表中所指的符号进行重定位
2207
2208
         return false:
     }
2209
2210
2211 if (plt rel != nullptr) {//与调用导入函数相关
2212
     DEBUG("[ relocating %s plt ]", name);
       if (Relocate(plt rel, plt rel count)) {//对重定位表中所指的符号进行重定位
2213
2214
         return false;
2215
      }
2216
2217#endif
```

```
2218
2225
     DEBUG("[ finished linking %s ]", name);
2226
2227#if !defined( LP64 )
2228 if (has_text_relocations) {
       // All relocations are done, we can protect our segments back to read-only.
2229
2230
        if (phdr_table_protect_segments(phdr, phnum, load_bias) < 0) {</pre>
         DL ERR("can't protect segments for \"%s\": %s",
2231
2232
                 name, strerror(errno));
2233
          return false;
2234
       }
2235
2236#endif
2237
2238
     /* We can also turn on GNU RELRO protection */
     if (phdr_table_protect_gnu_relro(phdr, phnum, load_bias) < 0) {</pre>
2239
2240
       DL ERR ("can't enable GNU RELRO protection for \"%s\": %s",
2241
               name, strerror(errno));
2242
       return false;
2243
2244 ... ...
2263 return true:
2264}
```

从 2207 行和 2213 行可知,对.rel.dyn 和.rel.plt 两个重定位表都是调用 Relocate()来进行重定位的。在分析 Relocate()之前,先看一下重定位表项的数据结构,如下:

```
164typedef struct elf32_rel {
165 Elf32_Addr <u>r_offset</u>; //在文件中的偏移或者虚拟地址
166 Elf32_Word r_info; //符号表的索引和重定位类型
167} Elf32_Rel;
159#define ELF32_R_SYM(x) ((x) >> 8)
160#define ELF32_R_TYPE(x) ((x) & 0xff)
```

其中符号表的索引是 r_i nfo 的高 24 位,可通过宏 ELF32_R_SYM 获取,表示重定位的符号;重定位类型是 r_i nfo 的低 8 位,可通过宏 ELF32_R_TYPE 获取,r offset 根据重定位类型的不同有不同的解释。

知道了重定位表项的结构,下面看 Relocate()是如何对重定位表中的每一项进行重定位的,其关键代码如下:

```
1359int soinfo::Relocate(ElfW(Rel)* rel, unsigned count) {1360 for (size_t idx = 0; idx < count; ++idx, ++rel) {//遍历重定位表</th>1361 unsigned type = ELFW(R_TYPE) (rel->r_info);//重定位类型
```

```
1363
       unsigned sym = ELFW(R_SYM)(rel->r_info); //符号表索引
       //重定位的地址,即 reloc 处的值需要重新计算
1364
       ElfW(Addr) reloc = static_cast<ElfW(Addr)>(rel->r_offset + load_bias);
       ElfW(Addr) sym addr = 0; //符号的地址
1365
1366
       const char* sym_name = nullptr; //符号的名称
1367
1368
       DEBUG("Processing '%s' relocation at index %zd", name, idx);
       if (type == 0) { // R * NONE
1369
1370
         continue;
1371
       }
1372
1373
       ElfW(Sym)* s = nullptr; //该符号在其定义 so 中的记录
1374
       soinfo* lsi = nullptr; //定义该符号的 so
1375
1376
       if (sym != 0) {
1377
         sym_name = get_string(symtab[sym].st_name);//得到符号的名称
1378
         s = soinfo_do_lookup(this, sym_name, &lsi);//查找 sym_name 定义在哪个 so
         if (s == nullptr) {//如果该符号没有定义,那么它的绑定类型必须是弱引用
1379
1380
           // We only allow an undefined symbol if this is a weak reference...
1381
           s = & symtab[sym];
           if (ELF_ST_BIND(s->st_info) != STB_WEAK) {
1382
1383
             DL ERR ("cannot locate symbol \"%s\" referenced by \"%s\"...",
sym name, name);
1384
             return -1;
1385
           }
1400
           switch (type) {
       //没有定义的弱引用,它的 sym_addr 是 0,或者重定位的时候不关心 sym_addr 的值
1401#if defined( arm )
1402
             case R ARM JUMP SLOT:
1403
             case R_ARM_GLOB_DAT:
1404
             case R_ARM_ABS32:
             case R ARM RELATIVE:
                                  /* Don't care. */
1405
1406
              // sym addr was initialized to be zero above or relocation
1407
              // code below does not care about value of sym addr.
              // No need to do anything.
1408
1409
               break:
             •••
1411
1423#endif
             ... ...
1424
1432
           }//end switch
         } else {//找到了符号的定义 so, 计算该符号的地址
1433
1435
           sym addr = lsi->resolve symbol address(s);
```

```
1436
1437
          count relocation(kRelocSymbol);
1438
        }//end if (sym != 0)
1439
1440
        switch (type) {//根据重定位类型修改 reloc 处的值
1441#if defined(__arm__)
1442
          case R_ARM_JUMP_SLOT:
1443
1446
            *reinterpret_cast <ElfW (Addr) *> (reloc) = sym_addr;
1447
            break;
1448
          case R_ARM_GLOB_DAT:
1449
1452
            *reinterpret_cast<ElfW(Addr)*>(reloc) = sym_addr;
1453
            break;
1454
          case R_ARM_ABS32:
1455
1458
            *reinterpret_cast<ElfW(Addr)*>(reloc) += sym_addr;
1459
            break;
          case R_ARM_REL32:
1460
1461
1465
            *reinterpret_cast<ElfW(Addr)*>(reloc) += sym_addr - rel->r_offset;
1466
            break:
          case R ARM COPY:
1467
1477
            DL_ERR("%s R_ARM_COPY relocations are not supported", name);
1478
            return -1;
1506
1528#endif
1529
1530#if defined( arm )
          case R_ARM_RELATIVE:
1531
1532#elif defined(__i386__)
1533
          case R 386 RELATIVE:
1534#endif
1535
            count relocation(kRelocRelative);
1536
            MARK(rel->r_offset);
            if (sym) {
1537
1538
              DL_ERR("odd RELATIVE form...");
1539
              return -1:
1540
            TRACE TYPE (RELO, "RELO RELATIVE %p <- +%p",
1541
1542
                       reinterpret_cast<void*>(reloc),
reinterpret_cast<void*>(base));
```

```
1543
            *reinterpret_cast<ElfW(Addr)*>(reloc) += base;
1544
            break;
          ... ...
1546
1554
          default:
1555
            DL_ERR("unknown reloc type %d @ %p (%zu)", type, rel, idx);
1556
            return -1;
1557
        }//end switch
     }//end for
1558
1559
     return 0;
1560}
```

1364 行变量 reloc 是重定位的地址,即 reloc 处的值需要重新计算,对于导入函数来说,地址 reloc 在 got 表中,reloc 处应该是函数的实际地址,代码中函数的地址其实是其在 got 表中的偏移,再从 got 表中跳转到函数的实际地址。

1378 行调用 soinfo_do_lookup() 查找符号的定义 so。soinfo_do_lookup() 的关键代码如下:

```
482static ElfW(Sym)* soinfo_do_lookup(soinfo* si, const char* name, soinfo** lsi)
483
    unsigned elf_hash = elfhash(name);//计算符号的哈希值
   ElfW(Sym)*s = nullptr;
484
497
   if (si->has_DT_SYMBOLIC) {
      DEBUG("%s: looking up %s in local scope (DT_SYMBOLIC)", si->name, name);
498
      s = soinfo_elf_lookup(si, elf_hash, name);
499
500
      if (s != nullptr) {
        *lsi = si;
501
502
503
504
516
      // 2. Look for it in the 1d preloads
517
      if (s == nullptr) {
518
        for (int i = 0; g_ld_preloads[i] != NULL; i++) {
           s = soinfo_elf_lookup(g_ld_preloads[i], elf_hash, name);
519
520
           if (s != nullptr) {
            *lsi = g_ld_preloads[i];
521
522
            break;
523
           }
524
525
526
527
538
    if (s == nullptr && !si->has_DT_SYMBOLIC) {
```

```
539
      DEBUG("%s: looking up %s in local scope", si->name, name);
540
       s = soinfo_elf_lookup(si, elf hash, name);
541
       if (s != nullptr) {
         *1si = si;
542
543
544
545
546
    if (s == nullptr) {//在其依赖库(子结点)中递归查找符号
547
       si->get_children().visit([&](soinfo* child) {
548
        DEBUG("%s: looking up %s in %s", si->name, name, child->name);
549
         s = soinfo_elf_lookup(child, elf_hash, name);
550
        if (s != nullptr) {
551
           *lsi = child;
552
           return false;
553
554
        return true:
555
      });
556
557
    ... ...
566
    return s:
567
```

从上可知, soinfo_do_look()分别在其自身、预加载库和依赖库中查找符号的定义,具体的查找函数是 soinfo_elf_lookup(),其关键代码如下:

```
418static ElfW(Sym)* soinfo_elf_lookup(soinfo* si, unsigned hash, const char*
name) {
419 ElfW(Sym)* symtab = si->symtab;//符号表
420
423
    //通过哈希表在符号表中快速查找 name
    for (unsigned n = si->bucket[hash % si->nbucket]; n != 0; n = si->chain[n]) {
424
425
      ElfW(Sym)*s = symtab + n;
426
      if (strcmp(si->get string(s->st name), name)) continue;//符号名字需相同
427
428
      // only concern ourselves with global and weak symbol definitions
429
      switch (ELF ST BIND(s->st info)) {
430
        case STB GLOBAL:
431
        case STB WEAK:
432
          if (s->st_shndx == SHN_UNDEF) {//符号未定义
433
            continue;
434
435
          TRACE TYPE (LOOKUP, "FOUND %s in %s (%p) %zd",
436
437
                   name, si->name, reinterpret_cast<void*>(s->st_value),
```

```
438
                   static_cast<size_t>(s->st_size));
439
          return s;//在si 中找到符号的定义
         case STB LOCAL:
440
441
           continue:
442
         default:
           libc fatal ("ERROR: Unexpected ST BIND value: %d for '%s' in '%s'",
443
444
               ELF ST BIND(s->st info), name, si->name);
445
446
    }
447
452
    return nullptr;
453}
```

从上可知, soinfo_elf_lookup()用于确定符号是否在 si 中定义并且符号的 绑定类型是否为 STB_GLOBAL 或 STB_WEAK(430-439 行)。该函数通过哈希表来快速定位符号,大家可以参看前面分析 PrelinkImage()时对哈希表的解释,以便理解查找过程。

分析完了符号的查找过程,我们再回到 Relocate()函数。在找到符号的定义后, 1435 行调用 resolve_symbol_address()来计算符号的地址。resolve_symbol_address()的实现如下:

```
| 1781ElfW(Addr) soinfo::resolve_symbol_address(ElfW(Sym)* s) {
| 1782 | if (ELF_ST_TYPE(s->st_info) == STT_GNU_IFUNC) {//符号的类型是 gnu indirect func |
| 1783 | return call_ifunc_resolver(s->st_value + load_bias); |
| 1784 | } |
| 1786 | return static_cast<ElfW(Addr)>(s->st_value + load_bias); |
| 1787 |
```

从上可知,如果符号的类型不是 STT_GNU_IFUNC(GNU indirect function),如 STT_FUNC(可执行代码,如函数)、STT_OBJECT(数据对象,如变量)等,直接返回符号的地址,即 s->st_value + load_bias,否者调用 call_ifunc_resolver()计算符号的地址(关于 GNU indirect function,简单来说就是根据函数名字符串来调用函数,感觉和反射类似,如果想进一步了解,还请自行 google)。call_ifunc_resolver()的实现如下:

```
1072static ElfW(Addr) call_ifunc_resolver(ElfW(Addr) resolver_addr) {
1073 typedef ElfW(Addr) (*ifunc_resolver_t) (void);
1074 ifunc_resolver_t ifunc_resolver =
reinterpret_cast<ifunc_resolver_t>(resolver_addr);//将 resolver_addr 转为函数指针
1075 ElfW(Addr) ifunc_addr = ifunc_resolver();//执行 resoler_addr 处的函数
```

```
1076 TRACE_TYPE(RELO, "Called ifunc_resolver@%p. The result is %p", ifunc_resolver, reinterpret_cast<void*>(ifunc_addr));
1078 return ifunc_addr;
1079}
```

从上可知, resolver_addr 其实是一个函数的地址, 在 1075 行执行这个函数, 其返回值就是符号的地址。

在得到符号的地址(sym_addr)后,Relocate()函数中 1440-1557 行根据符号的重定位类型重新计算 reloc 处的值。重定位类型和 reloc 处值的计算方式对应关系如表 1 所示。注意重定位类型为 $R_ARM_RELATIVE$ 的重定位项,其 r_i info 中符号表的索引必须为 0,即不需要搜索符号,其重定位值的计算也与 sym_addr 没有关系。

| 重定位类型 | reloc 处的值 |
|-----------------|-----------------------------------|
| R_ARM_JUMP_SLOT | *reloc = sym_addr |
| R_ARM_GLOB_DAT | *reloc = sym_addr |
| R_ARM_ABS32 | *reloc += sym_addr |
| R_ARM_REL32 | *reloc += sym_addr -rel->r_offset |
| R_ARM_RELATIVE | *reloc += base |
| | |

表 1 重定位类型与重定位值的计算方式对应表

至此,find_libraries()的第三部分分析完了,这里对链接过程总结一下: 遍历重定位表,根据重定项的 r_info 获得重定位类型和重定位项对应的符号在符号表中的索引; 然后利用 so 中的 hash 表,根据符号名快速地查找符号在哪个 so 中定义; 当找到了符号的定义,计算符号的地址 sym_addr; 最后根据符号的重定位类型,结合 sym addr 计算重定位值。

so 文件加载到内存,并链接完成后,就开始调用 so 中的初始化函数。这里回到 do_dlopen()继续分析。为方便大家阅读,这里重复帖一下 do_dlopen()的关键代码,如下:

```
1041soinfo* do_dlopen(const char* name, int flags, const android_dlextinfo* extinfo) { //extinfo 为 null
1042 ··· ···
1057 protect_data(PROT_READ | PROT_WRITE);
1058 soinfo* si = find_library(name, flags, extinfo);//加载链接 name
1059 if (si != nullptr) {
1060 si->CallConstructors();//初始化
1061 }
```

```
1062 protect_data(PROT_READ);
1063 return si;
1064}
```

1060 行调用 CallConstructors()进行初始化操作。CallConstructors()关键代码如下:

```
1656void soinfo::CallConstructors() {
1657 if (constructors called) {
1658
       return;
1659
     }
     •••
1660
1679 get_children().for_each([] (soinfo* si) {
      si->CallConstructors();
1680
1681 });
    •••
1682
1685 // DT_INIT should be called before DT_INIT_ARRAY if both are present.
1686 CallFunction("DT_INIT", init_func);//调用 init_func 函数
     //调用 init array 数组中的函数
1687 CallArray ("DT_INIT_ARRAY", init_array, init_array_count, false);
1688}
```

CallConstructors()主要是执行了两段初始化代码: init_func 和init_array,这两个变量是在 PrelinkImage()中解析 dynamic section 时赋值的。通常加壳逻辑就放在 init_func 或 init_array 中,它们先于 jni_onLoad 执行。

至此,完成了 so 的加载分析,希望能对大家有所帮助,分析不到位的地方,还请见谅。

3 附录

表 2 相关函数对应源码路径表

| 类名 | 函数名 | 源码路径 | |
|-------------|------------------------|---|--|
| System | loadLibrary | /libcore/luni/src/main/java/ja va/lang/System., java | |
| loadLibrary | loadLibrary | /libcore/luni/src/main/java/ja | |
| Runtime | doLoad | va/lang/Runtime.java | |
| _ | Runtime_nativeLoad | /art/runtime/native/java_lang_ Runtime.cc | |
| JavaVMExt | LoadNativeLibrary | /art/runtime/jni_internal.cc | |
| _ | dlopen | /hionis/limbon/41fon one | |
| _ | dlopen_ext | /bionic/linker/dlfcn.cpp | |
| _ | do_dlopen | | |
| _ | find_library | | |
| _ | find_libraries | | |
| _ | find_library_internal | | |
| _ | load_library | | |
| | PrelinkImage | | |
| | LinkImage | /bionic/linker/linker.cpp | |
| soinfo | Relocate | | |
| | resolve_symbol_address | | |
| | CallConstructors | | |
| _ | soinfo_do_lookup | | |
| _ | soinfo_elf_lookup | | |
| _ | call_ifunc_resolver | | |
| | Load | | |
| | ReadElfHeader | | |
| ElfReader | VerifyElfHeader | | |
| | ReadProgramHeader | /bionic/linker/linker_phdr.cpp | |
| | ReserveAddressSpace | | |
| | LoadSegments | | |
| | FindPhdr | | |
| | CheckPhdr | | |




图 11 native 层函数调用关系图