Friso 开发帮助文档

(注:该文档只适合 friso 1.2 及以上的版本) (Friso-1.5.0 接口发生了变更, 注意查看变化)

一. 关于 friso:

friso 是使用 c 语言开发的一款中文分词器,使用流行的 mmseg 算法实现。完全基于模块化设计和实现,可以很方便的植入到其他程序中,例如: MySQL, PHP等。目前只支持UTF-8 编码。 源码无需修改就能在各种平台下编译使用,加载完 20 万的词条,内存占用稳定为 13.5M。

官方首页: https://code.google.com/p/friso

下载地址: https://code.google.com/p/friso/downloads/list

二. 安装 friso:

先到 friso 官方网站下载最新版本的 friso: friso-{version}-src-dict.zip, {version}表示版本号, 下同.

解压 friso-{version}-src-dict.zip 到{path}, 设{path}为你的解压后 friso 的根目录, 下同:

1. Linux, 在终端 cd 到 { path }/src 目录后, 然后依次运行:

make

sudo make install

2. WinNT:

(1). 使用 cygwin 从源码编译, 安装好 cygwin 后, 删除原有的 Makefile, 更改 Makefile.cygwin 为 Makefile, 打开 cygwin 的终端, cd 到 { path } /src 下:

运行: make

在{path}/src下即可得到 friso.exe 和 friso.dll

(2). 直接使用{path}/lib/win32下的 friso.dll (有 vs 编译(推荐)和 cygwin 编译的)

三. 配置 friso:

Friso 要做的配置工作很简单: 打开{path}目录, 找到 friso.ini 配置文件, 使用文本编辑器打开即可.

找到 friso.lex dir, 修改其值为词库目录绝对地址, 并且必须以"/"结尾. 即:

friso.lex_dir = {path}/dict/

例如: (回想第二步)假设你的 friso 解压在/opt/friso 下,则:

friso.lex dir = /opt/friso/dict/

friso.ini 配置文件:(可以不用理会)

```
#词库绝对路径
friso.lex dir = /c/products/friso/dict/
#最大匹配长度
friso.max len = 5
#是否开启中文姓名识别(目前还不支持)
friso.r name = 1
#英中混合词中文词数
friso.mix len = 2
#中文姓氏修饰词长度
friso.lna len = 1
#是否追加同义词
friso.add syn = 1
#是否保留不识别的词条 (1 保留, 0 直接过滤)
#@date 2013-06-13
friso.keep\_urec = 0
#是否启用 sphinx 定制输出(1 开启, 0 关闭)
#@date 2013-10-25
friso.spx out = 0
#是否过滤停止词
friso.clr stw = 0
#用于姓名识别中的阙值.
friso.nthreshold = 2000000
#切分模式(1-简易模式, 2-复杂模式)
friso.mode = 2
```

四,运行测试程序:

1. Linux, 在终端直接运行:

friso -init {path}/friso.ini

2. WinNT:

(1). cygwin 编译的, 在 cygwin 终端直接运行:

./friso -init {path}/friso.ini

(2). 没有 cygwin, 拷贝{path}/lib/win32 下的 friso.dll 到环境路径 path 下后, 载入 friso.dll, 然后使用 vc 或者 vs 编译运行{path}/src/tst-friso.c.

运行成功后你会看到如下的操作界面:

friso initialized in 0.160000sec

在提示 friso>>后输入你要分词的内容按 Enter 即可.

例如:

friso>> 研究生命起源, i love c++.

分词结果:

研究/ 琢磨/ 研讨/ 钻研/ 生命/ 起源/ ,/ i/ love/ c++/ ./

Done, cost < 0.000000sec

注意 1: 提示界面的第一行有个: friso initialized in 0.160000sec, 如果是 friso initialized in 0.000000sec, 那就一定没有配置好, 也就是 friso 没有正确的加载词库, 确保 friso.ini 中的 friso.lex dir 指向正确的词库目录

注意 2: friso 目前只支持 utf-8 编码的字节流的切分, 如果直接使用 WinNT 下的 cmd 是无法看到中文的切分结果的, 因为 WinNT 下的 cmd 默认对输入的字符是按照 ANSI(gb2312 或者 gbk)编码的, 也就是给 friso 的字符串为非 utf-8 编码字符串. 可以使用其他 api 先将得到的字符串先转码为 utf-8 再用 friso 来切分.

五. 二次开发(friso api):

要使用 friso 来进行分词, 你需要两个对象: **friso_t**(friso_entry)对象和一个 **friso_task_t**(friso_task_entry)对象. 两者都在 friso.h 头文件中定义的:

(可以先看下面的"一个完整的例子")

1. friso t对象:

定义:

```
//friso-1.5.0 版本以下:
   typedef struct {
                           //the max match length (4 - 7).
      ushort t max len;
      ushort tr name;
                           //1 for open cn recognition 0 for close it.
      ushort t mix len;
                           //the max length for the CJK words in a mix string.
      ushort tlna len;
                           //the max length for the chinese last name adron.
      ushort t add syn;
                           //append synonyms tokenizer words.
      ushort t clr stw;
                           //clear the stopwords.
      uint t nthreshold;
                           //the threshold for a char to make up a cn name.
      friso mode t mode; //Complex mode or simple mode
      friso dic t dic;
                           //friso dictionary
   } friso entry;
   typedef friso entry * friso t;
   //friso-1.5.0 以及以上版本:
   /* friso entry.*/
   typedef struct {
      friso dic t dic;
                           //friso dictionary
   } friso entry;
   typedef friso entry * friso t;
   /*新加入的 friso config entry 配置实例*/
   /* task configuration entry.*/
   typedef struct {
      ushort t max len;
                              //the max match length (4 - 7).
      ushort tr name;
                           //1 for open chinese name recognition 0 for close
it.
```

```
ushort t mix len;
                              //the max length for the CJK words in a mix
string.
      ushort tlna len;
                           //the max length for the chinese last name adron.
      ushort t add syn;
                              //append synonyms tokenizer words.
      ushort t clr stw;
                          //clear the stopwords.
      ushort tkeep urec;
                              //keep the unrecongnized words.
      ushort t spx out;
                          //use sphinx output customize.
      uint t nthreshold;
                              //the threshold value for a char to make up a
chinese name.
      friso mode t mode;
                             //Complex mode or simple mode
   } friso config entry;
   typedef friso_config_entry * friso_config_t;
```

其中的重点就是 dic, 也就是 friso 的词库.

创建:

friso 内部提供了 api 来创建并且初始化 friso entry 的函数:

(1). 直接创建从 friso.ini 中初始化的 friso_entry 并且依据 friso.ini 中的配置自动创建和加载词库:

```
//__path__为 friso.ini 文件的有效地址. (friso-1.5.0 以前的版本)
friso_t friso = friso_new_from_ifile(__path__);
```

(2). 单独创建并且设置:

```
//创建 friso_t friso = friso_new();

//创建词库 dic(并没有加载词库)
friso->dic = friso_dic_new();

//给词库加载词条

//1.从给定的 friso.lex.ini 中加载词库({path}/dict/下有个 friso.lex.ini)

//friso_dic_load_from_ifile(friso, fstring, uint_t)

//friso: 当前工作的 friso 实例

//fstring: friso.lex.ini 文件的有效地址
```

```
//uint_t: 词条长度最大长度限制(字节数,例如最大词长5字,则为3*5个字节)
//2. 也可以逐个类别的加载词库:
//friso_dic_load(friso_t, friso_lex_t, fstring, uint)
friso_dic_load_from_ifile(friso, __path__, 15);
//friso-1.5.0 及以后的版本:
friso_dic_load_from_ifile(friso, config, __path__, 15);

//friso_t 的其他 api
//1.设置切分模式(简易和复杂)
//_FRISO_SIMPLE_MODE_和_FRISO_COMPLEX_MODE__
friso_set_mode(friso, __FRISO_COMPLEX_MODE__);
```

释放:

friso t实例用完后需要使用如下api来释放:

```
//释放 friso_t 实例
friso_free(friso);
```

2. friso_task_t 对象:

定义:

```
typedef struct {
                        //text to tokenize
   fstring text;
                        //start offset index.
   uint t idx;
   uint t length;
                        //length of the text.
   uint t bytes;
                        //latest word bytes in C.
                        //latest word unicode number.
   uint t unicode;
   friso link t pool;
                        //task pool.
   friso hits t hits;
                        //token result hits.
   char buffer[7]:
                        //word buffer. (1-6 bytes for an utf-8 word in C).
} friso task entry;
typedef friso task entry * friso task t;
```

text 指向需要被切分的 utf-8 编码的字符串.

```
idx 表示下一个切分的开始索引.
length 表示字符串的长度(字节).
hits 表示一个切分结果.
pool 切分结果缓冲池(一个链表).
其他的是一些为方便中间过程切分的辅助变量.
```

再来看下 hits(friso hits t)的结构:

```
typedef struct {
    int offset;
    char word[__HITS_WORD_LENGTH__];
} friso_hits_entry;
typedef friso_hits_entry * friso_hits_t;
```

friso_hits_t 是用来保存一个切分结果. offset 是这个切分到的词在整个字符串中的偏移量. word 即为这个词.

创建:

同样的, friso 内部提供了api 来创建 friso task t.

```
//创建一个分词任务实例
friso_task_t task = friso_new_task();

//给分词任务设置分词的内容.
fstring text = "研究生命起源";
friso_set_text( task, text );
```

释放:

同样的, 用完的 friso task t 需要调用下面的 api 来释放:

```
//释放 friso_task_t 实例
friso_free_task( task );
```

3. 看一个完整的例子:

接下我们使用 friso_t 和 friso_task_t 来写一个完整的列子 (注意查看 **tst-friso.c** 完整的样板):

```
//friso-1.5.0 以前的版本:
//1.创建一个friso t实例
friso t friso = friso new from ifile("/c/friso/friso.ini");
//2.创建一个friso task t实例:
friso task t task = friso new task();
//3.给分词任务 task 设置分词内容
fstring text = "这里是要被分词的字符串";
friso set text( task, text );
//4.获取切分结果
//friso next 获取下一个切分结果
//得到的切分结果存放在 task->hits 中.
//通过 task->hits->word 的到切分的词条.
//通过 task->hits->offset 得到对应词条在原文中的偏移位置.
while ( (friso next(friso, friso->mode, task ) ) != NULL ) {
   //printf("%s[%d]/", task->hits->word, task->hits->offset );
   printf("%s/", task->hits->word );
}
//5.释放
friso free task( task );
friso free(friso);
//friso-1.5.0 以及以后的版本:
friso t friso = friso new();
friso config t config = friso new config();
//从指定的 friso.ini 文件中初始化 friso 和 config.
friso init from ifile(friso, config, ifile);
//创建分词任务&&设置分词内容
friso task t task = friso new task();
fstring text = "这里是要被分词的字符串";
```

```
friso_set_text( task, text );

//.获取切分结果

//friso_next 获取下一个切分结果

//得到的切分结果存放在 task->hits 中.

//通过 task->hits->word 的到切分的词条.

//通过 task->hits->offset 得到对应词条在原文中的偏移位置.

while ((friso_next(friso, config, task))!= NULL) {

//printf("%s[%d]/", task->hits->word, task->hits->offset);

printf("%s/", task->hits->word);

}

//释放资源...

friso_free_task( task );

friso_free_config(config);

friso_free(friso);
```

注意: 在单线程环境下可以反复的利用创建的 friso_t, friso_config_t(1.5.0 以及以上)和 friso_task_t. 切分不同的内容的时候调用 friso_set_text(friso_task_t, fstring)来重置 friso_task_t 的切分内容即可. {path}/src/tst-friso.c 是一个完整的例子.

而,在多线程环境下:不同线程共用一个friso_t,每个线程都创建一个friso_task_t. 具体例子,可以查看基于friso的php中文分词扩展-robbe (http://code.google.com/p/robbe)

六. 词库管理:

Friso 内部对词库进行了分类, 在管理词库前你需要先了解这些分类:

friso 词库类别:

再来看看 friso.lex.ini 配置文件:

```
#main lexion
 LEX CJK WORDS :[
   lex-main.lex;
   lex-admin.lex;
   lex-chars.lex;
   lex-cn-mz.lex;
   lex-cn-place.lex;
   lex-company.lex;
   lex-festival.lex;
   lex-flname.lex:
   lex-food.lex;
   lex-lang.lex;
   lex-nation.lex:
   lex-net.lex:
   lex-org.lex;
   #add more here
1
#single chinese unit lexicon
LEX CJK UNITS :[
   lex-units.lex:
1
#chinese and english mixed word lexicon like "b 超".
LEX ECM WORDS :[
   lex-ecmix.lex;
```

```
#english and chinese mixed word lexicon like "卡拉 ok".
LEX CEM WORDS :[
  lex-cemix.lex;
#chinese last name lexicon.
LEX CN LNAME :[
  lex-lname.lex;
#single name words lexicon.
LEX CN SNAME :[
  lex-sname.lex;
#first word of a double chinese name.
LEX CN DNAME1 :[
  lex-dname-1.lex;
#second word of a double chinese name.
LEX CN DNAME2 :[
  lex-dname-2.lex:
#chinese last name decorate word.
LEX CN LNA :[
  lex-lna.lex;
#stopwords lexicon
LEX STOPWORDS :[
  lex-stopwords.lex;
1
#english and punctuation mixed words lexicon.
LEX ENPUN WORDS :[
  lex-en-pun.lex;
1
```

格式如下:

词库类别关键字:[词库文件; 1

上面的 10 个词库类被关键字分别对应于 friso 的 10 个词库类别, []中的内容就是该类别的词库文件, 一个类别可以有多个词库文件. 类别是系统定义的, 不能随便添加.

1. 加入新词库文件:

首先确认你要加入的词库文件的类别.

例如: 我想添加一个词库文件专门用来存储植物的名字, 在{path}/dict/下新建 lex-pname.lex, 然后按照一个词条一行的规则加入词条到 lex-pname.lex 来完善该词库.

接下来你还有一个重要的步骤就是将该词库归类到 friso.lex.ini 中去, 通常的词库都是 CJK 词库, 也就是将 lex-pname.lex 作为一行加入到:

```
LEX CJK WORDS :[
      lex-main.lex:
      lex-admin.lex:
      lex-chars.lex:
      lex-cn-mz.lex:
      lex-cn-place.lex;
      lex-company.lex;
      lex-festival.lex:
      lex-flname.lex:
      lex-food.lex:
      lex-lang.lex;
      lex-nation.lex;
      lex-net.lex:
      lex-org.lex;
      lex-pname.lex;
#add more here
   1
```

新词库文件的加入工作就 bingo 了.

2. 在给定词库文件中加入新词条:

这个工作做起来太简单了,找到对应的词库文件,使用文本编辑器打开,将要加入的词条按照下面的格式作为一行加入即可. (Tip: 加入前先确认下相同的词条不存在,重复存在也没关系,只不过会浪费磁盘空间并且会影响词库的加载时间).

Friso 词库词条格式:

词条/同义词集合

同义词没有使用 null 代替, 多个同义词使用英文逗号隔开,

例如: 研究

研究/琢磨,研讨,钻研

3. 繁体/简繁体混合支持: (friso-1.5.0 以及以上版本):

在 friso 官网下载最新的全部词库, simplified 是简体词库, traditional 是繁体词库, mixed 是简繁体混合词库, 依据你的需求选择对应的词库就可以了.

七, 联系作者:

作者信息: 陈鑫 - 网名: 狮子的魂

电子邮件: chenxin619315@gmail.com

八. 更多开源软件:

- 1. java 开源中文分词分词器 jcseg http://code.google.com/p/jcseg
- 2. 基于 friso 实现的开源 php 中文分词扩展 robbe http://code.google.com/p/robbe
- 3. 开源跨平台多媒体教学软件 jteach http://code.google.com/p/jteach