
G01.13简介

柴树杉(chai2010)

光谷码农







Go1.13两大变更

- 错误演变为错误链
- 数值面值型增强 (二进制/八进制/十六进制浮点数/分隔符)

错误链



错误链查询: 类型/值



IEEE754浮点数

浮点数很重要

- 1. 浮点数设计者William Kahan因此获得图灵奖
- 2. Go之父Rob Pike说:正则和浮点数是每个码农必备技能

浮点数方程

$$if(x+1 == x): x = ?$$

Go浮点数基础

打印浮点数

打印浮点数,控制打印精度

fmt.Printf("%f\n", float32(0.3)) // 0.300000

fmt.Printf("%.10f\n", float32(0.3)) // 0.3000000119

fmt.Printf("%.20f\n", float32(0.3)) // 0.30000001192092895508


浮点数面值

fmt.Println(float32(0.25)) // 普通写法 fmt.Println(float32(25E-2)) // 十进制科学记数法 fmt.Println(float32(0x1p-2)) // 十六进制浮点数

fmt.Println(float32(0x_2p-3)) // 下划线分隔

浮点数位模式

浮点数内存布局



正负零

```
math.Float32frombits((0 << 31) + (0 << 23) + 0) // +0 math.Float32frombits((1 << 31) + (0 << 23) + 0) // -0
```

- 第31bit为符号位
- 正负零是相等的

无穷和非数

- 第23~31bit为指数位
- 指数为255, 有效数字为0, 表示无穷
- 指数为255, 有效数字不为0, 表示非数NaN
- NaN不能比较,和自身也不相等

绝对值最小的数

```
math.Float32frombits((0 << 31) + ( 0 << 23) + (1<0)) // 1e-45 math.Float32frombits((0 << 31) + ( 0 << 23) + (1<<1)) // 3e-45 math.Float32frombits((0 << 31) + ( 0 << 23) + (1<<2)) // 6e-45
```

- 指数为0,有效数最低为为1
- const math.SmallestNonzeroFloat32 =
 - 1.401298464324817070923729583289916131280e-45
- // 1 / 2**(127 1 + 23)

规范化数

```
math.Float32frombits((0 << 31) + (0 << 23) + (1 << 22)) // 5.877472e-39 math.Float32frombits((0 << 31) + (1 << 23) + 0) // 1.1754944e-38
```

- 有效数字整数部分只保留一个bit位(必然是1)
- 因此: 如果指数不为0, 省略个位数1
- 可以提高一个精度

绝对值最大的数

math.Float32frombits((0 << 31) + (254 << 23) + 1 << 23-1)

// 3.4028235e+38

- 指数最大为254, 有效数最大全是1

浮点数FAQ

为何float32有6个精度?

- 1. float32有效位有23bit,大概可以表示8万多个数
- 2. 因此精度保留到10万,也就是6个十进制小数位

为何没有0.3?

- 1. float32只有2^32种状态
- 2. 但是范围却是: 1.4*10^-45 到 3.4*10^38
- 3. 根据抽屉原理,必然有很多数无法唯一表达
- 4. 二进制的浮点数全是有二的指数值组合成, 0.3无法组合
- 5. 比如十进制不能表达1/3, 但是三进制种可以表示为0.

满足结合律吗?

```
var a = float32(1<<24)
fmt.Println((a+1+1) == (a+(1+1))) // false
```

float32只有32bit有效数,当整数大于1<<23时,从各位开始丢精度

四舍五入?

- 1. 5处于中间位置,因此五入是不公平的
- 2. IEEE754根据五舍或五入的结果,选择合适的方式
- 3. 关键是结果要长得漂亮!

指数为何不用补码?

- 1. 移码就是x-127是真实的指数,因此127是0
- 2. 原因是负指数对应结果小,因此要保证指数编码后也比较小
- 3. 好处: 可以当作[]int32来排序[]float32

在数轴是怎么分布的?

- 1. 浮点数分布不均匀
- 2. 越靠近原点越密(相邻小数比整数靠的更近)
- 3. 同一指数阶码分布均匀
- 4. 想象一个10厘米长度的毫米直尺,通过不停指数放大或缩小2倍
- 5. 当放大到毫米宽度大于1米时,直尺就无法精确表示米了
- 6. 直尺的1000个毫米单位就和浮点数有效位类似的作用

浮点数的四维空间

```
var m = map[float32]string{
    math.Float32frombits((0 << 31) + (255 << 23) + 1): "NaN1",
    math.Float32frombits((0 << 31) + (255 << 23) + 2): "NaN2",
    1<<24 + 1: "1<<24 + 1",
    0.3: "0.3",
}</pre>
```

广告时间

