3.6 二进制读写与文件定位_物联网/嵌入式工程 师 - 慕课网

6.Linux 标准 io - 二进制读写与文件定位

• 在标准 I/O 中, 用于进行二进制文件进行读写时需要调用 fread 与 fwrite

函数头文件

#include <stdio.h>

函数功能

从二进制文件中读取数据到缓冲区

函数原型

size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);

函数参数

• ptr:缓冲区地址

• size:读取每个数据块的大小

• nmemb: 读取数据对象的个数

• stream:文件指针

函数返回值

• 成功:返回实际读取的数据对象的个数

• 失败: 当到达文件尾或者发生错误, 返回较小的数据对象个数或者 0

函数头文件

#include <stdio.h>

函数功能

将缓冲区中的数据写入到文件中

函数参数

• ptr:缓冲区地址

• size:读取每个数据块的大小

• nmemb:读取数据对象的个数

• stream:文件指针

函数返回值

- 成功:返回实际读取的数据对象的个数
- 失败: 当到达文件尾或者发生错误, 返回较小的数据对象个数或者 0

示例:使用 fread 与 fwrite 存储一个浮点数组的数据到文件中

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <errno.h>
int main(int argc,char * argv[])
    FILE *fp = NULL;
    fp = fopen(argv[1],"w+");
    if (fp == NULL)
        fprintf(stderr,"can't open file.");
        exit(-1);
    }
    float numbers[5] = {1.1,1.2,1.3,1.4,1.5};
    size_t nwbytes = 0 ;
    nwbytes = fwrite(numbers, sizeof(float), 5, fp);
    if (nwbytes != 5)
    {
        fprintf(stderr, "fwrite():%s\n", strerror(errno));
        exit(-1);
    rewind(fp);
    size_t nrbytes = 0;
    float rnumbers[5] = \{0.0\};
    nrbytes = fread(rnumbers, sizeof(float), 5, fp);
    if (nrbytes != 5)
        fprintf(stderr,"fread():%s\n",strerror(errno));
        exit(-1);
   }
    int i;
    for (i = 0; i < 5; i++)
    {
       printf(" %f ",rnumbers[i]);
    putchar('\n');
    fclose(fp);
    return 0;
```

• 在对文件流进行操作时,一般情况下都是顺序操作,但如果定位到文件流某一个地方进行操作,则需要使用 fseek 函数进行文件流的定位

函数头文件

#include <stdio.h>

函数功能

对文件进行定位

函数原型

int fseek(FILE *stream, long offset, int whence);

函数参数

• stream:文件指针

• offset:偏移量

• whence: 偏移相对位置

• SEEK_SET: 相对于文件头

• SEEK_CUR:相对于文件当前位置

• SEEK_END:相对于文件尾

函数返回值

• 成功: 返回设置后的偏移位置

• 失败: 返回 -1, 并设置 errno

示例:使用 fseek 函数进行数据流的定位

练习:使用二进制操作接口 fread 与 fwrite 复制一张图片

全文完

本文由 简悦 SimpRead 优化,用以提升阅读体验

使用了 全新的简悦词法分析引擎 beta, 点击查看详细说明



