1.3 V4L2 接口获取一张 YUV 图片_物联网 / 嵌入 式工程师 - 慕课网

幕课网慕课教程 1.3 V4L2 接口获取一张 YUV 图片涵盖海量编程基础技术教程, 以图文图表的形式,把晦涩难懂的编程专业用语,以通俗易懂的方式呈现给用户。

V4L2 接口表面上很复杂,结构体成员信息众多,但是熟悉后发现只有 ioctl(fd, request, ...) 一套逻辑:

- 1) 打开一个摄像头文件,获取 fd; 2) 找到需要的 request 及相应的结构体,通过函数 ioctl() 便能够读取 / 配置相机属性参数;
- 3) 内存映射,将相机数据和文件描述符建立关联,监听 fd 获得相机数据;

request (IO 请求)	功能含义	(结构体 / 共用 体 / 宏)
VIDIOC_QUERYCAP	设备支持的操作	struct v4l2_capability
VIDIOC_ENUM_FMT	枚举出来支持的帧格式	struct v4l2_fmtdesc
VIDIOC_G_FMT	获取设置支持的视频格式	struct v4l2_format
VIDIOC_S_FMT	设置捕获视频的格式	struct v4l2_format
VIDIOC_REQBUFS	申请内存缓冲区	struct v4l2_requestbuffers
VIDIOC_QUERYBUF	查询申请到的内存信息	struct v4l2_buffer
VIDIOC_QBUF	将空闲的内存加入可捕获视频的队列	struct v4l2_buffer
VIDIOC_STREAMON	打开视频流	enum v4l2_buf_type
VIDIOC_DQBUF	将已经捕获好视频的内存拉出已捕获视频的队列	struct v4l2_buffer
VIDIOC_STREAMOFF	关闭视频流	enum v4l2_buf_type

什么意思呢?举个简单的例子,我想要设置相机捕获视频的格式,那么通过函数 ioctrl() 进行配置的过程如下:

struct v4l2_format stream_fmt = {`` .type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE,//帧为视频帧捕获`` .if(-1 == ioctl(fd, VIDIOC_S_FMT, &stream_fmt)) {`` perror("Fail to ioctl");`` exit(EXIT_

知道了如何去查询和配置相机设备,那么完整的拍照步骤就可以展示出来了:

1) 打开摄像头设备,比如打开"/dev/video0"这个摄像头;

int fd = open("/dev/video0", O_RDWRIO_NONBLOCK); //读写非阻塞

2) 检查摄像头能力,拍照需要的能力是 V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE;

struct v4l2_capability cap; //存储设备信息的结构体``ioctl(fd, VIDIOC_QUERYCAP, &cap); //fd: 打开设备返

3) 检查相机在某种能力下的输出格式,并选择一个适合的格式;

struct v4l2_fmtdesc fmt; //存储帧描述信息的结构体` `ioctl(fd, VIDIOC_ENUM_FMT, &fmt);

4) 配置相机采集数据的格式;

struct v4l2_format format; //帧格式相关参数.` `ioctl(fd, VIDIOC_S_FMT, &format);

5) 向驱动申请内存缓冲区(内核空间);

struct v4l2_requestbuffers reqbuf;` `ioctl(fd, VIDIOC_REQBUFS, &reqbuf);

6) 将内核缓冲区映射到用户空间(先查询后映射);

 $for (int \ i \ = \ 0; \ i \ < \ reqbuf. count; \ i \ ++) \ \{`\ `\ \ struct \ v4l2_buffer \ buf;`\ `\ \ ioctl(fd, \ VIDIOC_QUER) \}$

7) 将申请的内核缓冲区放入输入队列中;

for(int i = 0; i < reqbuf.count; i ++) {`` struct v4l2_buffer buf;`` ioctl(fd, VIDIOC_QBUF

8) 启动相机采集数据;

enum v412_buf_type type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; ` ioctl(fd, VIDIOC_STREAMON, &type);

9) 监测 fd 的读事件, 并在可读时读取数据;

10) 处理相机数据结束,关闭相机;

enum v4l2_buf_type type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;` `ioctl(fd, VIDIOC_STREAMOFF, &type);

函数 mmap() 的功能是:把文件映射到进程的虚拟内存空间。通过对这段内存的读取和修改,可以实现对文件的读取和修改,而不需要用 read 和 write 函数。函数原型是:

void *mmap(void *addr, size_t len, int prot, int flags, int fd, off_t offset); @addr: 指定映射的起始地址,通常设为 NULL,由内核来分配; @length: 代表将文件中映射到内存的部分的长度; @prot: 映射区域的保护方式。可以为以下几种方式的组合: PROT_EXEC 映射区域可被执行; PROT_READ 映射区域可被读取; PROT_WRITE 映射区域可被写入; PROT_NONE 映射区域不能存取; @flags: 映射区的特性标志位,常用的两个选项是: MAP_SHARD: 写入映射区的数据会复制回文件,且与其他进程共享; MAP_PRIVATE: 对映射区的写入操作会产生一个映射区的复制,对此区域的修改不会写原文件; @fd: 要映射到内存中的文件描述符,由函数 open() 打开文件时返回的值。 @offset: 文件映射的偏移量,offset 必须是分页大小的整数倍,设置为 0 代表从文件起始对应。 返回值: 实际分配的内存的起始地址。

select、poll、epoll 常用来监测多文件的读写事件,常用于并发服务器管理多个套接字接收的请求数据。上面的相机获取数据过程中,也可以用来监测是否有相机数据产生。select 函数原型如下:

int select(int maxfd, fd_set* readset, fd_set* writeset, fd_set* exceptset, const truct timeval* timeout); @maxfd: 监视对象文件描述符数量(范围); @readset: 记录所有可能存在待读数据的文件描述符; @writeset: 记录所有可能无阻塞写入数据的文件描述符; @exceptset: 记录所有可能发生异常的文件描述符; @timeout: 超时时间; 返回值: 错误返回 – 1,超时返回 0。当关注的事件返回时,返回大于 0 的值,该值是发生事件的文件描述符数

预留问题

现在获取到了相机一帧指定格式的图像数据,如何把这个 YUV 图像数据转为图片呢?

全文完

本文由 简悦 SimpRead 优化,用以提升阅读体验

使用了 全新的简悦词法分析引擎 beta, 点击查看详细说明



