COMP130014 编译

第十讲: IR过程间优化

徐辉 xuh@fudan.edu.cn



IR过程间优化

- 一、内联优化
- 二、尾递归优化
- 三、其它优化

一、内联优化

内联的好处

- 减少函数调用规约带来的运行时开销
- 带来更多IR过程内代码优化的可能性

```
fn foo(a:int) -> int {
    let b:int = a + 1;
    ret bar(b);
}
```



```
fn bar(b:int) -> int {
    let c:int = b - 1;
    ret c;
}
```



```
fn foo(a:int) -> int {
    let b:int = a + 1;
    let c:int = b - 1;
    ret c;
}
```



```
fn foo(a:int) -> int {
    ret a;
}
```

内联的副作用

- 代码复制可能会增大代码体积
- 加剧指令获取开销: cache miss
- 加重寄存器分配负担(可以忽略不计)


```
fn foo(a:int) -> int {
                                 fn bar(b:int) -> int {
    fac(a);
                                     fac(b);
               fn fac(b:int) -> int {
                   if (n < 2) {
                        ret 1;
                   else {
                       ret n * fac(n-1);
```

对比下列代码的性能

```
// C代码
inline void inline_callee(int* data, int size) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        data[i] += 1;
void non inline callee(int* data, int size) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        data[i] += 1;
void inline caller(int* data, int size) {
    for (int i = 0; i < 1000; i++) {
        inline callee(data, size);
        // non inline callee(data, size);
```

内联优化问题

- 函数调用图:有向有环图(含有非自然循环)
- 如何选取优化的callsites?
 - 背包问题(NP-hard): 给定bugget上限, 选取最优的内联函数组合



内联收益和开销评价

- •被调用频次较高的callsites,估计方法:
 - 循环内(hot region)
 - 函数入口处
 - 利用运行信息统计调用频次(profile-guided)
- 内联后有利于过程内优化
 - 参数为常量

利用函数调用上下文信息优化代码

普通内联

partial evaluation (程序特化,函数克隆)

编译时执行

参数均未知

部分参数已知

全部参数已知

```
fn fac(n:int, r:int) -> int {
    if (n < 2) {
        ret r;
    } else {
        ret factorial(n-1, n*r);
fn foo(x:int) -> int {
    foo(x, x);
    foo(1, x);
    foo(0, 0);
```

内联开销评价


- 代码体积
 - 内联小函数: 影响较小
 - 内联private函数:可全部内联,无需备份
- 加剧指令获取开销
 - 内联的callee含有循环

贪心式内联优化算法

```
Input: Call Graph G(V,E)
Init:
   S = NULL // 记录可以被内联的函数调用
   C = 0 // 记录内联代价
Foreach e in E:
   If (inlineable(e)): // 排除不可内联的函数调用,如间接调用
      BenefitEstimation(e)
      S.insert(e) // 基于收益排序
Foreach s in S:
  cost = CostEstimation(s)
  C = C + cost
  if (C > budget):
      S.remove(s);
```

算法应用准备


- 转换为有向无环图,按照bottom-up或top-down顺序分析
- 可能有递归调用(强连通分量)=>缩环




强联通分量检测: Tarjan算法


```
t = 0;
Visit(v) {
   Arrive[v] = t; // 记录每个节点的到达时间
   NextArrive[v] = t; // 记录下一跳的最早到达时间
   t++;
   push v onto the stack;
   for each n in OUT(v) {
       if Arrive[n] == UNDEFINED {
           Visit(n);
           NextArrive[v] = min(NextArrive[v], NextArrive[n]);
       } else if n is on the stack {
           NextArrive[v] = min(NextArrive[v], Arrive[n]);
    if NextArrive[v] == Arrive[v] { // 找到强联通分量
       pop vertices off stack down to v;
```


Tarjan算法找SCC: 示例



Tarjan算法找SCC: 示例







Stack:	SCC:

<mark>V5[6,6]</mark>	{V5}
V6[5,5]	
V4[4,2]	
V3[3,1]	
V2[2,2]	
V1[1,1]	

V6[5,5]	{V5}
V4[4,2]	{V6}
V3[3,1]	
V2[2,2]	
V1[1,1]	


更新NextArrive[V2]

=> min(NextArrive[V3], NextArrive[V2])

V2[2,1]	{V5}
V1[1,1]	{V6}
	{4,3,2,1

练习1: 算法实现

• 实现Tarjan算法,检测下列控制流图中的强联通分量



二、尾递归优化

尾递归函数

• return前的最后一条语句调用自己

```
fn fac(n:int, r:int) -> int {
    if (n < 2) {
       ret r;
    }
    else {
       ret fac(n-1, n*r);
    }
}</pre>
```

```
define i32 @fac(i32 %n0, i32 %r0) {
bb0:
  %n = alloca i32
 %r = alloca i32
  store i32 %n0, i32* %n
  store i32 %r0, i32* %r
  br label %bb1
bb1:
  %n1 = load i32, i32* %n
  %t0 = icmp slt i32 %n1, 2
  br i1 %t0, label %bb2, label %bb3
bb2:
 %r1 = load i32, i32* %r
  ret i32 %r1
bb3:
 %n2 = load i32, i32* %n
 %r2 = load i32, i32* %r
  %n3 = sub i32 %n2, 1
  %r3 = mul i32 %n2, %r2
 %t1 = call i32 @fac(i32 %n3, i32 %r3)
  ret i32 %t1
```

非尾递归

```
fn fac(n:int) -> int {
    if (n < 2) {
       ret 1;
    }
    else {
       ret n * fac(n-1);
    }
}</pre>
```

编译器可能会自动改写为尾递归形式


```
define i32 @fac(i32 %n0) {
bb0:
  %n = alloca i32
  store i32 %n0, i32* %n
  br label %bb1
bb1:
  %n1 = load i32, i32* %n
  %t0 = icmp slt i32 %n1, 2
  br i1 %t0, label %bb2, label %bb3
bb2:
  ret i32 1;
bb3:
  %n3 = load i32, i32* %n
  %t1 = sub i32 %n3, 1
  %t2 = call i32 @fac(i32 %t1)
  %n4 = load i32, i32* %n
  %t3 = mul i32 %n4, %t2
  ret i32 %t3
```

尾递归消除

```
define i32 @fac(i32 %n0, i32 %r0) {
bb0:
  %n = alloca i32
 %r = alloca i32
  store i32 %n0, i32* %n
  store i32 %r0, i32* %r
  br label %bb1
hh1:
  %n1 = load i32, i32* %n
 %t0 = icmp slt i32 %n1, 2
  br i1 %t0, label %bb2, label %bb3
bb2:
 %r1 = load i32, i32* %r
  ret i32 %r1
bb3:
  %n2 = load i32, i32* %n
  %r2 = load i32, i32* %r
  %n3 = sub i32 %n2, 1
 %r3 = mul i32 %n2, %r2
 %t1 = call i32 @fac(i32 %n3, i32 %r3)
  ret i32 %t1
```

```
define i32 @fac(i32 %n0, i32 %r0) {
bb0:
 %n = alloca i32
 %r = alloca i32
  store i32 %n0, i32* %n
  store i32 %r0, i32* %r
  br label %bb1
hh1:
  %n1 = load i32, i32* %n
  %t0 = icmp slt i32 %n1, 2
  br i1 %t0, label %bb2, label %bb3
hh2:
  %r1 = load i32, i32* %r
  ret i32 %r1
bb3:
  %n2 = load i32, i32* %n
 %r2 = load i32, i32* %r
  %n3 = sub i32 %n2, 1
  %r3 = mul i32 %n2, %r2
  store i32 %n3, %n
  store i32 %r3, %r
  br %bb1
```

尾递归优化



```
define i32 @fac(i32 %n0, i32 %r0) {
bb0:
 %n = alloca i32
 %r = alloca i32
  store i32 %n0, i32* %n
  store i32 %r0, i32* %r
  br label %bb1
bb1:
 %n1 = load i32, i32* %n
 %t0 = icmp slt i32 %n1, 2
  br i1 %t0, label %bb2, label %bb3
bb2:
 %r1 = load i32, i32* %r
  ret i32 %r1
bb3:
 %n2 = load i32, i32* %n
 %r2 = load i32, i32* %r
 %n3 = sub i32 %n2, 1
 %r3 = mul i32 %n2, %r2
 store i32 %n3, %n
  store i32 %r3, %r
 %n4 = load i32, i32* %n
 %t1 = icmp lt i32 %n4, 2;
  br i1 %t1 label %bb2, label %bb3
```

优化结果

- 避免了函数调用
- 减少一条load语句

```
define i32 @fac(i32 %n0, i32 %r0) {
bb0:
  %n = alloca i32
  %r = alloca i32
  store i32 %n0, i32* %n
  store i32 %r0, i32* %r
  br label %bb1
bb1:
  %n1 = load i32, i32* %n
 %t0 = icmp slt i32 %n1, 2
  br i1 %t0, label %bb2, label %bb3
bb2:
  %r1 = load i32, i32* %r
  ret i32 %r1
bb3:
  %n2 = load i32, i32* %n
 %r2 = load i32, i32* %r
 %n3 = sub i32 %n2, 1
 %r3 = mul i32 %n2, %r2
  store i32 %r3, %r
 %t1 = icmp lt i32 %n3, 2;
  br i1 %t1 label %bb2, label %bb3
```

尾递归函数: SSA版本

```
define i32 @fac(i32 %n0, i32 %r0) {
bb0:
    br label %bb1
bb1:
    %t0 = icmp slt i32 %n0, 2
    br i1 %t0, label %bb2, label %bb3
bb2:
    ret i32 %r0
bb3:
    %t1 = sub i32 %n0, 1
    %t2 = mul i32 %n0, %r0
    %t3 = call i32 @fac(i32 %t1, i32 %t2)
    ret i32 %t3
}
```

SSA版本: 尾递归消除

```
define i32 @fac(i32 %n0, i32 %r0) {
bb0:
 br label %bb1
bb1:
 %r1 = phi i32 [%r0, %bb0], [%r2, %bb3]
 %n1 = phi i32 [%n0, %bb0], [%n2, %bb3]
 %t0 = icmp slt i32 %n0, 2
 br i1 %t0, label %bb2, label %bb3
bb2:
 ret i32 %r1
bb3:
 %n2 = sub i32 %n1, 1
 %r2 = mul i32 %n1, %r1
 br label %bb1
```

SSA版本: 尾递归优化

```
define i32 @fac(i32 %n0, i32 %r0) {
bb0:
  br label %bb1
bb1:
  %r1 = phi i32 [%r0, %bb0], [%r2, %bb3]
  %n1 = phi i32 [%n0, %bb0], [%n2, %bb3]
 %t0 = icmp slt i32 %n0, 2
  br i1 %t0, label %bb2, label %bb3
bb2:
 %r3 = phi i32 [%r1, %bb1], [%r2, %bb3]
  ret i32 %r3
bb3:
  %n2 = sub i32 %n1, 1
 %r2 = mul i32 %n1, %r1
 %t0 = icmp slt i32 %n2, 2
  br i1 %t0, label %bb2, label %bb3
}
```

Sibling Call

- Caller和callee函数签名相同并且是tail call
- 内联后可以复用栈帧结构

```
fn foo(a:int) -> int {
    let b:int = a + 1;
    ret bar(b);
}
```

```
fn bar(b:int) -> int {
    let c:int = b - 1;
    ret c;
}
```

```
define i32 @foo(i32 %a0) {
    %a = alloca i32
    %b = alloca i32
    store i32 %a0, i32* %a
    %a1 = load i32, i32* %a
    %b0 = add i32 %a1, 1;
    store i32 %b0, i32* %b
    %b1 = load i32, i32* %b
    %t0 = call i32 @bar(%b1);
    ret i32, %t0
}
```

```
define i32 @bar(i32 %b0) {
    %b = alloca i32
    %c = alloca i32
    store i32 %b0, i32* %b
    %b1 = load i32, i32* %b
    %c0 = sub i32 %b1, 1;
    store i32 %c0, i32* %c
    %c1 = load i32, i32* %b
    ret i32, %c1
}
```

Sibling Call优化

```
define i32 @foo(i32 %a0) {
    %a = alloca i32
    %b = alloca i32
    store i32 %a0, i32* %a
    %a1 = load i32, i32* %a
    %b0 = add i32 %a1, 1;
    store i32 %b0, i32* %b
    %b1 = load i32, i32* %b
    %t0 = call i32 @bar(%b1);
    ret i32, %t0
}
```



```
define i32 @bar(i32 %b0) {
    %b = alloca i32
    %c = alloca i32
    store i32 %b0, i32* %b
    %b1 = load i32, i32* %b
    %c0 = sub i32 %b1, 1;
    store i32 %c0, i32* %c
    %c1 = load i32, i32* %b
    ret i32, %c1
}
```

```
define i32 @foo(i32 %a0) {
    %a = alloca i32
    \%b = alloca i32
    %c = alloca i32
    store i32 %a0, i32* %a
    %a1 = load i32, i32* %a
    \%b0 = add i32 \%a1. 1;
    store i32 %b0, i32* %b
    %b1 = load i32, i32* %b
    store i32 %b1, i32* %a
    \%b2 = load i32, i32* \%a
    %c0 = sub i32 %b2, 1;
    store i32 %c0, i32* %c
    %c1 = load i32, i32* %b
    ret i32, %c1
```

练习2: LLVM优化功能测试分析

- 1) 测试LLVM的尾递归优化功能,对比优化前后的效果 #: opt -passes=tailcallelim -S in.ll -o out.ll
- 2) 测试LLVM的内联优化功能,分析其内联算法的优缺点 #: opt -passes=inline -S in.ll -o out.ll
- 3) 分析LLVM的O1、O2、O3功能分别集成了哪些优化功能

三、其它优化

针对仅模块内有效的变量/函数

其它优化思路

- 过程内优化策略在全局变量/常量上的扩展
 - 常量传播
 - 删除冗余变量
- 过程内优化策略在跨函数场景的扩展
 - 合并冗余函数、删除冗余代码
 - 利用函数调用上下文信息优化代码

全局常量传播

- 标记为internal或private的全局常量/变量仅在当前模块有效
- 全局常量分析:如被const标记或没有被store的全局变量

```
@foo = internal global i32 4
                                       Constant Propagation
define i32 @load_foo() {
                                                                  define i32 @load_foo() {
  %four = load i32, i32* @foo
                                                                    ret i32 4
  ret i32 %four
                                       Dead global elimination
                                                                  @bar = global i32 5
@bar = global i32 5
define i32 @load_bar() {
                                                                  define i32 @load_bar() {
  %may_not_five = load i32, i32* @bar
                                            External linkage
                                                                    %may_not_five = load i32, i32* @bar
  ret i32 %may_not_five
                                                                    ret i32 %may_not_five
```

冗余的全局常量/变量

- 全局优化: 删除冗余的全局变量
- 常量合并: 合并内容相同的常量

```
@A = global i32 0
                                                            @A = global i32 0
@D = internal alias i32, i32* @A
@L1 = alias i32, i32* @A
                                                            @L1 = alias i32, i32* @A
                                                            @L2 = internal alias i32, i32* @L1
@L2 = internal alias i32, i32* @L1
@L3 = alias i32, i32* @L2
                                                            @L3 = alias i32, i32* @L2
  @foo = constant i32 6
                                                         @foo = constant i32 6
  @bar = internal unnamed_addr constant i32 6
  @baz = constant i32 6
                                                          baz = constant i32 6
  define i32 @use_bar(i32 %arg) {
                                                         define i32 @use_bar(i32 %arg) {
    %six = load i32, i32*@bar
                                                           %six = load i32, i32*@foo, align 4
    %ret = add i32 %arg, \sqrt{\sin x}
                                                           %ret = add i32 %arg, %six
    ret i32 %ret
                                                           ret i32 %ret
```

32

删除无效参数

- 标记为internal的函数仅在当前模块有效,可优化的情况:
 - 参数未在函数体内使用
 - 仅作为另一个函数的无效参数在函数体内使用

函数合并

- 合并功能等价的internal函数; 函数形式不必完全相同
- 如何实现快速搜索: 函数排序(全序)

```
define internal i64 @foo(i32* %P, i32* %Q) {
                                                                    define internal i64* @bar(i32* %P, i32* %Q) {
                                                                      store i32 4, i32* %P, align 4
  store i32 4, i32* %P
  store i32 6, i32* %Q
                                                                      store i32 6, i32* %Q, align 4
                                                                      ret i64* null
  ret i64 0
define internal i64* @bar(i32* %P, i32* %Q) {
                                                                    define i64 @use_foo(i32* %P, i32* %Q) {
  store i32 4, i32* %P
                                                                      %ret = call i64 bitcast (i64* (i32*, i32*)* @bar to
  store i32 6, i32* %Q
                                                                    i64 (i32*, i32*)*)(i32* %P, i32* %Q)
  ret i64* null
                                                                      ret i64 %ret
define i64 @use_foo(i32* %P, i32* %Q) {
                                                                   define i64* @use_bar(i32* %P, i32* %Q) {
  %ret = call i64 @foo(i32* %P, i32* %Q)
                                                                      %ret = call i64* @bar(i32* %P, i32* %Q)
  ret i64 %ret
                                                                      ret i64* %ret
define i64* @use_bar(i32* %P, i32* %Q) {
 %ret = call i64* @bar(i32* %P, i32* %Q)
                                                                              https://llvm.org/docs/MergeFunctions.html
  ret i64* %ret
```

参数提升

• 通过修改函数类型优化函数调用

```
> opt -S -argpromotion test.ll
> cat test.ll
%T = type { i32, i32 }
                                                              %T = type { i32, i32 }
@G = constant %T { i32 17, i32 0 }
                                                              @G = constant %T \{ i32 17, i32 0 \}
define internal i32 @test(%T* %p)
                                                              define internal i32 @test(i32 %p.0.0.val)
                                                               entry:
 %a.gep = getelementptr %T, %T* %p, i64 0, i32 0
                                                                %v = add i32 %p.0.0.val, 1
 %a = load i32, i32* %a.gep
                                                                ret i32 %v
  %v = add i32 %a, 1
  ret i32 %v
                                                              define i32 @caller() {
                                                               entry:
define i32 @caller() {
                                                               \sqrt{\%G.idx} = getelementptr %T, %T* @G, i64 0, i32 0
                                                                %G.idx.val = load i32, i32* %G.idx
entry:
  %v = call i32 @test(%T* @G)
                                                                %v = call i32 @test(i32 %G.idx.val)
                                                                ret i32 %v
  ret i32 %v
```

思考

- 应如何排列不同的优化功能执行顺序?
 - 优化效果最佳
 - 执行时间最少