#### Lecture 9

# 静态单赋值

徐辉 xuh@fudan.edu.cn



#### 大纲

- 一、优化冗余Load指令
- 二、优化冗余Store指令
- 三、纯寄存器表示
- 四、Phi指令优化

# 一、优化Load

#### 线性IR中的Load冗余

# bb0: let x:int = 0; let y:int = 0; int z:int = x + y; if(z>0) bb1: y = y + 1; y = y + 1; z = x + y; ret z;

```
%x = alloca i32
    bb0:
         %y = alloca i32
         %z = alloca i32
          store i32 0, i32* %x
          store i32 0, i32* %y
         %x0 = load i32, i32* %x
         %y0 = load i32, i32* %y
         %z0 = add i32 %x0, %y0
          store i32 %z0, i32* %z
         %z1 = load i32, i32* %z
         %t0 = icmp sgt i32 %z1, 0
          br i1 %t0, label %bb1, label %bb2
bb1:
%y1 = load i32, i32* %y
%y2 = add i32 %y1, 1
store i32 %y2, i32* %y
br label %bb2
       bb2: %y3 = load i32, i32* %y
             %y4 = add i32 %y3, 1
             store i32 %y4, i32* %y
             %x1 = load i32, i32* %x
             %y5 = load i32, i32* %y
             %z2 = add i32 %x1, %y5
             store i32 %z2, i32* %z
             %z3 = load i32, i32* %z
             ret i32 %73
```

#### 优化思路: 可用寄存器分析

#### bb1:

```
%y1 = load i32, i32* %y
%y2 = add i32 %y1, 1
store i32 %y2, i32* %y
br label %bb2
```

# bb2: %y3 = load i32, i32\* %y %y4 = add i32 %y3, 1 store i32 %y4, i32\* %y %x1 = load i32, i32\* %x %y5 = load i32, i32\* %y %z2 = add i32 %x1, %y5 store i32 %z2, i32\* %z

ret i32 %73

%z3 = load i32, i32\* %z

- 正向遍历控制流图
- Transfer函数定义:
  - %t = load i32, i32\* %x
    - $S_{x} = S_{x} \cup \{t\}$
  - %t = bop %t1, %t2
    - $S_x = S_x \cup \{t\}$ , s.t.  $t \in x$
  - store i32 %t, i32\* %x
    - $S_x = \{t\}$
- 遇到合并节点

$$IN(n) = \bigcap_{n' \in predecessor(n)} OUT(n')$$

# 分析过程

%	%x = alloca i32 %y = alloca i32 %z = alloca i32			
S %	store i32 0, i32* %x store i32 0, i32* %y %x0 = load i32, i32* %x————	<i>S<sub>x</sub></i> {×0}	<b>S</b> <sub>y</sub>	<i>S<sub>z</sub></i> {}
	%y0 = load i32, i32* %y———— %z0 = add i32 %x0, %y0 ————	{x0}	{y0}	{}
%	store i32 %z0, i32* %z ———— %z1 = load i32, i32* %z————	{x0} {x0} {x0}	{y0} {y0} {y0}	{z0} {z0} {z0,z1}
	%t0 = icmp sgt i32 %z1, 0 or i1 %t0, label %bb1, label %b		(yo)	(20,21)
bb1:	i32, i32* %y			
%y2 = add i	i32 %y1, 1 %y2, i32* %y	{x0} {x0} {x0}	{y0,y1} {y0,y1,y2} {y2}	{z0,z1} {z0,z1} {z0,z1}
		<sub>]</sub> {x0}n{x0}	{y0}n{y2}	{z0,z1}n{z0,z1}
bb2	<pre>%y3 = load i32, i32* %y %y4 = add i32 %y3, 1 store i32 %y4, i32* %y %x1 = load i32, i32* %x %y5 = load i32, i32* %y %z2 = add i32 %x1, %y5 store i32 %z2, i32* %z %z3 = load i32, i32* %z ret i32 %z3</pre>	{x0} {x0} {x0} {x0,x1} {x0,x1} {x0,x1} {x0,x1} {x0,x1} {x0,x1}	{y3} {y3,y4} {y4} {y4} {y4,y5} {y4,y5}	{z0,z1} {z0,z1} {z0,z1} {z0,z1} {z0,z1} {z0,z1} {z0,z1,z2} {z2} {z2,z3}

# 分析结果

	0/ 11 :20				
bb0:	%x = alloca i32				
	%y = alloca i32				
	store i32 0, i32* %x			0	
	store i32 0, i32* %y	$S_{x}$	$S_{y}$	$S_z$	
	%x0 = load i32, i32* %x	(0)	()	()	
	%y0 = load i32, i32* %y	<u> </u>			
	%z0 = add i32 %x0, %y0 —			<del>- ''</del>	
				<u> </u>	
	-				
		{x0}	{y0}	{z0, <mark>z1</mark> }	
	. •				
bb1:	3. 22 %50, 24562 %552, 24562 %552				
DD1:	<b>▼</b>				
<del>%y1 = lo</del> a	<pre>%x0 = load i32, i32* %x</pre>				
%y2 = add	i32 <mark>%y1</mark> , 1	{x0}	{y0, <mark>y1</mark> }	{z0,z1}	
store i32	%y2, i32* %y	{x0}	{y0,y1,y2}	{z0,z1}	
br label		{x0}	{y2}	{z0,z1}	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	{x0}	{}	{z0,z1}	
bt		{x0}	{y3}	{z0,z1}	
		{x0}	{y3,y4}	{z0,z1}	
		{x0}	{y4}	{z0,z1}	
		{x0, <mark>x1</mark> }	{y4}	{z0,z1}	
		$\{x0, x1\}$	{y4, <mark>y5</mark> }	{z0,z1}	
	store i32 %z2, i32* %z	{x0,x1}		{z2}	
	<del>%z3 = load_i32, i32* %z</del>	{x0,x1}	{y4,y5}	{z2, <mark>z3</mark> }	
	ret i32 <mark>%z3</mark>	(//0)//2)	() ()	() <mark></mark> J	

#### 优化结果

```
bb0: | %x = alloca i32
          %y = alloca i32
         %z = alloca i32
          store i32 0, i32* %x
          store i32 0, i32* %y
         %x0 = load i32, i32* %x
         %y0 = load i32, i32* %y
         %z0 = add i32 %x0, %y0
          store i32 %z0, i32* %z
         %t0 = icmp sgt i32 %z0, 0
          br i1 %t0, label %bb1, label %bb2
bb1:
%y2 = add i32 %y0, 1
store i32 %y2, i32* %y
br label %bb2
       bb2: | %y3 = load i32, i32* %y
             %y4 = add i32 %y3, 1
             store i32 %y4, i32* %y
             %z2 = add i32 %x0, %y4
             store i32 %z2, i32* %z
             ret i32 %z2
```

#### 伪代码

```
For (each instruction n):
    IN[n] = {<v: Ø>: v is a program variable}
    OUT[n] = {<v: Ø>}
Repeat:
    For(each instruction n):
        For(each n's predecessor p)
            IN[n] = IN[n] n OUT[p]
        OUT[n] = TRANSFER(n)
Until IN[n] and OUT[n] stops changing for all n
```

# 二、优化Store

#### 线性IR中的Store冗余

# bb0: let x:int = 0; let y:int = 0; int z:int = x + y; if(z>0) bb1: y = y + 1; bb2: y = y + 1; z = x + y;

ret z;

```
%x = alloca i32
    bb0:
          %y = alloca i32
          %z = alloca i32
          store i32 0, i32* %x
          store i32 0, i32* %v
          %x0 = load i32, i32* %x
          %y0 = load i32, i32* %y
          %z0 = add i32 %x0, %y0
          store i32 %z0, i32* %z
          %t0 = icmp sgt i32 %z0, 0
          br i1 %t0, label %bb1, label %bb2
bb1:
%y2 = add i32 %y0, 1
store i32 %y2, i32* %y
br label %bb2
       bb2: | %y3 = load i32, i32* %y
             %y4 = add i32 %y3, 1
             store i32 %y4, i32* %y
             %z2 = add i32 %x0, %y4
             store i32 %z2, i32* %z
             ret i32 %z2
```

#### 优化思路: 可用Store语句分析

```
%x = alloca i32
    bb0:
          %y = alloca i32
          %z = alloca i32
          store i32 0, i32* %x
          store i32 0, i32* %y
         %x0 = load i32, i32* %x
          %y0 = load i32, i32* %y
         %z0 = add i32 %x0, %y0
          store i32 %z0, i32* %z
          %t0 = icmp \ sgt \ i32 \ %z0, 0
          br i1 %t0, label %bb1, label %bb2
bb1:
%y2 = add i32 %y0, 1
store i32 %y2, i32* %y
br label %bb2
       bb2: %y3 = load i32, i32* %y
             %y4 = add i32 %y3, 1
             store i32 %y4, i32* %y
             %z2 = add i32 %x0, %y4
             store i32 %z2, i32* %z
             ret i32 %z2
```

- 逆向遍历控制流图
- Transfer函数定义:
  - store i32 %t, i32\* %x
    - $S = S \cup \{x\}$
  - %t = load i32, i32\* %x
    - $S = S \setminus \{x\}$
  - %t = alloc, i32\* %x
    - $S = S \setminus \{x\}$
- 遇到合并节点

$$OUT(n) = \bigcap_{n' \in successor(n)} IN(n')$$

#### 分析过程

```
%x = alloca i32
                                                    S
    bb0:
          %y = alloca i32
                                                    {}
          %z = alloca i32
          store i32 0, i32* %x
                                                    {z}
          store i32 0, i32* %y
                                                    {z}
          %x0 = load i32, i32* %x -
                                                    {z}
          %y0 = load i32, i32* %y -
                                                    {z}
          %z0 = add i32 %x0, %y0
                                                    {z}
          store i32 %z0, i32* %z
                                                    {z}
          %t0 = icmp sgt i32 %z0, 0-
                                                    {z}
          br i1 %t0, label %bb1, label %bb2-
                                                    {y,z}\cap{z}
bb1:
                                                    {y,z}
%y2 = add i32 %y0, 1
                                                    {y,z}
store i32 %y2, i32* %y -
                                                    {z}
br label %bb2
                                                    {z}
       bb2: | %y3 = load i32, i32* %y -
                                                    \{y,z\}
             %y4 = add i32 %y3, 1
                                                    {y,z}
             store i32 %y4, i32* %y
                                                    {z}
             %z2 = add i32 %x0, %y4
                                                    {z}
             store i32 %z2, i32* %z
             ret i32 %z2
```

#### 分析结果

```
bb0: | %x = alloca i32 |
          %y = alloca i32
                                                    {}
          %z = alloca i32
          store i32 0, i32* %x
                                                    {z}
          store i32 0, i32* %y
                                                    {z}
          %x0 = load i32, i32* %x -
                                                    {z}
          \%y0 = load i32, i32* \%y -
                                                    {z}
          %z0 = add i32 %x0, %y0 —
                                                    {z}
          store i32 %z0, i32* %z —
                                                    {z}
          %t0 = icmp sgt i32 %z0, 0 —
                                                    {z}
          br i1 %t0, label %bb1, label %bb2-
                                                    {z}
bb1:
                                                   {y,z}
%y2 = add i32 %y0, 1
                                                   {y,z}
store i32 %y2, i32* %y -
                                                    {z}
br label %bb2
                                                    {z}
       bb2: %y3 = load i32, i32* %y -
                                                    \{y,z\}
             %y4 = add i32 %y3, 1
                                                    {y,z}
             store i32 %y4, i32* %y
                                                    {z}
             %z2 = add i32 %x0, %y4
                                                    {z}
             store i32 %z2, i32* %z
             ret i32 %z2
```

#### 优化结果

```
bb0: | %x = alloca i32
          %y = alloca i32
          %z = alloca i32
          store i32 0, i32* %x
          store i32 0, i32* %y
          %x0 = load i32, i32* %x
          %y0 = load i32, i32* %y
          %z0 = add i32 %x0, %y0
          %t0 = icmp sgt i32 %z0, 0
          br i1 %t0, label %bb1, label %bb2
bb1:
%y2 = add i32 %y0, 1
store i32 %y2, i32* %y
br label %bb2
             %y3 = load i32, i32* %y
       bb2:
             %y4 = add i32 %y3, 1
             store i32 %y4, i32* %y
             %z2 = add i32 %x0, %y4
             store i32 %z2, i32* %z
             ret i32 %z2
```

# 三、纯寄存器表示

#### 消除内存存取

```
bb0: | %x = alloca i32
          %y = alloca i32
          %z = alloca i32
          store i32 0, i32* %x
          store i32 0, i32* %y
          %x0 = load i32, i32* %x
          %y0 = load i32, i32* %y
          %z0 = add i32 %x0, %y0
          %t0 = icmp sgt i32 %z0, 0
          br i1 %t0, label %bb1, label %bb2
bb1:
%y2 = add i32 %y0, 1
store i32 %y2, i32* %y
br label %bb2
            %y3 = load i32, i32* %y
       bb2:
             %y4 = add i32 %y3, 1
             store i32 %y4, i32* %y
             %z2 = add i32 %x0, %y4
             store i32 %z2, i32* %z
             ret i32 %z2
```

#### 分析方法: 数值流分析

```
bb0:
         %x = alloca i32
          %y = alloca i32
          %z = alloca i32
          store i32 0, i32* %x
          store i32 0, i32* %y
         %x0 = load i32, i32* %x
          \%y0 = load i32, i32* %y
         %z0 = add i32 %x0, %y0
         %t0 = icmp sgt i32 %z0, 0
          br i1 %t0, label %bb1, label %bb2
bb1:
%y2 = add i32 %y0, 1
store i32 %y2, i32* %y
br label %bb2
       bb2: %y3 = load i32, i32* %y
             %y4 = add i32 %y3, 1
             store i32 %y4, i32* %y
             %z2 = add i32 %x0, %y4
             store i32 %z2, i32* %z
             ret i32 %z2
```

- 正向遍历控制流图
- Transfer函数定义:
  - store i32 %t, i32\* %x
    - $S_{\mathbf{x}} = \{t\}$
- 遇到合并节点

$$IN(n) = \bigcup_{n' \in predecessor(n)} OUT(n')$$


### 分析过程

bb0:	%x = alloca i32	$S_x$	$S_y$	$S_z$
	%y = alloca i32	{}	{}	{}
	%z = alloca i32	{}	{}	{}
	store i32 0, i32* %x	{0}	{0}	{}
	store i32 0, i32* %y	{0}	{0}	{}
	%x0 = load i32, i32* %x	{0}	{0}	{}
	%y0 = load i32, i32* %y	{0}	{0}	{}
	%z0 = add i32 %x0, %y0	{0}	{0}	{}
	%t0 = icmp sgt i32 %z0, 0	{0}	{0}	{}
	br i1 %t0, label %bb1, label %bb2	{0}	{0}	{}
		{0}	{0}	{}
bb1:	<b>↓</b>			
%v2 = add	i32 %y0, 1	{0}	{0}	
	%y2, i32* %y	{0}	{y2}	{}
br label		{0}	{y2}	{}
		{0}	{y2}	{}
		{0}∪{0}	{0}∪{y2}	
bl	o2: %y3 = load i32, i32* %y	{0}	{0}∪{y2}	{}
%y4 = add i:	%y4 = add i32 %y3, 1	{0}	{0}∪{y2}	{}
	store i32 %y4, i32* %y	{0}	{y4}	<del></del>
	%z2 = add i32 %x0, %y4	{0}	{y4}	{}
	store i32 %z2, i32* %z	{0}	{y4}	{}
	ret i32 %z2	{}	{}	{z}

### 分析结果


bb0:	%x = alloca i32	$S_x$	$\mathcal{S}_{\mathcal{y}}$	$S_z$
	<del>%y = alloca i32</del>	{}	{}	{}
	<del>%z = alloca i32</del>	{}	{}	{}
	store i32 0, i32* %x	{0}	{0}	{}
	store i32 0, i32* %y	{0}	{0}	{}
	%x0 = load i32, i32* %x	{0}	{0}	{}
	<del>%y0 = load i32, i32* %y</del>	{0}	{0}	{}
	%z0 = add i32	{0}	{0}	{}
	%t0 = icmp sgt i32 %z0, 0	{0}	{0}	{}
	br i1 %t0, label %bb1, label %bb2	{0}	{0}	{}
114		{0}	{0}	{}
bb1:				
%y2 = add	d i32 <mark>%y0</mark> , 1	{0}	{0}	<u> </u>
1 -	2 %y2, i32* %y	{0}	{y2}	{}
br label		{0}	{y2}	{}
		{0}	{y2}	{}
		(0)	(0 2)	
b	<b>b2:</b>	{0}	{0,y2}	{}
	%y4 = add i32 %y3, 1	{0}	{0,y2}	{}
	store i32 %y4, i32* %y	{0} {0}	{0,y2}	{}
	%z2 = add i32 %x0, %y4	{0}	{y4} {y4}	{}
	store i32 %z2, i32* %z	{0}	{y4} {y4}	{}
	ret i32 %z2	{}	{}	{z}


#### 纯寄存器表示



# 四、Phi指令优化

#### 哪个Phi指令方案更优?






#### SSA简化def-use关系


- 原始程序的def-use关系数量是 $O(m \times n)$ ;
- SSA的def-use数量减少为O(m+n)。

```
match v1:
    0 => { x = 0; }
    1 => { x = 1; }
    _ => { x = -1; }
...
match v2:
    0 => { x = x + x; }
    1 => { x = x * x; }
    _ => { x = -x; }
```




#### 优化思路:基于支配边界优化Phi指令

- bb0支配bb2, bb1和bb2的支配边界都是bb3
- 如果bb1和bb2中都没有def(x), bb3不需要phi(x), 可直接使用bb0中的def(x)
- 如果bb1中有def(y),bb3中一定需要phi(y)




#### 支配的基本概念

- 给定有向图G(V,E)与起点 $v_0$ ,如果从 $v_0$ 到某个点 $v_j$ 均需要经过点 $v_i$ ,则称 $v_i$ 支配 $v_j$ 或 $v_i$ 是 $v_j$ 的一个支配点
  - $v_i \in Dom(v_i)$
- 如果 $v_i \neq v_j$ ,则称 $v_i$ 严格支配 $v_j$




#### 支配树的基本概念

- 所有 $v_i$ 的严格支配点中与 $v_i$ 最接近的点成为 $v_i$ 的最近支配点
  - $Idom(v_i) = v_i$ ,  $v_i$ 的其它严格支配点均严格支配 $v_i$
- 连接接所有的最近支配关系,形成一棵支配树
  - 根节点外的每一点均存在唯一的最近支配点



#### 支配边界Dominance Frontier

- $v_i$ 的支配边界是所有满足条件的 $v_i$ 的集合
  - $v_i$  支配 $v_i$ 的一个前序节点
  - $v_i$ 并不严格支配 $v_j$



```
DF(bb_0) = \{\}

DF(bb_1) = \{bb_3\}

DF(bb_2) = \{bb_3\}

DF(bb_3) = \{bb_3\}

DF(bb_4) = \{bb_4, bb_7\}

DF(bb_5) = \{bb_4\}

DF(bb_6) = \{bb_3\}

DF(bb_7) = \{\}
```

#### 利用支配边界设置Phi指令

- 初始化:枚举所有变量的def-sites
  - def-sites(x) = {bb1,bb2,bb6,bb7}
- 为每个变量在bb<sub>i</sub>增加phi节点:
  - $bb_i \in def\text{-sites}(x)$
  - bb<sub>i</sub> ∈ DF(bb<sub>i</sub>)
- 在bb3增加phi指令的phi(x)

```
DF(bb_0) = \{\}

DF(bb_1) = \{bb_3\}

DF(bb_2) = \{bb_3\}


DF(bb_3) = \{bb_3\}

DF(bb_4) = \{bb_4, bb_7\}

DF(bb_5) = \{bb_4\}

DF(bb_6) = \{bb_3\}

DF(bb_7) = \{\}
```



#### 优化结果

- 重新编号
- 删除只有一个元素的phi指令

