CS205 C/ C++ Programming - Project 4

Name: 叶璨铭(Ye CanMing)

SID: 12011404

CS205 C/ C++ Programming - Project 4

Part 1 - Analysis

1-1 Review of last project

1-1 Goals

1-2 Some problems to consider

Part 2 - Difficulties & Solutions

2-1 多通道泛型矩阵的存储方式与头信息

2-1-1 多通道泛型矩阵

2-1-2 MatStep

2-1-3 MatFlag

2-1-4 本矩阵的基本信息 (header) 表示设计

2-2 多通道泛型矩阵的内存管理

2-2-1Mat只是数据的头信息——复制构造

2-2-2 持有源数据的引用——析构与引用计数

2-2-3 右值引用与移动构造

2-2-3-1 什么是右值引用和移动构造

2-2-3-2 为什么移动构造更高效?

2-2-3-3 Mat的移动构造

2-3 多通道泛型矩阵的基本接口——切片 (ROI) 与推导赋值

2-3-1需求

2-3-2 宏定义作为代码生成的手段

2-4 多通道泛型矩阵——算术运算与新优化策略

2-5-1 语言层次的优化

2-5-1-1 惰性求值、熔合运算与特殊矩阵

2-5-1-2 复制消除与移动构造

2-5-2 初探SIMD

2-5-2-1 Intel指令集基础概念

2-5-2-2 ARM指令集基础概念

2-5-2-3 OpenCV统一指令集

2-5-3 矩阵乘法

2-5-3-1 最优访存、行主序与列主序

2-5-3-2 核心函数

Part 3 - Result & Verification

Part 4 - Code

参考文献

Part 1 - Analysis

1-1 Review of last project

在上一次project中,学习了c语言的基础语法,实现了Strassen算法,探究了simd的基本使用,深化了openmp的使用; 重新讨论了性能分析与基准测试。

然而, 上一次project存在以下问题

- 对于c语言,存在一些指针、内存申请后没有得到释放,以致内存泄露;
- 工程逻辑复杂,有一些逻辑错误没有检查出来。比如说获得元素的宏写错了。

- 对于simd理解不够深刻,只是学习了于老师给的示例并且简单复现,没有实现加速;
- 对openblas的原理没有深入探究。
- 对于访存优化的原理没有深入探究。

1-1 Goals

本次project我的目标是:

- 首先, 学会C++的内存管理方法, 争取不泄露内存、不提前释放、不重复释放。
 - 。 从而解决上次project C语言编写过程中内存管理混乱的问题。
 - 。 学习opency Mat类的基本使用接口。
 - o 深入学习opencv实现思路。
 - 尽量理解opencv基本使用接口的实现方法
 - 只把这次project要用的opencv功能学来,与图像处理有关的由于时间有限暂时放弃。
 - 比较复杂的opencv实现方法,使用简单的替代。
 - 修改opency不合理的地方,形成自己的数据结构。
 - 。 初步研究标准库, 查询C++11的内容。
- 其次,实现**多通道泛型矩阵**,实现opencv**当中的一些复杂概念**
- 再次,进一步研究simd和矩阵运算的优化
 - 。 研究neon和sse的相同点和不同点
 - 。 尝试把neon和sse放到矩阵乘法、矩阵逐元素操作等。
- 最后,在实现以上目标的同时,需要考虑泛型、宏定义等,使得工程上不至于混乱。

1-2 Some problems to consider

根据project4的要求,需要考虑

- 如何存储一个**多通道矩阵**。(学习opencv)
- 如何支持泛型矩阵。(学习opencv)
- 矩阵class的**C++内存管理**。 (复习、学习c++)
- 矩阵乘法等矩阵运算的实现(学习opencv、simd、openmp)(重点是simd,尝试arm架构)
- ROI如何实现。(学习opencv)

Part 2 - Difficulties & Solutions

2-1 多通道泛型矩阵的存储方式与头信息

2-1-1 多通道泛型矩阵

• 矩阵

mxn的矩阵是指一个m行n列的实数表,可以赋予线性变换、线性方程组的系数等数学概念,也可以表示图像。但是逻辑上的存储与顺序关系就是m行n列的实数表。

多通道

多通道矩阵支持一个矩阵元素拥有逻辑上连续的多个通道值,mxnxcn的多通道矩阵是一个m行n列的,cn长度的向量的表。

这里的泛型只是针对了基本类型,因为基本类型是对实数的计算机表示。泛型要求一个矩阵支持多种类型的表示。

多通道泛型矩阵支持以下操作

//cv_examples.cpp

cv::Mat a(2,3, CV_32FC3, cv::Scalar(1.0f, 2.0f, 3.0f)); //2x3的,用32bit表示浮点数的,三通道的矩阵,初始每个元素设置为向量<1,2,3>

- 多通道与Scalar ¹
 - o opencv认为,**一个元素虽然有多个通道,但是对于矩阵的概念而言,仍然是一个元素**,因此称之为标量。
 - 对于图像而言, Scalar很方便地表示了一个像素。
 - 。 Scalar在*opencv*中是*cv::Vec*的子类,cv::Vec则是cv::Matx的子类,表示一个小的矩阵, 操作比较快。

2-1-2 MatStep

- 虽然逻辑上矩阵是数表,但是操作系统呈现给程序的内存没有数表。
 - 。 为了存储矩阵, 我们需要把矩阵的元素映射到内存当中。
 - o 内存可以看成是一个很大的一维数组,而数组是内存的一个roi。
- 因此,opencv使用了MatStep的概念 ¹

$$\circ \quad addr(M_{i,j}) = M.\,data + M.\,step[0] * i + M.\,step[1] * j$$

- 。 从openblas的角度来说,这种定义方法是"RowMajor"的。
- 在内存中,矩阵的一行接着下一行;多维矩阵的话,矩阵的一个平面接着下一个平面。
- o step则是记录矩阵的从一行的某一列,到下一行的这列,地址所需的偏移量。
- MatStep的概念是通用的
 - Numpy, Win32等其他库也使用了类似的定义来表示矩阵 1

2-1-3 MatFlag

- MatFlag实现泛型
 - 。 编译时泛型
 - 模板矩阵类的类型再编译时就确定了,这是因为传递给模板的尖括号的,无论是 typename还是size_t(指示通道数),都要求是常数
 - 因此,模板矩阵类可以在编译时通过类型萃取(type_traits)等技术让其成员函数表现 恰当的行为。
 - 特别地,使用高级的C++元编程技术可以接受或者拒绝一些特定的类型,实现 概念 (concept)的基本思想(对类型有要求的泛型)。 ²
 - 。 运行时泛型
 - 然而,OpenCV没有采用编译时泛型。而是把类型作为一种特殊的常数整数进行定义, 然后把类型信息存在矩阵当中。
 - 这样,矩阵的成员函数在运行时知晓this的类型,以表现恰当的行为。
 - 。 深度与通道
 - 深度 (depth) 是指float\int\uchar\double等类型
 - 而类型(type)则是指一个元素(标量)的类型,比如CV_32FC3.
- 运行时泛型的问题
 - 。 构造函数不能限制用户传入的类型是常数。
 - o 这是因为,函数中写的const,只是表明函数不会修改这个值,而不是说原本的值是常数。
 - 。 这就导致了性能的降低和代码的不优雅。
 - 。 OpenCV通过很多宏定义,尽可能地减少类型判断的开销。
- MatFlag记录矩阵的其他重要状态。

- o 对于连续的矩阵,可以对代码进行SIMD优化,如果矩阵的存储不连续(比如由于是ROI,还有可能是因为内存对齐),那么矩阵的运算、操作的逻辑是很不同的。
- o 因此, MatFlag还要能够在运行时记录矩阵是否连续、是否为子矩阵。

OpenCV的flags

- OpenCV使用一个int(32个bit去表示上面的这些信息)
- o 一个int, 那么我要用到这些信息的时候, 如何将我想要的信息分离呢?
- o 技术1.Mask取段
 - and的逻辑是输入都为1时才输出1
 - 换个角度去想,对于and运算,1是identity,0是inverse。
 - 因此,对于这个flags,如果要取出其中channel数量的信息
 - 可以先&一个CHANNEL_MASK, 这个CHANNEL_MASK在flags中存取channel的位是1, 其他地方是0,排除了其他信息的干扰。
 - 然后,将&的结果移位,靠右,这样就得到了正确的数字。

(图片: OpenCV构造外源数据的矩阵。MAGIC_VAL是矩阵类型的签名, *type*把外源的*type*的 多余信息去除, 然后加到*flags*当中 (不用移位是因为*types*存在最右边)。这样type其余地方是0,不会意外地修改类型签名或者其他信息)

- 技术2. 魔法移位取深度的大小
 - 在构造时,我们需要知道类型中深度的空间占用。如果是编译时泛型,我们只需要 sizeof(Tp)即可。但是运行时泛型无法实现。
 - OpenCV的解法

- OpenCV方法的不足
 - 由于OpenCV只是支持8种深度,而且深度的size最大也只有1000, 所以一个魔法常数int恰好可以容纳。
 - 但是如果有更多的类型,OpenCV就不能支持了.
- 使用C++改写OpenCV的flags, 封装为MatFlag类
 - o constexpr的概念 ²
 - constexpr指示编译器,一个变量的值是可以编译时确定的,因此不会在运行时计算。
 - constexpr函数
 - constexpr函数不是说一定要在编译时求值,
 - constexpr的意思是如果参数是constexpr, 那么得到的表达式也是constexpr
 - 函数必须足够简单才能在编译时求值,
 - 简单意味着不能有副作用,也就是纯函数。
 - 但是不意味着不能递归。
 - o inline与constexpr的关系
 - 按照书上的说法² , inline函数是一种没那么强的constexpr函数。
 - 使用constexpr代替宏定义,定义SUSTech_Types

- 在运行时,可以访问这些常量。
- o MatFlag封装矩阵的运行时类型信息和矩阵判断这些信息的方法。

■ 定义好了这些成员函数之后,我们就可以轻易地在矩阵成员函数需要的时候,调用 MatFlag的方法获取相应的信息。

2-1-4 本矩阵的基本信息 (header) 表示设计

```
private: // opencv用的是public。
    static constexpr int dims = 2;
    MatFlag mFlag;
    size_t mRows, mCols;
    uint8_t* mData {nullptr};
    uint8_t* mDataEnd {nullptr};
```

2-2 多通道泛型矩阵的内存管理

2-2-1Mat只是数据的头信息——复制构造

- OpenCV中 ³
 - 。 "*Mat*基本上是一个具有两个数据部分的类: 矩阵标头(包含诸如矩阵大小、用于存储的方法、存储的矩阵地址等信息)和指向包含像素值的矩阵的指针(根据选择的存储方法获取任何维度)。"
 - 。 需要有大量的图像处理函数,这些函数接受Mat等类型作为参数。
 - o 由于计算的性能需要保证, OpenCV要尽可能避免传递参数的时候复制
 - 。 因此尽管参数加个引用就能解决,为了不让用户犯错,OpenCV化复制为共享
 - 。 每个Mat对象都有自己不同的标头,但是可以共享相同的数据地址。
 - o 因此,"复制运算符**将仅复制标头**和指向大型矩阵的指针,而不是数据本身"

2-2-2 持有源数据的引用——析构与引用计数

- 为了实现上述概念, Mat不仅要持有源数据的引用,
 - 。 还要持有与该数据对应的, 在所有共享了这块数据的所共享的一个计数器。
 - 。 这就是OpenCV的UMatData*。 包括了元数据的引用和对引用的计数。
- 我的实现。
 - 。 为了避免OpenCV中MatAllocator等复杂概念,简化的版本如下:

```
size_t mOriginalDataStepCol, mOriginalDataStepRow;
```

。 //这里的左右顺序是有讲究的。

SUSTechAtomicInt* mOriginalDataRefCount{nullptr}; //uint8_t* mOriginalDataStart{nullptr};//uint8_t* 是指suint8_t* mOriginalDataEnd{nullptr};//这里start和end语

• 使用Original来命名,以表现出原有数据的独特性。对于OriginalData这块内存,可以有很多个Mat指向(拥有地址的拷贝)

• 复制与析构

- 。 当矩阵复制时,不仅需要增加OriginalDataRefCount的计数,如果是赋值的话,还要把自己原本持有的内存释放掉,以避免内存泄露。
- 而当矩阵析构时,如果自己是最后一个引用该数据的矩阵,则负责释放内存,以避免内存泄露和重复释放。
- 。 可以看到,释放和引用减数不是析构函数的特权,赋值函数也要用到。
- 。 因此,可以把这个逻辑单独分出一个release函数和destroy函数来执行。
- 析构的并发问题
 - o 如果有两个同源矩阵并发析构,那么这两个矩阵会不会double free?
 - 。 要解决这个问题, OpenCV使用了编译器的一些特性, 使得减数的过程是加锁的。
 - 。 我们可以使用C++11的原子类型来存储引用计数,由于gcc不支持atomic_int32_t, 所以我们 定义

```
#include <atomic>
using SUSTechAtomicInt = std::atomic<std::int32_t>;
```

2-2-3 右值引用与移动构造

2-2-3-1 什么是右值引用和移动构造 2

- 右值是不能作为左值的值。左值是有身份的但是不可以移动的值。
- 如果是常量左值,不可以被修改。其余的,我们可以说可以被修改而且修改逻辑对的值是左值。
- 右值引用是对临时对象的引用,右值引用绑定到右值.
- 移动,是把内存的一部分移动到另一部分的过程。
- 但是内存本质上是不支持移动的,因此移动构造函数实际上是复制之后,清除原有内存的状态,即为窃取。
- std::move转换为右值,是显式地指示调用移动构造函数
- 清除对方状态,是因为对方即将析构,在对方析构之前,把对方的状态转移过来。

2-2-3-2 为什么移动构造更高效? 2

- 考虑资源句柄的概念。比如vector,是一个指针的资源句柄。
 - 。 当一个vector即将消亡时(比如从函数返回),调用移动构造函数
 - o 这个时候, 函数栈上的vector拥有一个在动态内存申请的数组,
 - 我们只需要把这个栈上的指针窃取过来,我们就间接拥有了这个动态申请的数组
 - 而不需要复制一遍到另一块动态申请的新区域,然后让栈上vector把其原来拥有的区域释放掉。
- 之所以要窃取对方的状态,而不是复制对方的状态(这里状态说的就是指针,对于资源的一把钥匙),在于让对方析构的时候,不去释放其申请的内存,防止重复释放。
- 完全类似的, swap两个vector的时候
 - 。 需要局部变量temp保存A的值, A保存B的值, B设置为原来A的值。
 - 。 实际上, 我们只需要交换AB的指针, 而不是进行三次复制
 - 。 但是复制构造函数和复制赋值语句不知道我们的目的。
 - o 因此,将AB转换为右值,执行右值构造与右值赋值,就可以实现高效的交换。

2-2-3-3 Mat的移动构造

• 搞懂了移动的构造概念之后,我们就可以明白如何写Mat的移动构造函数

- 在移动构造时,我们窃取了对方的引用计数,因此,对方释放的时候,由于他的引用计数不存在, 也就不能对计数减1.
- OpenCV的实现也是类似的。
- 然而,由于我们的类的复制语义发生了改变,所以Mat的复制开销不大,所以这里的移动构造不能 节省开销。
- 尽管如此,我们Mat的移动构造和复制构造的意思还是不一样的。
 - 比如,

```
>int main(){
    SUSTech::Mat matA;
    SUSTech::Mat matB { rows: 3, cols: 3, type: SUSTech::SUSTech_32FC3, s: { .mScalar_Elems[0]: 1, .
    SUSTech::Mat matC = std::move(matB);
```

- 。 这一段不会引起double free。matC从matB移动构造,尽管matB没有被显式的析构。
- o 如果在这段代码之后我们还使用matB,就会发现matB变成了空矩阵。
- o main结束时, matB不会释放, 释放权交由matC。

2-3 多通道泛型矩阵的基本接口——切片 (ROI) 与推导赋值

2-3-1需求

我们希望实现OpenCV中这样的写法: 1

```
cv::Mat M( rows: 4, cols: 4, type: CV_32FC1, s: cv::Scalar( v0: 1));
std::cout << M <<std::endl;
M = { v0: 2};
Mat M1 = M.col( x: 1);|
M1 = { v0: 3};</pre>
```

```
Mat roi(M, roi: cv::Rect(_x: 0, _y: 1, _width: 2, _height: 3));
// the original image will be modified
std::cout << roi <<std::endl;
roi = cv::Scalar( v0: 2);
std::cout << M <<std::endl;</pre>
```

我们发现,对于矩阵某个元素的读写(如果不考虑效率,只是给用户使用的话),实际上更一般地是对 矩阵的感兴趣区域的整体读写。这与此前project中的逻辑有所不同,之前取元素是取出一个引用,修改 左值引用即可修改元素,也可以查看元素。

2-3-2 宏定义作为代码生成的手段

考虑

```
template<typename Tp, size_t channels>
Mat& operator = (const std::array<Tp, channels>& s); //全员赋值
```

的实现,其中array表示一个标量,由于一个标量可能有多个通道,所以使用array传参(OpenCV的Scalar仅支持四个元素,四个通道)。

- 这里, array的类型是逻辑上的,比如, Mat的类型是int,但是array类型是double,值为 {1.5,2.0,3.0},
 - 。 那么三通道矩阵Mat就需要将每一个值设置为{1,2,3}
 - 两通道矩阵只要设置为{1,2}
 - 。 四通道矩阵需要把每一个元素设置为{1,2,3,0}
- 注意到,由于我们是运行时泛型,我们无法得知矩阵Mat的类型。
 - o 因此,我们对array的类型转换,乃至对Mat类型的认知,都需要动态判断确定。**Switch是不可避免的**。
- 为了避免代码的冗长,比如我们最高支持16个类型,我们就得写16个代码。
- 我们尽可能保证每个switch形式上是一致的,只是对switch的case进行了一些**推导。**
- 这里使用decltype和auto,以及一些特殊形式,实现了逻辑的统一。

```
const auto convertedScalar = convert<decltype(depth_to_type<CASE>::value), double, MaxChannels>(_s`
     if(mFlag.isContinuous()) {
         for(uint8_t* elementIt = mData; (elementIt < mDataEnd); elementIt += mOriginalDataStepCol) {</pre>
             auto concretePtr = reinterpret_cast<decltype(depth_to_type<CASE>::value)*>(elementIt);
             for(int i = 0; i < assignmentChannels; ++i) {</pre>
                 concretePtr[i] = convertedScalar[i];
     } else {
         for(size_t i = 0; i < mRows; ++i) {</pre>
             uint8_t* rowIt = mData + i * mOriginalDataStepRow;
             for(size_t j = 0; j < mCols; ++j) {</pre>
                uint8_t* elementIt = rowIt + j * mOriginalDataStepCol;
                 auto concretePtr = reinterpret_cast<decltype(depth_to_type<CASE>::value)*>(elementIt);
                 for(int k = 0; k < assignmentChannels; ++k) {</pre>
                    concretePtr[k] = convertedScalar[k];
switch((SUSTech::depth_order)depth) { // switch是无法避免的, switch是高效的。
    case SUSTech_8U:
        MatOperatorAssignmentSwitchGenerate(SUSTech_8U) case SUSTech_32S
             : MatOperatorAssignmentSwitchGenerate(SUSTech_32S) case SUSTech_32F
             : MatOperatorAssignmentSwitchGenerate(SUSTech_32F) case SUSTech_64F
             : MatOperatorAssignmentSwitchGenerate(SUSTech_64F) default
             : throw std::runtime_error( Message: "new type cast not supported!");
```

2-4 多通道泛型矩阵——算术运算与新优化策略

2-5-1 语言层次的优化

2-5-1-1 惰性求值、熔合运算与特殊矩阵

• 惰性求值是函数式编程的概念,包括两个子概念[^]

define MatOperatorAssignmentSwitchGenerate(CASE)

- 最小化求值
 - 我目前的理解是, 考虑 (condition1()&&conditon2())
 - o 如果condition1是false,那么condition2就不求了,何况condition2可能很耗时。
 - 但是如果condition2求值的过程有副作用,也就是说不是函数式的,那么为了保证语义会避免 短路。(当然我不是说c/c++里面的&&,是确实会短路的)
- 延迟求值
 - 。 与及早求值是反义词。
 - 。 当用户实际需要的时候,才进行计算。
 - 这样的好处是可以生成一个无限的流,从流中可以不断的获取东西。比如说斐波那契函数流。
- 熔合运算²
 - 熔合运算的意思是说,通过把小函数合并为大函数(大小指的是参数的多少),实现
 - 最小化相同数据的多次循环访问。
 - 比如A*B
- OpenCV的MatExpr⁴

2-5-1-2 复制消除与移动构造

复制消除与移动构造,可以最小化临时变量数和矩阵拷贝数。

也是考虑上面说的A+B+C, A+B得到了一个右值,如果有移动构造函数,那么A+B函数中的新临时变量可以(看做)用于+C。

2-5-2 初探SIMD

2-5-2-1 Intel指令集基础概念

2-5-2-2 ARM指令集基础概念

2-5-2-3 OpenCV统一指令集

2-5-3 矩阵乘法

2-5-3-1 最优访存、行主序与列主序

for的写法有A(3,3) = 6种,经过论文研究,行主序和列主序分别有一种最优访存的for写法。 ⁵

2-5-3-2 核心函数

可以写一个4x4的核心函数,arm的指令好像比intel的高级,多了很多概念,用在这个核心函数里面(比如说只取大寄存器中的一个float取和另一整个寄存器去乘)

Part 3 - Result & Verification

• 本地benchmark跑分

Benchmark	Ti	.me	C	PU	Iterations
readMatrix/32/iterations:5	189920		0.000		5
readMatrix/32/iterations:5	246260	ns	0.000	ns	5
readMatrix/64/iterations:5	653320	ns	0.000	ns	5
L1 Instruction 32 KiB (x8)					
L2 Unified 512 KiB (x8)					
L3 Unified 4096 KiB (x2)					
readMatrix/128/iterations:5	2669180	ns	3125000	ns	5
readMatrix/256/iterations:5	12286900	ns	12500000	ns	5
readMatrix/512/iterations:5	46771740	ns	46875000	ns	5
readMatrix/1024/iterations:5	141966620	ns	140625000	ns	5
readMatrix/2048/iterations:5	450911220	ns	446875000	ns	5
writeMatrix/32/iterations:5	1251160	ns	0.000	ns	5
writeMatrix/32/iterations:5	1049680	ns	0.000	ns	5
writeMatrix/64/iterations:5	3851820	ns	3125000	ns	5
writeMatrix/128/iterations:5	14521120	ns	15625000	ns	5
writeMatrix/256/iterations:5	59255600	ns	59375000	ns	5
writeMatrix/512/iterations:5	238448840	ns	237500000	ns	5
writeMatrix/1024/iterations:5	900459680	ns	900000000	ns	5
writeMatrix/2048/iterations:5	3620701540	ns	3618750000	ns	5
testMultiplication/32/iterations:5	216480	ns	0.000	ns	5
testMultiplication/32/iterations:5	68520		0.000		5
testMultiplication/64/iterations:5	445620	ns	0.000	ns	5
testMultiplication/128/iterations:5	2840160	ns	3125000	ns	5
testMultiplication/256/iterations:5	12084000		6250000		5
testMultiplication/512/iterations:5	69088400		59375000		5
testMultiplication/1024/iterations:5			450000000		5
testMultiplication/2048/iterations:5			3537500000		5
ces charteful detail, 2040/ Itel attolis. 3	3/0/2/0/00	113	000000	113	

• arm服务器跑分

Benchmark	Time	CPU	Iterations
readMatrix/32/iterations:5 readMatrix/32/iterations:5 readMatrix/64/iterations:5 readMatrix/128/iterations:5 readMatrix/256/iterations:5 readMatrix/512/iterations:5 readMatrix/1024/iterations:5 readMatrix/2048/iterations:5	75107 ns 72201 ns 297167 ns 1176873 ns 4651218 ns 18764248 ns 75039543 ns 297805529 ns	74900 ns 72162 ns 293560 ns 1174642 ns 4643354 ns 18728976 ns 74955548 ns 297531174 ns	5 5 5 5 5 5 5 5 5
writeMatrix/32/iterations:5 writeMatrix/32/iterations:5 writeMatrix/64/iterations:5 writeMatrix/128/iterations:5 writeMatrix/256/iterations:5 writeMatrix/512/iterations:5 writeMatrix/1024/iterations:5 writeMatrix/2048/iterations:5	759908 ns 751258 ns 2884100 ns 11257908 ns 44794149 ns 178030993 ns 710485444 ns 2839255838 ns	757990 ns 750332 ns 2880100 ns 11249180 ns 44523916 ns 177892122 ns 709769030 ns 2836242206 ns	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
testMultiplication/32/iterations:5 testMultiplication/32/iterations:5 testMultiplication/64/iterations:5 testMultiplication/128/iterations:5 testMultiplication/256/iterations:5 testMultiplication/512/iterations:5 testMultiplication/1024/iterations:5 testMultiplication/2048/iterations:5	89801 ns 89229 ns 606011 ns 4275912 ns 32751536 ns 262743437 ns 2090483902 ns 19618034575 ns	89670 ns 89098 ns 604990 ns 4269892 ns 32718598 ns 262459436 ns 2088316272 ns 19585809704 ns	5 5 5 5 5 5 5

可见,ARM服务器上由于CPU核心(2核)少于我的电脑上的(16核),所以慢了8倍。(使用OpenMP加速)

Part 4 - Code

mat.hpp

```
//
// Created by 叶璨铭 on 2021/11/23.
#pragma once
#include "sustech_simd_intrinsics.hpp"
#include "sustech_def.hpp"
#include "types.hpp"
#include <atomic>
#include <cstdint>
#include <ostream>
#include <vector>
namespace SUSTech {
   class MatExpr;//TODO
   class Mat;
   class BadArgumentSize:public std::runtime_error{
       BadArgumentSize(const std::string& message);
   };
   class Mat {
   public:
       //创造构造器
       Mat(); //默认构造器的意思是就创建了一个header,需要用create函数或者被别的处理函数
(如matRead) 来具体分配。
       Mat(size_t rows, size_t cols, int type);
       Mat(size_t rows, size_t cols, int type, const Scalar& s);//前三个构造函数同
属一个重载序列。
   private:
```

```
Mat(size_t rows, size_t cols, int type, void* data); //第四个让矩阵的来源
于已经分配好的内存,提供给matRead函数使用。
      //注意,这里的设计让Mat就像一个shared_ptr一样,会保护data。如果最后一个Mat析构,
data会被矩阵释放。(opencv不会, 机制较为复杂)
      //opencv是因为友元函数多才不封装,看不下去了。这个函数很容易用错,很多东西会转换成
void*.
   public:
      //无需知道size,从文件推断。
      static Mat matRead(const std::string& file_name);
      //根据当前Mat的信息,从输入流读入恰当数量的元素填入当前矩阵。
      friend std::istream& operator>>(std::istream &in, Mat& mat);
   private: void create();
   public: void create(size_t rows, size_t cols, int type, const Scalar& s =
{});//空矩阵也可以调用,所以在public当中. 行为是去除以往申请的矩阵,重新开始。
      //复制构造器(opencv语义,不是c++语义)
      Mat(const Mat& m);
      //移动构造器
      Mat(Mat& m) SUSTech_NOEXCEPT; //虽然我这个矩阵复制开销不大,移动构造器仍是必须
的, 否则函数栈上返回会出问题、复杂表达式求值无法执行拷贝消除。
      //ROI构造器
      Mat(Mat m, const Rect& roiRect);
      Mat(Mat m, const int& channel);
      //析构函数
       ~Mat();//除了析构函数,还有很多地方需要释放。因此指针释放委托给release, Mat本身的
释放(内存空间的清空)委托给系统的析构。
   private:void release(); //释放的语义是对与当前矩阵所用的信息而言,放弃当前矩阵对
originalData的共享权。
   private:void destroy(); //如果释放发现this是最后拥有originalData的矩阵,销毁
originalData.
   public:
      //复制赋值(opencv语义,不是c++语义)
      Mat& operator=(const Mat& m);
      //移动赋值
      Mat& operator=(Mat&& m) SUSTech_NOEXCEPT;
      //真正内部使用的指针求位
//#define GetElementPtr(rowIndex, colIndex, channelIndex, CASE)
      //单元素取值,由于channel的性质,暂时不能修改。//No: (或许要实现一个channel类才好,
或者视作三维矩阵才行)
      //operator(), 这里把operator()与operator[]区分开, operator()的目的只是简单读
取。
      VarScalar operator()(size_t rowIndex, size_t colIndex) const;
      VarScalar operator()(const Point& location) const;
      // operator[]是为了切片(roi), 甚至为了修改roi(切片), 虽然用=Mat不能修改, 但是
允许并且鼓励用=Scalar
      //注意,下面的const只是表面的。
      Mat operator[](const Rect& roiRect) const; //虽然不是返回mat的引用,但是实际上
就是通过roi引用了原矩阵的一部分。
      Mat operator[](const Point& location) const;
      Mat row(size_t rowIndex) const;
      Mat col(size_t colIndex) const;
      Mat channel(int channelIndex) const;
      Mat operator[](size_t rowsThenColumnsIndex) const;
      //调试函数
      friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Mat& mat);</pre>
      //全元素操作
      template<typename Tp, size_t channels>
      Mat& operator = (const std::array<Tp, channels>& s); //全员赋值
```

```
Mat& operator = (const Scalar& s);
       bool empty() const;
       // 类型转换
       //数学运算(非MatExpr版本),与opencv语义不同
       Mat& operator+=(const Mat& matB);
       Mat operator+(const Mat& matB);
       Mat& operator-=(const Mat& matB);
       Mat operator-(const Mat& matB);
   private:
       friend Mat&
fast_matrix_element_by_element_linear_combinations_assignment(Mat& ths, const
Mat& matrixA,
                                                                const Mat&
matrixB, float alpha,
                                                                float
beta);
   public:
       Mat matMul(const Mat& matB);
   private: // opencv用的是public。
       static constexpr int dims = 2;
                                                                      //本
次project只实现二维矩阵,但是对扩展开放。
       MatFlag mFlag;
       size_t mRows, mCols;
       uint8_t* mData {nullptr};
       uint8_t* mDataEnd {nullptr};
       size_t mOriginalDataStepCol, mOriginalDataStepRow; // step0是从一行到另一
行(第一维),所需要的指针字节偏移数。step1是从一列到另一列(第二维)的偏移数
                                                       // (本次project是二维
矩阵,所以step1也就是一个元素的字节大小。)
                                                       // (注意,这里说的元素
包括了channel)
       //这里的左右顺序是有讲究的。
       SUSTechAtomicInt* mOriginalDataRefCount{nullptr}; // allocated and
deallocated together with moriginalDataStart.
       uint8_t* mOriginalDataStart{nullptr};//uint8_t* 是指step按照字节来计算。
const是指Mat操作data应该根据mData指针来进行,而不是mOriginalDataStart。
       uint8_t* mOriginalDataEnd{nullptr};//这里start和end语义与opencv不同。
   };
//
   class SingleMatExpr{
//
        Mat
    };
   class MatExpr{//TODO
   public:
       Mat& A,B,C;
       Scalar a, b, c;
   };
} // namespace SUSTech
```

sustech_def.hpp

```
//
// Created by 叶璨铭 on 2021/11/23.
//
#pragma once
```

```
#include <array>
#include <cstdint>
#include <stdexcept>
#include <vector>
#include <string>
// opencv的interface.h的功能也放到这个里面了。
//注意宏定义不能加分号
#if defined ___GNUC___
#define ___SUSTC_Deprecated
#define SUSTC_Deprecated__ __attribute__ ((deprecated))
#elif defined(_MSC_VER)
#define __SUSTC_Deprecated __declspec(deprecated)
#define SUSTC_Deprecated___
#else
#define ___SUSTC_Deprecated
#define SUSTC_Deprecated___
#endif
#define SUSTech_FINAL final
#define SUSTech_NOEXCEPT noexcept
#ifndef SUSTech_ALWAYS_INLINE
#if defined(__GNUC___) && (__GNUC___ > 3 || (__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__
>= 1))
#define SUSTech_ALWAYS_INLINE inline /* __attribute__((always_inline)) */
#elif defined(_MSC_VER)
#define SUSTech_ALWAYS_INLINE __forceinline /*inline*/
#else
#define SUSTech_ALWAYS_INLINE inline
#endif
#define SUSTech_Assert(expectedCondition, exception) \
   do {
       if(!(expectedCondition))
           throw exception;
   } while(false)
#include <atomic>
using SUSTechAtomicInt = std::atomic<std::int32_t>;
namespace SUSTech {
   //类型的定义:比opencv类型要少。
   // 1.最常用的四个都有了。
   // 2.需要重新计算二进制量,检验我是否真的看懂了 opencv的类型计算
   constexpr int SUSTech_CHANNEL_MAX = 1 << 12;</pre>
   constexpr int SUSTech_CHANNEL_SHIFT = 4;
   constexpr int SUSTech_CHANNEL_MASK = ((SUSTech_CHANNEL_MAX - 1) <</pre>
SUSTech_CHANNEL_SHIFT);
   constexpr int SUSTech_DEPTH_MAX = (1 << SUSTech_CHANNEL_SHIFT);</pre>
   constexpr int SUSTech_MAT_DEPTH_MASK = SUSTech_DEPTH_MAX - 1;
   enum depth_order { SUSTech_8U, SUSTech_32S, SUSTech_32F, SUSTech_64F };
   constexpr std::array<int, 4> depth_step{ 1, 4, 4, 8 }; //避免opencv的魔法
数字移位方法。
   constexpr std::array<const char*, 4> depth_name{ "SUSTech_8U",
"SUSTech_32S", "SUSTech_32F", "SUSTech_64F"};
   constexpr double convertTo64F(double d) {
       return d;
   constexpr float convertTo32F(double d) {
```

```
return static_cast<float>(d);
   }
   constexpr int convertTo32S(double d) {
       return static_cast<int>(d);
   constexpr uint8_t convertTo8U(double d) {
       return static_cast<uint8_t>(d);
   template <int depth>
   struct depth_to_type;
   template <>
   struct depth_to_type<SUSTech_8U> {
       static double convert(double d) {
           return static_cast<uint8_t>(d);
       static uint8_t value;
   };
   template <>
   struct depth_to_type<SUSTech_32S> {
       static double convert(double d) {
           return static_cast<int>(d);
       }
       static int32_t value;
   };
   template <>
    struct depth_to_type<SUSTech_32F> {
       static double convert(double d) {
           return static_cast<float>(d);
       }
       static float value;
   };
   template <>
   struct depth_to_type<SUSTech_64F> {
       static double convert(double d) {
           return d;
       }
       static double value;
   }; //学习了一波标准库, 大概是这样写的吧
            constexpr auto convert(double d, int depth)-
>decltype(depth_to_type<depthOrder>::value){
            //decltype推断的前提是类型确定。这里编译器认为depth是变量,不能被发现是
什么
       //
                 switch((SUSTech::depth_order)depthOrder){
                     case SUSTech_8U:
       //
       //
                        return convertTo8U(d);
       //
                     case SUSTech_32S:
       //
                         return convertTo32S(d);
       //
                     case SUSTech_32F:
       //
                        return convertTo32F(d);
       //
                     case SUSTech_64F:
       //
                        return convertTo64F(d);
       //
                     default:
       //
                       throw std::runtime_error("new type cast not
supported!");
       //
                }
   SUSTech_ALWAYS_INLINE double doublevalueOf(const void* block, int depth)
{ //不能是constexpr, 因为throw exception
```

```
switch((SUSTech::depth_order)depth) {
            case SUSTech_8U: {
                auto concretePtr = reinterpret_cast<const</pre>
decltype(depth_to_type<SUSTech_8U>::value)*>(block);
                return static_cast<double>(*concretePtr);
            }
            case SUSTech_32S: {
                auto concretePtr = reinterpret_cast<const</pre>
decltype(depth_to_type<SUSTech_32S>::value)*>(block);
                return static_cast<double>(*concretePtr);
            }
            case SUSTech_32F: {
                auto concretePtr = reinterpret_cast<const</pre>
decltype(depth_to_type<SUSTech_32F>::value)*>(block);
                return static_cast<double>(*concretePtr);
            }
            case SUSTech_64F: {
                auto concretePtr = reinterpret_cast<const</pre>
decltype(depth_to_type<SUSTech_64F>::value)*>(block);
                return static_cast<double>(*concretePtr);
            }
            default:
                throw std::runtime_error("new type cast not supported!");
        }
        return 0;
    }
    constexpr int SUSTech_MAT_DEPTH(int type) {
        return (type & SUSTech_MAT_DEPTH_MASK);
    constexpr int SUSTech_MAKE_TYPE(int depth, int channel) {
        return SUSTech_MAT_DEPTH(depth) + (((channel)-1) <<</pre>
SUSTech_CHANNEL_SHIFT); //减1是因为0通道不存在。
   }
    constexpr int SUSTech_8UC(int channel) {
        return SUSTech_MAKE_TYPE(SUSTech_8U, channel);
    }
    constexpr int SUSTech_32SC(int channel) {
        return SUSTech_MAKE_TYPE(SUSTech_32S, channel);
    }
    constexpr int SUSTech_32FC(int channel) {
        return SUSTech_MAKE_TYPE(SUSTech_32F, channel);
    }
    constexpr int SUSTech_64FC(int channel) {
        return SUSTech_MAKE_TYPE(SUSTech_64F, channel);
    }
    enum type {
        SUSTech_8UC1 = SUSTech_8UC(1),
        SUSTech_8UC2 = SUSTech_8UC(2),
        SUSTech_8UC3 = SUSTech_8UC(3),
        SUSTech_8UC4 = SUSTech_8UC(4),
        SUSTech_32SC1 = SUSTech_32SC(1),
        SUSTech_32SC2 = SUSTech_32SC(2),
        SUSTech_32SC3 = SUSTech_32SC(3),
        SUSTech_32SC4 = SUSTech_32SC(4),
        SUSTech_32FC1 = SUSTech_32FC(1),
```

```
SUSTech_32FC2 = SUSTech_32FC(2),
       SUSTech_32FC3 = SUSTech_32FC(3),
       SUSTech_32FC4 = SUSTech_32FC(4),
       SUSTech_64FC1 = SUSTech_64FC(1),
       SUSTech_64FC2 = SUSTech_64FC(2),
       SUSTech_64FC3 = SUSTech_64FC(3),
       SUSTech_64FC4 = SUSTech_64FC(4)
   };
    * 有了个结构体,不仅容易分离Mat的逻辑、更好的修改flag的定义,还可以避免用masks不断
位操作浪费时间。(前提是取结构体的成员快于移位)
    * 坏处: 使用mask的时候,如果用int8,int16,需要进行类型转换为int32,再移位。比如这
里的mType不是一个好设计。
    * 但是我认为不比flags直接位操作差太多。
    */
   struct MatFlag {
       enum MatrixClassSignature { NormalMatrixSignature = 0x42 };
       enum BooleanFlags { ContinuityFlag = 1 << 4, SubMatrixFlag = 1 << 0
};
       int8_t mSignature; //表明是Mat还是SparseMat还是std::vector。这样
InputArray就可以区分了
                         //(为什么不是这些类型的矩阵继承InputArray呢,是有原因
的)。
       int8_t mFlags;
                         // flags包括continuity(左4位)和isSubMatrix(右4位)
       int16_t mType;
                         /*- depthOrder (float、double、int等等),
    这里设计占4位(opencv是三位),至多支持16种数据类型(深刻的问题:为用户实现高效的
bool和float16矩阵)
- number of channels (depth和channel在一起合称type), 这里占12位,支持2**12的通道。
因为矩阵构造的时候就传了一个type进来,所以我没有把depth和channel拆开。*/
       bool isNormalMatrix() const;
       void flipContinuityFlag();
       bool isContinuous() const;
       void flipSubMatrixFlag();
       bool isSubMatrix() const;
       int depthOrder() const;
       int depthStep() const;
       std::string depthName() const;
       int channels() const;
       bool operator==(const MatFlag& rhs) const;
       bool operator!=(const MatFlag& rhs) const;
   };
   SUSTech_ALWAYS_INLINE bool MatFlag::isNormalMatrix() const {
       return mSignature == NormalMatrixSignature;
   }
   SUSTech_ALWAYS_INLINE bool MatFlag::isContinuous() const {
       return (mFlags & ContinuityFlag) != 0;
   }
   SUSTech_ALWAYS_INLINE void MatFlag::flipContinuityFlag() {
       mFlags ^= ContinuityFlag;
   }
   SUSTech_ALWAYS_INLINE bool MatFlag::isSubMatrix() const {
       return (mFlags & SubMatrixFlag) != 0;
   }
   SUSTech_ALWAYS_INLINE void MatFlag::flipSubMatrixFlag() {
       mFlags ∧= SubMatrixFlag;
   }
```

```
SUSTech_ALWAYS_INLINE int MatFlag::depthOrder() const {
        return mType & SUSTech_MAT_DEPTH_MASK;
   }
   SUSTech_ALWAYS_INLINE int MatFlag::channels() const {
        return ((mType & SUSTech_CHANNEL_MASK) >> SUSTech_CHANNEL_SHIFT) +
1;
   SUSTech_ALWAYS_INLINE int MatFlag::depthStep() const {
       return depth_step[depthOrder()];
   SUSTech_ALWAYS_INLINE
   std::string MatFlag::depthName() const {
        return {depth_name[depthOrder()]};
   }
   SUSTech_ALWAYS_INLINE
   bool MatFlag::operator==(const MatFlag& rhs) const {
        return mSignature == rhs.mSignature && mFlags == rhs.mFlags && mType
== rhs.mType;
   }
   SUSTech_ALWAYS_INLINE
   bool MatFlag::operator!=(const MatFlag& rhs) const {
        return !(rhs == *this);
   }
       using GenericPtr = union {
   //
   //
            uint8_t* uc8; // unsigned char
   //
             int32_t* i32; // int
            float* f32; // float
   //
            double* f64; // double
   //
   //
         };
} // namespace SUSTech
```

sustech_simd_intrinsics.hpp

```
#pragma once
//#if __ARM_NEON_FP==1
//#include <arm64intr.h>
//#include <arm_neon.h>
//#endif
//#if (defined (_M_IX86) || defined (_M_X64)) && !defined(_CHPE_ONLY_) &&
(!defined(_M_ARM64EC) || !defined(_DISABLE_SOFTINTRIN_))
// #include <immintrin.h>
// #include <ammintrin.h>
//#endif
#include <intrin.h>
//#codi add support for matmul core function using simd. add support for vector encapsulating different simd and different depth
```

types.hpp

```
//
// Created by 叶璨铭 on 2021/11/23.
//
#pragma once
#include "sustech_def.hpp"
#include <array>
```

```
#include <ostream>
#include <typeinfo>
namespace SUSTech {
   // opencv写了很多其实编译器可以帮我们写。
   template <typename Tp>
   class Point_ SUSTech_FINAL { //写成aggregate就可以不用写拷贝、移动了。
   public:
                using Size<Tp> = Point_<Tp>;//元编程不能完成的任务。
       //
       Tp x, y;
       template <typename Tp_>
       friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Point_<Tp_>&
point);
   };
   using Point2i = Point_<int>;
   using Point2st = Point_<size_t>;
   using Point = Point2st;
   template <typename Tp>
   class Rect_ SUSTech_FINAL {
   public:
                  //!< x coordinate of the top-left corner</pre>
       Tp x;
                  //!< y coordinate of the top-left corner</pre>
       Tp y;
       Tp width; //!< width of the rectangle
       Tp height; //!< height of the rectangle
       //! area (width*height) of the rectangle
       Tp area() const;
       //! true if empty
       bool empty() const;
       //! conversion to another data type
       template <typename Tp2>
       explicit operator Rect_<Tp2>() const;
       template <typename Tp2_>
       friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Rect_<Tp2_>&
rect);
   };
   using Recti = Rect_<int>;
   using Rectst = Rect_<size_t>;
   using Rect = Rectst;
   template <typename Tp>
   class Scalar_ SUSTech_FINAL {
   public:
       std::array<Tp, 4> mScalar;
       Tp& s0() const;
       Tp& s1() const;
       Tp& s2() const;
       Tp& s3() const;
       explicit operator std::array<Tp, 4>() const;
       template <typename Tp_>
       friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const</pre>
Scalar_<Tp_>& scalar);
   };
   using Scalar = Scalar_<double>;
   template <typename Tp>
   class VarScalar_ {
        std::vector<Tp> mVector; //不能继承标准库的成员(因为不保证是virtual的),
所以要给他加功能,只能自己适配。
```

```
public:
       //复制构造和移动构造,以及赋值,都是默认我想要的功能,就是把mvector复制、移动。
      VarScalar_();
      explicit VarScalar_(size_t initialCapacity);
      void push_back(const Tp& val);
      void push_back(Tp&& val);
      Tp& operator[](size_t rank);
      bool operator==(const VarScalar_& rhs) const;
      bool operator!=(const VarScalar_& rhs) const;
       template <typename Tp_>
       friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const
VarScalar_<Tp_>& scalar);
   };
   using VarScalar = VarScalar_<double>;
   //////////Point_
template <typename Tp>
   std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Point_<Tp>& point) {
       os << "Point_<" << typeid(Tp).name() << ">{" << point.x << ", " <<
point.y << "}";</pre>
       return os;
   //类型转换
   //要写两个template,是因为类本身只有一个模板参数,而不是两个。
   template <typename Tp>
   template <typename Tp2>
   SUSTech_ALWAYS_INLINE Rect_<Tp>::operator Rect_<Tp2>() const {
       return Rect_<Tp2>(static_cast<Tp2>(x), static_cast<Tp2>(y),
static_cast<Tp2>(width), static_cast<Tp2>(height));
   }
   template <typename Tp>
   SUSTech_ALWAYS_INLINE Tp Rect_<Tp>::area() const {
       return width * height; // int, uchar的话有可能溢出的。
   }
   template <typename Tp>
   SUSTech_ALWAYS_INLINE bool Rect_<Tp>::empty() const {
       return width <= 0 || height <= 0;
   template <typename Tp>
   SUSTech_ALWAYS_INLINE std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const
Rect_<Tp>& rect) {
      os << "Rect_<" << typeid(Tp).name() << ">{"
         << "x: " << rect.x << " y: " << rect.y << " width: " <<</pre>
rect.width << " height: " << rect.height << "}";</pre>
      return os;
   }
   /////////Scalar_
template <typename Tp>
   SUSTech_ALWAYS_INLINE Tp& Scalar_<Tp>::s0() const {
       return mScalar[0];
   }
   template <typename Tp>
   SUSTech_ALWAYS_INLINE Tp& Scalar_<Tp>::s1() const {
       return mScalar[1];
```

```
template <typename Tp>
   SUSTech_ALWAYS_INLINE Tp& Scalar_<Tp>::s2() const {
       return mScalar[2];
   template <typename Tp>
   SUSTech_ALWAYS_INLINE Tp& Scalar_<Tp>::s3() const {
       return mScalar[3];
   }
   template <typename Tp>
   SUSTech_ALWAYS_INLINE std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const
Scalar_<Tp>& scalar) {
       os << "Scalar_<" << typeid(Tp).name() << ">{";
       for(int i = 0; i < 3; ++i) {
           if(scalar.mScalar[i] == 0)
               break;
           os << scalar.mScalar[i] << ", ";</pre>
       if(scalar.mScalar[3] == 0)
           os << scalar.mScalar[3];</pre>
       return os;
   template <typename Tp>
   SUSTech_ALWAYS_INLINE Scalar_<Tp>::operator std::array<Tp, 4>() const {
       return mScalar;
   }
   template <typename Cvt, typename Tp, size_t Channels>
   SUSTech_ALWAYS_INLINE std::array<Cvt, Channels> convert(const
std::array<Tp, Channels>& src) {
       std::array<Cvt, Channels> newArray;
       for(int i = 0; i < Channels; ++i) {
           newArray[i] = static_cast<Cvt>(src[i]);
       return newArray; // move constructor.
   }
   //不好,不应该修改标准库。
   // using VarScalar = std::vector<double>;
   //
       std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const VarScalar& vec){</pre>
   //
           for(const auto& e:vec)
   //
                os << e;
   //
            return os;
        }
   template <typename Tp>
   bool VarScalar_<Tp>::operator==(const VarScalar_& rhs) const {
       return mVector == rhs.mVector;
   }
   template <typename Tp>
   bool VarScalar_<Tp>::operator!=(const VarScalar_& rhs) const {
       return rhs != *this;
   template <typename Tp>
   Tp& VarScalar_<Tp>::operator[](const size_t rank) {
       return mVector[rank];
   }
   template <typename Tp>
```

```
std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const VarScalar_<Tp>& scalar)
{
        os<<"(";
        int i;
        for(i = 0; i < scalar.mVector.size()-1; ++i) {
            os<<scalar.mVector[i]<<", ";</pre>
        }
        return os<<scalar.mvector[i]<<")";</pre>
    }
    template <typename Tp>
    VarScalar_<Tp>::VarScalar_(size_t initialCapacity)
:mVector(initialCapacity){}
    template <typename Tp>
   VarScalar_<Tp>::VarScalar_() :VarScalar_(0){}
    template <typename Tp>
    void VarScalar_<Tp>::push_back(const Tp& val) {
        mVector.push_back(val);
   }
    template <typename Tp>
    void VarScalar_<Tp>::push_back(Tp&& val) {
        mVector.push_back(val);
    }
    SUSTech_ALWAYS_INLINE size_t file_len(FILE* file) {
        fseek(file, OL, SEEK_END);
        size_t result = ftell(file);
        fseek(file, OL, SEEK_SET);
        return result;
   }
} // namespace SUSTech
```

matrix.cpp

```
//
// Created by 叶璨铭 on 2021/11/23.
#include "mat.hpp"
#include <cstdint>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <utility>
#include <omp.h>
namespace SUSTech {
#define GetElementPtr_13_frd(rowIndex, colIndex, channelIndex, CASE, ths)
(reinterpret_cast<decltype(depth_to_type<CASE>::value)*>((ths).mData+
(rowIndex)*(ths).mOriginalDataStepRow+(colIndex)*(ths).mOriginalDataStepCol+
(channelIndex)*(ths).mFlag.depthStep()))
#define GetElementPtr_l1_frd(depthSteps,CASE, ths)
(reinterpret_cast<decltype(depth_to_type<CASE>::value)*>((ths).mData+
(depthSteps)*(ths).mFlag.depthStep()))
    BadArgumentSize::BadArgumentSize(const std::string& message) :
runtime_error(message) {}
    // Mat
    Mat::Mat() : Mat(0, 0, 0) {}
```

```
Mat::Mat(size_t rows, size_t cols, int type) : mFlag(MatFlag{
MatFlag::NormalMatrixSignature, MatFlag::ContinuityFlag,
static_cast<int16_t>(type) }), mRows(rows),
         mCols(cols), mData(nullptr), mDataEnd(nullptr),
mOriginalDataRefCount(nullptr),
         mOriginalDataStepCol(mFlag.depthStep() * mFlag.channels()),
mOriginalDataStepRow(mCols * mOriginalDataStepCol),
         mOriginalDataStart(nullptr), mOriginalDataEnd(nullptr) {
       if(!empty())
           create();
       //不会赋值为0.
   }
   Mat::Mat(size_t rows, size_t cols, int type, const Scalar& s)
        : mFlag(MatFlag{ MatFlag::NormalMatrixSignature,
MatFlag::ContinuityFlag, static_cast<int16_t>(type) }), mRows(rows),
         mCols(cols), mData(nullptr), mDataEnd(nullptr),
mOriginalDataRefCount(nullptr),
         mOriginalDataStepCol(mFlag.depthStep() * mFlag.channels()),
mOriginalDataStepRow(mCols * mOriginalDataStepCol),
         mOriginalDataStart(nullptr), mOriginalDataEnd(nullptr) {
       if(!empty())
           create();
        *this = static_cast<std::array<double, 4>>(s);
   }
   void Mat::create(size_t rows, size_t cols, int type, const Scalar& s) {
       if(!empty())
           release(); //将旧的矩阵释放了。 并且保证以往数据都是0.
       //构造新的矩阵头信息。
       mFlag = MatFlag{ MatFlag::NormalMatrixSignature,
MatFlag::ContinuityFlag, static_cast<int16_t>(type) };
       mRows = rows;
       mCols = cols;
       mOriginalDataStepCol = mFlag.depthStep() * mFlag.channels();
       mOriginalDataStepRow = mCols * mOriginalDataStepCol;
       create();
   }
   void Mat::create() {
       mOriginalDataRefCount = new SUSTechAtomicInt{ 1 };
       mOriginalDataStart = static_cast<uint8_t*>(malloc(mRows *
mOriginalDataStepRow));
       mOriginalDataEnd = mOriginalDataStart + mRows *
mOriginalDataStepRow;
       mData = mOriginalDataStart; //作为创始者。
       mDataEnd = mOriginalDataEnd; //作为创始者。
   Mat::Mat(size_t rows, size_t cols, int type, void* data)
        : mFlag(MatFlag{ MatFlag::NormalMatrixSignature,
MatFlag::ContinuityFlag, static_cast<int16_t>(type) }), mRows(rows),
         mCols(cols), mData(static_cast<uint8_t*>(data)),
mOriginalDataRefCount(new SUSTechAtomicInt{ 1 }),
         mOriginalDataStepCol(mFlag.depthStep() * mFlag.channels()),
mOriginalDataStepRow(mCols * mOriginalDataStepCol),
         mOriginalDataStart(mData), mOriginalDataEnd(mOriginalDataStart +
mRows * mOriginalDataStepRow) {
       mDataEnd = mOriginalDataEnd;
       //小问题,如果opencv不保护外源数据,那么imread是怎么实现的呢?
```

```
Mat::Mat(const Mat& m)
       : mFlag(m.mFlag), mRows(m.mRows), mCols(m.mCols), mData(m.mData),
mDataEnd(m.mDataEnd),
         mOriginalDataRefCount(m.mOriginalDataRefCount),
mOriginalDataStepCol(m.mOriginalDataStepCol),
         mOriginalDataStepRow(m.mOriginalDataStepRow),
mOriginalDataStart(m.mOriginalDataStart),
         mOriginalDataEnd(m.mOriginalDataEnd) {
       (*mOriginalDataRefCount)++; //矩阵头信息逐成员拷贝,除了引用计数递增。
   Mat::Mat(Mat&& m) SUSTech_NOEXCEPT : mFlag(m.mFlag),
                                      mRows (m.mRows),
                                      mCols(m.mCols),
                                      mData(m.mData),
                                      mDataEnd(m.mDataEnd),
mOriginalDataRefCount(m.mOriginalDataRefCount),
mOriginalDataStepCol(m.mOriginalDataStepCol),
mOriginalDataStepRow(m.mOriginalDataStepRow),
mOriginalDataStart(m.mOriginalDataStart),
mOriginalDataEnd(m.mOriginalDataEnd) {
       //清零操作。
       /*m.mFlag = \{0,0,0\};
       m.mData = nullptr;
       m.mOriginalDataStepCol = 0;
       m.mOriginalDataStepRow = 0;
       m.mOriginalDataStart = nullptr;
       m.moriginalDataEnd = nullptr;*/ //如果对不关键的成员清零,可能导致析构器不
知道mFlag,从而不知道怎么析构(虽然这不需要释放内存)。
       //关键的清零只有这三个,给析构函数提供信息告诉它不用释放数据就可以了。
       m.mRows = 0;
       m.mCols = 0;
       m.mOriginalDataRefCount = nullptr;
   }
   Mat::Mat(Mat m, const Rect& roiRect) : Mat(std::move(m)) {
       SUSTech_Assert(roiRect.x + roiRect.width <= mCols && roiRect.y +
roiRect.height <= mRows,</pre>
                     BadArgumentSize("Bad roi region. "));
       //还有别的特殊情况,矩形有0或者负数。因为是size_t,所以保证没有负数。0的时候,矩
阵状态可以保证置空。
       if(!mFlag.isSubMatrix())
           mFlag.flipSubMatrixFlag();
       mRows = roiRect.height; //矩形的长度是行数
       mCols = roiRect.width;
                              //矩形的宽度是列数
       if(roiRect.height > 1 && mFlag.isContinuous())
           mFlag.flipContinuityFlag(); //这个连续性对于赋值、切片、取元素乃至加减
乘除至关重要。 如果是一行roi,一定是连续的。
       mData += roiRect.x * mOriginalDataStepCol; // x是列标,和矩阵是反的。
       mData += roiRect.y * mOriginalDataStepRow;
       mDataEnd = mData + (mRows - 1) * mOriginalDataStepRow +
           mCols *
```

```
mOriginalDataStepCol; //这个-1很关键。rows减一,以便于定位到最后
一行。但是cols不减一,表示合法位置的下一个,以吻合左闭右开语义。
       (*moriginalDataRefCount)++; //引用计数递增。子矩阵也是原矩阵的一份子,需要
负起释放资源的责任。
   Mat::Mat(Mat m, const int& channel) : Mat(std::move(m)) {
       SUSTech_Assert(0 <= channel && channel < mFlag.channels(),</pre>
BadArgumentSize("Bad channel index."));
       if(!mFlag.isSubMatrix())
           mFlag.flipSubMatrixFlag();
       if(mFlag.isContinuous())
           mFlag.flipContinuityFlag();
       mData += channel * mFlag.depthStep();
       mDataEnd += channel * mFlag.depthStep();
       mFlag.mType = (int16_t)SUSTech_MAKE_TYPE(mFlag.depthOrder(), 1);
       // OriginalData的step和指针都不发生改变。但是计数加一。
       (*mOriginalDataRefCount)++;
   }
#pragma clang diagnostic push
#pragma ide diagnostic ignored "misc-unconventional-assign-operator"
   Mat& Mat::operator=(const Scalar& s) {
       return this->operator=(static_cast<std::array<double, 4>>(s));
   }
#pragma clang diagnostic pop
   //如果实际channel是3,但是传入100,就不赋值后面的。如果实际channel是100,传入了3,
那么不改变后面的值(而不是设置为0)
   template <typename Tp, size_t MaxChannels>
   Mat& Mat::operator=(const std::array<Tp, MaxChannels>& _s) {
       if(this->empty() || _s.empty())
           return *this;
       const int assignmentChannels = std::min(static_cast<int>
(MaxChannels), mFlag.channels());
       //把s转换为我想要的类型.
                depth_to_type
a{depth_to_type<mFlag.depthOrder()>::value}::convert(_s[0]); //失败的,因为模板
不能传入非常数。
                        const std::array<uint8_t, MaxChannels> newS = _s;
//array没有提供转换函数,我的rect才有.
       //自己写一个模板函数,避免对Scalar多次类型转换。
       const auto depth = mFlag.depthOrder();
#define MatOperatorAssignmentSwitchGenerate(CASE)
   {
       const auto convertedScalar =
convert<decltype(depth_to_type<CASE>::value), double, MaxChannels>(_s); \
       if(mFlag.isContinuous()) {
           for(uint8_t* elementIt = mData; (elementIt < mDataEnd);</pre>
elementIt += mOriginalDataStepCol) {
               auto concretePtr =
reinterpret_cast<decltype(depth_to_type<CASE>::value)*>(elementIt);
               for(int i = 0; i < assignmentChannels; ++i) {</pre>
                   concretePtr[i] = convertedScalar[i];
```

```
}
       } else {
           for(size_t i = 0; i < mRows; ++i) {
                uint8_t* rowIt = mData + i * mOriginalDataStepRow;
                for(size_t j = 0; j < mCols; ++j) {
                    uint8_t* elementIt = rowIt + j * mOriginalDataStepCol;
                    auto concretePtr =
reinterpret_cast<decltype(depth_to_type<CASE>::value)*>(elementIt); \
                    for(int k = 0; k < assignmentChannels; ++k) {</pre>
                        concretePtr[k] = convertedScalar[k];
                   }
               }
       }
       break;
   }
       switch((SUSTech::depth_order)depth) { // switch是无法避免的, switch是
高效的。
           case SUSTech_8U:
               MatOperatorAssignmentSwitchGenerate(SUSTech_8U) case
SUSTech_32S
                    : MatOperatorAssignmentSwitchGenerate(SUSTech_32S) case
SUSTech_32F
                    : MatOperatorAssignmentSwitchGenerate(SUSTech_32F) case
SUSTech_64F
                    : MatOperatorAssignmentSwitchGenerate(SUSTech_64F)
default
                    : throw std::runtime_error("new type cast not
supported!");
       }
       //
                         elementIt[i] = s[i];
                         memcpy(elementIt[i*mFlag.depthOrder()],
reinterpret_cast<size_t>newS[i], );
      return *this;
   }
   //
         template Mat& Mat::operator=(const std::array<double, 4>& _s);
         template Mat& Mat::operator=(const std::array<float, 3>& _s);
   SUSTech_ALWAYS_INLINE bool Mat::empty() const {
        return mRows == 0 || mCols == 0;
   }
   //析构函数
```

```
Mat::~Mat() {
       //引用减数
       release();
       //销毁自己的存在(系统自动)
   void Mat::release() {
       if(empty() || mOriginalDataRefCount == nullptr) // opencv就是通过没有
计数, 使得释放的时候不释放外源数据。
           return;
       if(((*mOriginalDataRefCount)--) == 1)
           destroy();
       mRows = mCols = 0;
       mData = nullptr;
       mDataEnd = nullptr;
       mOriginalDataRefCount = nullptr; //为了保险,把自己拥有的地址清空。
       mOriginalDataStart = nullptr;
       mOriginalDataEnd = nullptr;
   }
   void Mat::destroy() {
       free(mOriginalDataStart);
       delete mOriginalDataRefCount;
   }
   //复制赋值(opencv语义,不是c++语义)
   Mat& Mat::operator=(const Mat& m) {
       if(this == &m)
           return *this;
       release();
       mFlag = m.mFlag;
       mRows = m.mRows;
       mCols = m.mCols;
       mData = m.mData;
       mDataEnd = m.mDataEnd;
       mOriginalDataRefCount = m.mOriginalDataRefCount;
       mOriginalDataStepCol = m.mOriginalDataStepCol;
       mOriginalDataStepRow = m.mOriginalDataStepRow;
       mOriginalDataStart = m.mOriginalDataStart;
       mOriginalDataEnd = m.mOriginalDataEnd;
       (*mOriginalDataRefCount)++;
       return *this;
   }
    //移动赋值
   Mat& Mat::operator=(Mat&& m) SUSTech_NOEXCEPT {
       if(this == &m)
           return *this;
       release();
       mFlag = m.mFlag;
       mRows = m.mRows;
       mCols = m.mCols;
       mData = m.mData;
       mDataEnd = m.mDataEnd;
       mOriginalDataRefCount = m.mOriginalDataRefCount;
       mOriginalDataStepCol = m.mOriginalDataStepCol;
       mOriginalDataStepRow = m.mOriginalDataStepRow;
       mOriginalDataStart = m.mOriginalDataStart;
       mOriginalDataEnd = m.mOriginalDataEnd;
       m.mRows = 0;
```

```
m.mCols = 0;
        m.mOriginalDataRefCount = nullptr;
        return *this:
    SUSTech_ALWAYS_INLINE VarScalar Mat::operator()(const Point& location)
        return this->operator()(location.x, location.y);
    SUSTech_ALWAYS_INLINE VarScalar Mat::operator()(size_t rowIndex, size_t
colIndex) const {
       SUSTech_Assert(rowIndex < mRows && colIndex < mCols,</pre>
BadArgumentSize{ "element access out of range. " });
       VarScalar scalar(mFlag.channels());
        const uint8_t* elementLocation = mData + (rowIndex *
mOriginalDataStepRow) + (colIndex * mOriginalDataStepCol);
        for(int i = 0; i < mFlag.channels(); i++) {</pre>
            const uint8_t* channelLocation = elementLocation + (i *
mFlag.depthStep());
                         scalar.push_back(doubleValueOf(channelLocation,
mFlag.depthOrder()));
            scalar[i] = doubleValueOf(channelLocation, mFlag.depthOrder());
       return scalar;
    }
    SUSTech_ALWAYS_INLINE Mat Mat::operator[](const Rect& roiRect) const {
        return { *this, roiRect };
    SUSTech_ALWAYS_INLINE Mat Mat::operator[](const Point& location) const {
        return this->operator[]({ location.y, location.x, 1, 1 });
    SUSTech_ALWAYS_INLINE Mat Mat::row(size_t rowIndex) const {
        return this->operator[]({ 0, rowIndex, mCols, 1 }); //
row(rowsThenColumnsIndex)
    SUSTech_ALWAYS_INLINE Mat Mat::col(size_t colIndex) const {
        return this->operator[]({ colIndex, 0, 1, mRows }); //
col(rowsThenColumnsIndex)
   }
    //
         SUSTech_ALWAYS_INLINE
   Mat Mat::channel(int channelIndex) const {
       return { *this, channelIndex };
    }
    //
        SUSTech_ALWAYS_INLINE
    Mat Mat::operator[](size_t rowsThenColumnsIndex) const {
       if(mRows > 1)
            return row(rowsThenColumnsIndex);
        else
            return col(rowsThenColumnsIndex);
    }
    //调试函数
    std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Mat& mat) {</pre>
        os<<"Mat<"<<"depth="<<mat.mFlag.depthName()<<", "<<"channel="
<<mat.mFlag.channels()<<", "<<mat.mRows<<"x"<<mat.mCols<<">{"<<std::endl;
       for(int i = 0; i < mat.mRows; ++i) {
           //
                         for(int j = 0; ; ++j) {
            //
                              os << mat(i, j);
```

```
if(j < mat.mCols) break;//优雅地消除最后一个空格,
但是这个对熔合运算不友好。
                             os << " ";
           //
           //
                        }
           int j = 0;
           for(;j < mat.mCols-1; ++j) {
               os << mat(i, j)<< "\t";
           os << mat(i, j) <<std::endl;</pre>
        return os<<"};";</pre>
   }
   //对于roi,也可以从文件读入数据。所以这个函数的作用是改变已有mat的数据,而不是生成新的
矩阵。
   std::istream& operator>>(std::istream& in, Mat& mat) {
       if(mat.empty())
           return in;
         if(mat.mData==nullptr || mat.mOriginalDataRefCount==nullptr) //不是
某个矩阵的roi,是刚创建的矩阵,没有申请内存
             mat.create();
#define MatOperatorInsertionSwitchGenerate(CASE)
   {
       if(mat.mFlag.isContinuous()) {
           for(uint8_t* elementIt = mat.mData; elementIt < mat.mDataEnd;</pre>
elementIt += mat.moriginalDataStepCol) { \
               auto concretePtr =
reinterpret_cast<decltype(depth_to_type<CASE>::value)*>(elementIt);
               for(int j = 0; j < mat.mFlag.channels(); ++j) {</pre>
                   in >> *(concretePtr+j);
               }
           }
       } else {
           for(size_t i = 0; i < mat.mRows; ++i) {</pre>
               uint8_t* rowIt = mat.mData + i * mat.mOriginalDataStepRow;
               for(size_t j = 0; j < mat.mcols; ++j) {
                   uint8_t* elementIt = rowIt + j *
mat.mOriginalDataStepCol;
                   auto concretePtr =
reinterpret_cast<decltype(depth_to_type<CASE>::value)*>(elementIt);
                   for(int k = 0; k < mat.mFlag.channels(); ++k) {</pre>
                       in >> concretePtr[k];
                   }
```

```
}
       }
       break;
   }
       switch((SUSTech::depth_order)mat.mFlag.depthOrder()) {
           case SUSTech_8U:
               MatOperatorInsertionSwitchGenerate(SUSTech_8U) case
SUSTech 32S
                   : MatOperatorInsertionSwitchGenerate(SUSTech_32S) case
SUSTech_32F
                   : MatOperatorInsertionSwitchGenerate(SUSTech_32F) case
SUSTech_64F
                   : MatOperatorInsertionSwitchGenerate(SUSTech_64F)
default
                   : throw std::runtime_error("new type cast not
supported!");
       }
       return in;
   }
    Mat Mat::matRead(const std::string& file_name) {
       FILE* file = fopen(file_name.c_str(), "r");
       SUSTech_Assert(file != nullptr, std::ios_base::failure{ "Fatal
Error: File not found.\nmatrix reading terminated." });
       size_t file_length = file_len(file);
       size_t max_matrix_length = (file_length + 1) / 2; //根据文件大小,解不
等式得到
       float* data = (float*)calloc(max_matrix_length, sizeof(float));
       int k = 0;
       size_t rowCount = 0, columnCount = 0;
       size_t columnCountMax = 0; //千万不能设置为INT32_MIN!!!
       size_t buffer_max_size = max_matrix_length * 32;
       //一行的信息,极端情况下一行有2048个数,每个数很长很长,假设字面量最长为32
       char* buffer = (char*)calloc(buffer_max_size, sizeof(char));
       for(rowCount = 0; fgets(buffer, buffer_max_size, file) != nullptr;
++rowCount) {
           columnCount = 0;
           char* token = strtok(buffer, " "); //不能正则的。而且还是个指针,只能
一步步走。
           while(token != NULL) {
               columnCount++;
               sscanf(token, "%f", &data[k++]);
               token = strtok(NULL, " ");
           if(columnCount > columnCountMax)
               columnCountMax = columnCount;
       fclose(file);
       data = static_cast<float*>(realloc(data, rowCount * columnCountMax *
sizeof(float)));
       return { rowCount, columnCount, SUSTech_32FC1, data };
   }
    //前提是同型。
```

```
Mat& fast_matrix_element_by_element_linear_combinations_assignment(Mat&
ths, const Mat& matrixA, const Mat& matrixB, float _alpha,
                                                                    float
_beta) {
#define alpha_beta(CASE) \
        const auto alpha = static_cast<decltype(depth_to_type<CASE>::value)>
(alpha);\
        const auto beta = static_cast<decltype(depth_to_type<CASE>::value)>
(_beta)
#define
slow_matrix_element_by_element_linear_combinations_assignment_CASE(CASE) \
        for(int64_t i = 0; i < ths.mRows; ++i) \{ \setminus \}
            for(size_t j = 0; j < ths.mCols; ++j) \{ \setminus \}
                for(int k = 0; k < ths.mFlag.channels(); ++k) {\</pre>
                     (*GetElementPtr_13_frd(i, j, k, CASE, ths)) =
(*GetElementPtr_13_frd(i, j, k, CASE, matrixA))*alpha +
(*GetElementPtr_13_frd(i, j, k, CASE, matrixB))*beta; \
                }\
            }\
        }
#define
fast_matrix_element_by_element_linear_combinations_assignment_CASE(CASE) \
    for(int64_t i = 0; i < ths.mRows*ths.mCols*ths.mFlag.channels(); ++i) {\</pre>
        (*GetElementPtr_l1_frd(i, CASE, ths)) = (*GetElementPtr_l1_frd(i,
CASE, matrixA))*alpha + (*GetElementPtr_l1_frd(i, CASE, matrixB))*beta;\
        switch ((SUSTech::depth_order)ths.mFlag.depthOrder()) {
            case SUSTech_8U: {
                alpha_beta(SUSTech_8U);
                if(ths.mFlag.isContinuous()) {
#pragma omp parallel for
fast_matrix_element_by_element_linear_combinations_assignment_CASE(SUSTech_
8U)
                } else {
#pragma omp parallel for
 slow_matrix_element_by_element_linear_combinations_assignment_CASE(SUSTech_
8U)
                }
                break;
            case SUSTech_32S: {
                alpha_beta(SUSTech_32S);
                if(ths.mFlag.isContinuous()) {
#pragma omp parallel for
fast_matrix_element_by_element_linear_combinations_assignment_CASE(SUSTech_
32S)
                } else {
#pragma omp parallel for
 slow_matrix_element_by_element_linear_combinations_assignment_CASE(SUSTech_
32S)
                }
                break;
            case SUSTech_32F: {
```

```
alpha_beta(SUSTech_32F);
                if(ths.mFlag.isContinuous()) {
#pragma omp parallel for
fast_matrix_element_by_element_linear_combinations_assignment_CASE(SUSTech_
32F)
                } else {
#pragma omp parallel for
slow_matrix_element_by_element_linear_combinations_assignment_CASE(SUSTech_
32F)
                }
                break;
            }
            case SUSTech_64F: {
                alpha_beta(SUSTech_64F);
                if(ths.mFlag.isContinuous()) {
#pragma omp parallel for
fast_matrix_element_by_element_linear_combinations_assignment_CASE(SUSTech_
64F)
                } else {
#pragma omp parallel for
 slow_matrix_element_by_element_linear_combinations_assignment_CASE(SUSTech_
64F)
                }
                break;
            }
        }
        return ths;
   Mat& Mat::operator+=(const Mat& matB) {
       SUSTech_Assert(matB.mFlag==this->mFlag && matB.mRows==this->mRows &&
matB.mCols==this->mCols, BadArgumentSize("Incompatible matrix addition."));
fast_matrix_element_by_element_linear_combinations_assignment(*this, *this,
matB, 1.f, 1.f);
   }
   Mat& Mat::operator-=(const Mat& matB) {
        SUSTech_Assert(matB.mFlag==this->mFlag && matB.mRows==this->mRows &&
matB.mCols==this->mCols, BadArgumentSize("Incompatible matrix
subtraction."));
        return
fast_matrix_element_by_element_linear_combinations_assignment(*this, *this,
matB, 1.f, -1.f);
    }
   Mat Mat::operator+(const Mat& matB) {
        SUSTech_Assert(matB.mFlag==this->mFlag && matB.mRows==this->mRows &&
matB.mCols==this->mCols, BadArgumentSize("Incompatible matrix addition."));
       Mat matC{mRows, mCols, mFlag.mType, Scalar{0} };
fast_matrix_element_by_element_linear_combinations_assignment(matC, *this,
matB, 1.f, 1.f);
   }
   Mat Mat::operator-(const Mat& matB) {
```

```
SUSTech_Assert(matB.mFlag==this->mFlag && matB.mRows==this->mRows &&
matB.mCols==this->mCols, BadArgumentSize("Incompatible matrix
subtraction."));
       Mat matC{mRows, mCols, mFlag.mType, Scalar{0} };
fast_matrix_element_by_element_linear_combinations_assignment(matC, *this,
matB, 1.f, -1.f);
   Mat Mat::matMul(const Mat& matB) {
        SUSTech_Assert(matB.mFlag==this->mFlag && this->mCols == matB.mRows
, BadArgumentSize("Incompatible matrix multiplication."));
       Mat result {mRows, matB.mCols, mFlag.mType, Scalar{0}};
        switch ((SUSTech::depth_order)mFlag.depthOrder()) {
            case SUSTech_8U: {
#pragma omp parallel for
                for(int64_t i = 0; i < this->mRows; ++i) {
                    std::vector<decltype(depth_to_type<SUSTech_8U>::value)>
temps(mFlag.channels());
                    for(size_t k = 0; k < this->mCols; ++k) {
#pragma omp simd
                        for(int 1 = 0; 1 < mFlag.channels(); ++1) {
                            temps[1] = *GetElementPtr_13_frd(i, k,
1,SUSTech_8U, (*this));
                        for(size_t j = 0; j < matB.mCols; ++j) {
#pragma omp simd
                            for(int l = 0; l < mFlag.channels(); ++1) {
                                (*GetElementPtr_13_frd(i, j, l, SUSTech_8U,
result)) += temps[l] * (*GetElementPtr_l3_frd( k, j, l, SUSTech_8U, matB));
                            }
                        }
                    }
                }
                break;
            case SUSTech_32S: {
#pragma omp parallel for
                for(int64_t i = 0; i < this->mRows; ++i) {
                    std::vector<decltype(depth_to_type<SUSTech_32S>::value)>
temps(mFlag.channels());
                    for(size_t k = 0; k < this->mCols; ++k) {
#pragma omp simd
                        for(int l = 0; l < mFlag.channels(); ++1) {
                            temps[1] = *GetElementPtr_13_frd(i, k,
1,SUSTech_32S, (*this));
                        for(size_t j = 0; j < matB.mCols; ++j) {
#pragma omp simd
                            for(int 1 = 0; 1 < mFlag.channels(); ++1) {
                                (*GetElementPtr_13_frd(i, j, 1,
SUSTech_32S, result)) += temps[l] * (*GetElementPtr_l3_frd( k, j, l,
SUSTech_32S, matB));
                            }
                        }
                    }
                }
                break;
```

```
case SUSTech_32F: {
#pragma omp parallel for
                for(int64_t i = 0; i < this->mRows; ++i) {
                    std::vector<decltype(depth_to_type<SUSTech_32F>::value)>
temps(mFlag.channels());
                    for(size_t k = 0; k < this->mCols; ++k) {
#pragma omp simd
                        for(int 1 = 0; 1 < mFlag.channels(); ++1) {
                            temps[1] = *GetElementPtr_13_frd(i, k,
1,SUSTech_32F, (*this));
                        for(size_t j = 0; j < matb.mCols; ++j) {
#pragma omp simd
                            for(int l = 0; l < mFlag.channels(); ++1) {
                                (*GetElementPtr_13_frd(i, j, 1,
SUSTech_32F, result)) += temps[l] * (*GetElementPtr_l3_frd( k, j, l,
SUSTech_32F, matB));
                            }
                        }
                    }
                }
                break;
            case SUSTech_64F: {
#pragma omp parallel for
                for(int64_t i = 0; i < this->mRows; ++i) {
                    std::vector<decltype(depth_to_type<SUSTech_64F>::value)>
temps(mFlag.channels());
                    for(size_t k = 0; k < this->mCols; ++k) {
#pragma omp simd
                        for(int l = 0; l < mFlag.channels(); ++1) {
                            temps[1] = *GetElementPtr_13_frd(i, k,
1,SUSTech_64F, (*this));
                        for(size_t j = 0; j < matb.mcols; ++j) {
#pragma omp simd
                            for(int l = 0; l < mFlag.channels(); ++1) {
                                (*GetElementPtr_13_frd( i, j, 1,
SUSTech_64F, result)) += temps[]] * (*GetElementPtr_13_frd( k, j, l,
SUSTech_64F, matB));
                            }
                        }
                    }
                }
                break;
            }
        return result;
    }
} // namespace SUSTech
```

matmul_benchmark.cpp

```
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <fstream>
```

```
#include <benchmark/benchmark.h>
#include "mat.hpp"
constexpr int MATRIX_DEPTH = SUSTech::SUSTech_32F;
constexpr int CHANNELS = 1;
constexpr int MATRIX_TYPE = SUSTech::SUSTech_MAKE_TYPE(MATRIX_DEPTH,
CHANNELS):
static void readMatrix(benchmark::State& state){
   size_t size = state.range(0);
   char path_a_in[256];
   sprintf(path_a_in,"../resources/input_data/mat-A-%d.txt", size);
   std::ifstream fA{path_a_in};
   SUSTech::Mat matA {size, size/CHANNELS, MATRIX_TYPE};
   for (auto _: state) {
       fA>>matA;
}
BENCHMARK(readMatrix)->Arg(32)->RangeMultiplier(2)->Range(32, 2048)-
>Iterations(5)->Complexity(benchmark::oN);
static void writeMatrix(benchmark::State& state){
   size_t size = state.range(0);
   char path_a_in[256];
   char path_a_out[256];
   sprintf(path_a_in,"../resources/input_data/mat-A-%d.txt", size);
   sprintf(path_a_out,"../resources/output_data/mat-A-%d.txt", size);
   std::ifstream fA{path_a_in};
   std::ofstream fAo{path_a_out};
   SUSTech::Mat matA {size, size/CHANNELS, MATRIX_TYPE}; fA>>matA;
   for (auto _: state) {
       fAo<<matA:
   }
}
BENCHMARK(writeMatrix)->Arg(32)->RangeMultiplier(2)->Range(32, 2048)-
>Iterations(5)->Complexity(benchmark::oN);
//测试乘法所需时间
static void testMultiplication(benchmark::State& state){
   // 数据准备
   size_t size = state.range(0);
   char path_a_in[256];
   char path_b_in[256];
   char path_c_out[256];
   sprintf(path_a_in,"../resources/input_data/mat-A-%d.txt", size);
   sprintf(path_b_in,"../resources/input_data/mat-A-%d.txt", size);
   sprintf(path_c_out,"../resources/output_data/mat-C-%d.txt", size);
   std::ifstream fA{path_a_in};
   SUSTech::Mat matA {size, size/CHANNELS, MATRIX_TYPE}; fA>>matA;
   std::ifstream fB{path_b_in};
   SUSTech::Mat matB {size, size/CHANNELS, MATRIX_TYPE}; fB>>matB;
   std::ofstream fC{path_c_out};
   SUSTech::Mat matC {};
   //
        开始测试
   for (auto _: state) {
       matC = matA.matMul(matB);
   fC<<matC;</pre>
}
BENCHMARK(testMultiplication)->Arg(32)->RangeMultiplier(2)->Range(32, 2048)-
>Iterations(5)->Complexity(benchmark::oN);
```

BENCHMARK_MAIN();

参考文献

- 1. OpenCV官方文档 https://docs.opencv.org/4.x/ 🧿 🗗 💆
- 2. 本贾尼·斯特劳斯特鲁普, 斯特劳斯特鲁普, 王刚,等. C++程序设计语言[M]. 机械工业出版社, 2016. <a>[② <a>[] <a>[]
- 3. OpenCV: Mat The Basic Image Container [2]
- 4. opency What is the purpose of cv::MatExpr? Stack Overflow
- 5. https://github.com/flame/how-to-optimize-gemm/wiki#the-gotoblasblis-approach-to-optimizing-matrix-multiplication---step-by-ste">https://github.com/flame/how-to-optimize-gemm/wiki#the-gotoblasblis-approach-to-optimizing-matrix-multiplication---step-by-ste">https://github.com/flame/how-to-optimize-gemm/wiki#the-gotoblasblis-approach-to-optimizing-matrix-multiplication---step-by-ste p
- 6. Optimizing C Code with Neon Intrinsics (arm.com)