# 南方科技大学 启明集群普通用户手册



南方科技大学科学与工程计算中心 2020 年 10 月

E-mail: hpc@sustech.edu.cn

## 目录

1. 集群简介 3	}
2. 系统软件环境 3	}
3. 数学库 4	1
4. 集群节点设置说明 4	1
5. 登录集群 5	5
6. 修改账号密码 9	)
7. 上传文件到集群 9	)
8. pbs 系统队列划分 1	0
9. 通过 pbs 脚本提交作业 1	l 1
10. PBS 常用命令 1	13
11. 集群应用软件 15	<del>-</del>
12. 注意事项 16	3
附录. Linux 基本命令	7

## 1.集群简介

集群采用 CPU+GPU 的异构计算架构, 共 230 个双路刀片计算节点, 7 个八路胖节点, 6 个GPU 计算节点,总体计算峰值高达 326.64 万亿次,其中 CPU 峰值 256.8 万亿次,GPU 峰值 69.84 万亿次。每个刀片计算节点配备两颗主频为 2.6GHz 的 Intel Xeon E5-2690v3 12 核处理器、64GB DDR4 内存,每个胖节点配备 8 颗主频为 2.3GHz 的 Intel Xeon E7-8880v3 18 核处理器、6T DDR4 内存,每个 GPU 节点配备两颗主频为 2.6GHz 的 Intel Xeon E5-2690v3 12 核处理器、144GB DDR4 内存、4 块 Nvidia Kepler K80 GPU 加速卡,管理网络采用的是以太万兆交换网络,并行数据交互采用是业界最快的 Mellanox 100GB Infiniband 网络。

集群的存储系统上层采用 1ustre分布式文件系统、下层由24块1.8TB,53块10TB硬盘组成,可用空间将近400T,其高可用、高性能的特点满足了校级平台的存储需求。

## 2.系统软件环境

计算节点和管理登录节点的操作系统均为 64 位 CentOs-6.5,提供标准的 64 位 Linux 操作系统环境,用户需要熟悉一些基本的 Linux 命令行操作,并能熟练使用一种编辑器,如 vi 编译器。集群支持 OpenMP 和 MPI 两种并行方式,OpenMP 为共享内存方式,仅能在一个计算节点内并行,MPI 是分布式内存并行,可以在一个或多个节点上执行作业。集群已安装 intel 编译器,方面用户调用标准化数学库。

## 3.数学库

开放源代码程序往往要调用大量的数学函数进行各种计算,经过长期积累,已经有一些比较成熟的标准化数学库,其中最常见的诸如线性代数方面的 BLAS、LAPACK 等。集群已部署 intel 编译器,在调用相关的数学库时可用如下命令来设定环境变量:

source /opt/intel/composer\_xe\_2015/bin/compilervar.sh intel64 source /opt/intel/mkl/bin/intel64/mklvars\_intel64.sh source /opt/intel/impi/5.0.2.044/bin64/mpivars.sh

在使用 GPU 程序时需添加可执行文件和库:

export PATH=/usr/local/cuda-9.0/bin:\$PATH

export LD\_LIBRARY\_PATH=/usr/local/cuda-9.0/lib64:\$LD\_LIBRARY\_PATH

## 4.集群节点设置说明

- 1 整个集群包含4个登录节点,230个刀片计算节点,7个胖节点,6个gpu节点。
- 2 整个集群所有节点共享目录: /scratch, /home, /work, /opt。
- 3 登陆ip: 172.18.6.67。
- 4 刀片计算节点: cu001-cu230。
- 5 胖节点: fat01-fat07。
- 6 gpu 节点: gpu01-gpu06。

## 5.登录集群


安装 PC 端 Xmanager 软件




直接默认下一步安装即可,注意中间输入注册码,若中间没输入注册码启动 xshell 会报错,可以在 help 里选项的 register Xshell 里再次输入注册码注册激活。

安装完后点击 Xshell 选项





添加主机: 点击 file 里的 new 选项




在此界面下, Connection 选项里, Name 填写一个名字用来识别你所添加的机器即可。


Host 选项登陆IP地址:172.18.6.67

Port Number: 22.

然后点击 Authentication 选项



此选项里, user Name 填写登陆用户名, password 填写登陆密码,填完后点击 OK,添加主机完毕



直接点解 connect 即可连上远程主机的 shell 里以后连接主机,直接点击 open 选项里所保存的主机即可直接登陆


### 6.修改账号密码

ssh 登录集群后执行 yppasswd,按照提示输入自己的旧密码和新密码即可。


```
[inspur@ln01 ~]$ yppasswd
Changing NIS account information for inspur on mu01.
Please enter old password:
```

### 7.上传文件到集群


点击绿色的 new file transfer 按钮打开 xftp 工具



右键单击需要上传的文件或者文件夹,选择 upload 即可把文件上传到用户家目录下。



由于用户空间已经做了限制,查询自己硬盘使用量的方法为: (以用户 inspur 为例)



如果超过上限则无法继续写入文件,请及时清理。

## 8.pbs 系统队列划分

- ser 队列: 资源限制在 cu041-cu062, cu116-cu120, cu211-cu230, 共47个节点,每个节点 2 个 CPU,每个 CPU 12 核,总核数为 1128,队列作业运行时间和核数没有限制。
- cal-s 队列: 资源限制在 cu001-cu040, cu081-cu115, cu121-cu150, cu191-cu210, 共125个节点,每个节点 2 个 CPU,每个 CPU 12 核,总核数为 3000,队列作业最长运行时间为 240 小时,只能运行核数大于等于24核的作业。。
- cal-m 队列:资源限制在 cu063-cu080, cu151-cu190, 共58个节点。每个节点 2 个 CPU, 每个 CPU 12 核, 总核数为 1392。队列作业最长运行时间为 240 小时, 只能运行核数大于等于120的作业。

fat 队列,资源限制在 fat01-fat07,每个节点 8 个 CPU,每个 CPU 18 核,总核数为 1008,作业最长运行时间为 360小时,作业核数没有限制。

gpu 队列,资源限制在 gpu01-gpu06,每个节点 2 个 CPU 和 8 个 GPU 加速卡,每个 CPU 12 核,总核数为 144,作业最长时间为 24 小时,作业核数没有限制。

## 9.通过 pbs 脚本提交作业

一般计算任务是通过脚本文件提交到作业管理系统的,脚本文件是一个常规文本文件,可以直接在登入节点使用 vi 编辑器编写,也可异地编写上传至用户作业工作目录,但要注意 dos2unix 转换一下。

脚本文件名无特殊规定,起一个可识别的名字即可。编辑完成脚本文件后,即可提交。例如对一个名称为 mytest.pbs 的作业脚本文件,编辑完成后用 qsub mytest.pbs 来提交,待作业提交成功后,会给出提交成功的作业 ID 号,用 qstat 命令可以查看作业的运行情况。

在提交作业以前可以在登陆节点上通过"pestat"命令查看当前集群资源使用情况,查看节点是否是空闲状态, tasks 表示分配的核数。

[inspu	r@mu01	~]\$ pe	stat						
node	state	load	pmem	ncp	u mem	resi	usrs	tasks	jobids/users
cu001	free	0.01	64374	24	128374	1275	1/1	Θ	
cu002	free	0.01	64374	24	128374	1273	1/1	Θ	
cu003	free	0.01	64374	24	128374	1274	1/1	Θ	
cu004	free	0.00	64374	24	128374	1277	1/1	0	
cu005	free	0.03	64374	24	128374	1270	1/1	Θ	
cu006	free	0.01	64374	24	128374	1272	1/1	Θ	
cu007	free	0.06	64374	24	128374	1269	1/1	0	
cu008	free	0.00	64374	24	128374	1271	1/1	Θ	
cu009	free	0.00	64374	24	128374	1273	1/1	0	
cu010	free	0.00	64374	24	128374	1276	1/1	Θ	
cu011	free	0.04	64374	24	128374	1275	1/1	Θ	
cu012	free	0.00	64374	24	128374	1268	1/1	0	
cu013	free	0.06	64374	24	128374	1279	1/1	0	
cu014	free	0.00	64374	24	128374	1263	1/1	Θ	
cu015	free	0.00	64374	24	128374	1264	1/1	Θ	
cu016	free	0.02	64374	24	128374	1264	1/1	Θ	
cu017	free	0.07	64374	24	128374	1265	1/1	Θ	
cu018	free	0.00	64374	24	128374	1262	1/1	Θ	
cu019	free	0.00	64374	24	128374	1269	1/1	Θ	

### 以下以并行程序为例

### 1,

### 脚本参数含义:

#PBS - N 指的是作业名

#PBS - 1 指的是调用的系统资源, nodes=1: ppn=24 表示随机启动 1 个节点每个节点 24 核心若要指定节点运行任务可写为 nodes=cu001: ppn=12+cu002: ppn=12,,,,

#PBS -1 walltime=12:00:00 申请 12 小时的工作,不满足将无法继续进行计算

#PBS - q 表示要选择的队列

#PBS - V 表示将环境变量同步到计算节点

#PBS -S /bin/bash 表示让 pbs 脚本识别到 bash 命令

source /opt/intel/composer\_xe\_2015/bin/compilervars.sh intel64

source /opt/intel/mkl/bin/intel64/mklvars intel64.sh

source /opt/intel/impi/5.0.2.044/bin64/mpivars.sh

#### 表示的是环境变量

mpirun -genv I\_MPI\_DEVICE rdssm -machinefile /home/inspur/hello/host -n 24 ./hello mpirun 为执行并行程序的程序,通过 pbs 为每个进程分配多个线程

-genv I MPI DEVICE rdma 指定 infiniband 设备

-machinefile \$PBS NODEFILE 指定所运行的节点,默认在/opt/tsce/server priv nodes

## 10. PBS 常用命令

## qsub 命令

qsubpbs 脚本名称,提交作业

## qstat 命令

用于查询作业状态信息

命令格式: qatat [-f][-a][-i] [-n][-s] [-R] [-Q][-q][-B][-u] +作业号 参数说明:

- -f jobid 列出指定作业的信息
- -a 列出系统所有作业
- -i 列出不在运行的作业
- -n 列出分配给此作业的结点
- -s 列出队列管理员与 scheduler 所提供的建
- -R 列出磁盘预留信息
- -Q 操作符是 destination id, 指明请求的是队列状态
- -q 列出队列状态,并以 alternative 形式显示
- -B 列 出 PBS Server 信 息
- -r 列出所有正在运行的作业
- -u 若操作符为作业号,则列出其状态。

### 例: # qstat 查看作业运行状态

```
[inspur@ln01 c7test]$ qsub pbs.linpack
2663.mu01
[inspur@ln01 c7test]$ qstat
Job id
                                        User
                                                        Time Use S Queue
                                                               0 0 cal
2663.mu01
                         linpack
                                         inspur
[inspur@ln01 c7test]$ qstat
Job id
                                        User
                                                        Time Use S Queue
                  linpack
2663.mu01
                                                               0 R cal
                                        inspur
```

### qstat -f 查询作业的具体信息。

```
[inspur@ln01 c7test]$ qstat -f 2663
Job Id: 2663.mu01
   Job Name = linpack
   Job Owner = inspur@ln01
   job state = R
   queue = cal
   server = muΘ1
   Checkpoint = u
   ctime = Thu Jun 16 16:10:35 2016
   Error_Path = ln01:/home/inspur/c7test/linpack.e2663
   exec_host = cul21/0+cul22/0+cul23/0+cul24/0+cul25/0+cul26/0+cul27/0+cul28/
       0+cu129/0+cu130/0+cu131/0+cu132/0+cu133/0+cu134/0+cu135/0+cu136/0+cu13
       7/0+cu138/0+cu139/0+cu140/0
   003+15003+15003+15003+15003+15003+15003+15003+15003+15003
   Hold_Types = n
   Join Path = n
```

### qstat - an 查询当前所有作业所在的执行节点

Job ID	Username	Queue	Jobname	SessID	NDS	Req TSK	' d
992.mu01 fat05/0	inspur	fat	linpack	26061	1		0
993.mu01	inspur	cal	linpack	20198	230		Θ
+cu010/0+cu0 +cu019/0+cu0 +cu028/0+cu0 +cu037/0+cu0 +cu046/0+cu0 +cu055/0+cu0 +cu064/0+cu0 +cu073/0+cu0 +cu082/0+cu0 +cu091/0+cu0	2/0+cu003/0+cu00 11/0+cu012/0+cu0 20/0+cu021/0+cu0 29/0+cu030/0+cu0 38/0+cu039/0+cu0 47/0+cu048/0+cu0 56/0+cu057/0+cu0 65/0+cu066/0+cu0 74/0+cu075/0+cu0 83/0+cu093/0+cu0 92/0+cu093/0+cu1 10/0+cu111/0+cu1	13/0+cu01 22/0+cu02 31/0+cu03 40/0+cu04 49/0+cu05 58/0+cu05 67/0+cu06 76/0+cu07 85/0+cu08 94/0+cu09	4/0+cu015/0+cu 3/0+cu024/0+cu 2/0+cu033/0+cu 1/0+cu042/0+cu 0/0+cu051/0+cu 09/0+cu060/0+cu 08/0+cu069/0+cu 07/0+cu078/0+cu 05/0+cu096/0+cu	016/0+cu017, 025/0+cu026, 034/0+cu035, 043/0+cu044, 052/0+cu053, 061/0+cu062, 070/0+cu071, 079/0+cu080, 088/0+cu089, 106/0+cu107,	/0+cu0 /0+cu0 /0+cu0 /0+cu0 /0+cu0 /0+cu0 /0+cu0 /0+cu0 /0+cu0 /0+cu0	18/0 27/0 36/0 45/0 54/0 63/0 72/0 81/0 90/0 99/0 08/0	

## qdel 命令

用于删除已提交的作业 命令格式: qdel 作业号

### 命令行参数:

例: # qde1 2624

其中,有一下几种状态

- C: 作业结束
- Q: 作业排队中
- R: 作业运行中

用户在使用时可用"du-sh"命令来查看当前空间、

```
[inspur@ln01 ~]$
[inspur@ln01 ~]$ du -sh
23G .
[inspur@ln01 ~]$ []
```

如果不确定作业是否运行,可以使用 qstat -an 查看该作业所运行的节点,然后 ssh 到此节点上,执行 top 来查看是否有作业在运行,并且通过 cpu 利用率和进程数来判断程序运行情况。

## 11. 集群应用软件

集群应用软件安装在/opt/software 下。

```
[inspur@ln01 software]$ ls

abinit-7.10.5 MATLAB openmpi-1.10.1-intel phonopy-1.6.2 vasp.5.2

gcc-5.3 netcdf-4.3.2 openmpi-1.6.3-intel python2.7 wannier90-1.2

hdf5-1.8.13 openmpi-1.10.1-gnu openmpi-1.6.5-gnu (E-5.4.0-intelmpi openmpi-1.6.5-gnu (Inspur@ln01 software) python2.7 (Inspur@ln01 softwa
```

### 12. 注意事项

- 1、请不要在登陆节点上跑任务
- 2、如需要使用 openmp 方式跑作业,请把 pbs 申请的核心数与 openmp 线程数设为一样。例如:

bwa 这是个典型的生命科学的应用,是个典型的 openmp 的应用,即一个进程调用多个线程的运行模式。这种模式,虽然只申请一个进程资源,但是在运行过程中会调用多个线程, 每个线程对应一个物理计算核心。所以在 top 中可以看到该进程 cpu 的使用率为 100%以上。

然而像这种 openmp 程序有自己的控制线程的参数。拿 bwa 来说:

bwa-0.7.5a mem -t 24

/useropt/public/IRGSP1.0/IRGSP ./R10.read1.fq ./R10.read2.fq >./test.sam

其中"-t 24"就是指定用 24 个线程来跑。

如果你在 pbs 脚本中申请资源为 1,但是下面申请 24 个线程,这样实际使用的为 24 个物理计算核心,但是 pbs 调度器却认为你只用了一个,这样会造成资源分配异常。为了避免这种情况,对于 openmp 程序,还请按照以下方式来提交作业。

```
#PBS -N bwa
#PBS -1 nodes=1:ppn=24
#PBS -q cal-s
#PBS -V
#PBS -S /bin/bash

cd $PBS_0_WORKDIR
NP=`cat $PBS_NODEFILE | wc -1`
NN=`cat $PBS_NODEFILE | sort | uniq | tee /tmp/nodes.$$ | wc -1`
cat $PBS_NODEFILE > /tmp/nodefile.$$

mpirun -genv I_MPI_DEVICE rdssm -machinefile /tmp/nodefile.$$ -np 1
/useropt/bin/bwa-0.7.5a mem -t 24 /useropt/public/IRGSP1.0/IRGSP
$PBS_0_WORKDIR/R10. read1. fq $PBS_0_WORKDIR/R10. read2. fq >$PBS_0_WORKDIR/test. sam

rm -rf
/tmp/nodefile.$$ rm -rf
```

/tmp/nodes. \$\$

解析: 就是你申请和你线程一样多的核数,但是在实际运行的时候-np 的值只跑一个进程。

## 附录: Linux 基本命令

名称: cp

语法: cp [options] file1 file2

## 目录操作 名称: cd 语法: cd [directory] 说明:把当前工作目录转到"directory"指定的目录。 实例: 进入目录 /usr/bin/: cd /usr/bin 名称: 1s 语法: ls [options] [pathname-list] 说明:显示目录内的文件名和 "pathname-list" 中指定的文件名 实例: 列出目前工作目录下所有名称是 s 开头的文件: 1s s\* 名称: pwd 语法: pwd 说明:显示当前目录的绝对路径。 名称: mkdir 语法: mkdir [options] dirName 说明: 创建名称为 dirName 的子目录。 实例: 在工作目录下, 建立一个名为 AA 的子目录: mkdir AA 名称: rmdir 语法: rmdir [-p] dirName 说明:删除空的目录。 实例:将工作目录下,名为 AA 的子目录删除: rmdir AA 文件操作

说明: 复制文件 file1 到 file2。

常用选项: -r 整个目录复制

实例:将文件 aaa 复制(已存在),并命名为 bbb:

cpaaabbb

名称: mv

语法: mv [options] source... directory

说明: 重新命名文件, 或将数个文件移至另一目录。

范例:将文件 aaa 更名为 bbb:

mv aaabbb

名称: rm

语法: rm [options] name...

说明:删除文件及目录。

常用选项: -f 强制删除文件实

例:删除除后缀名为.c 的文件rm

**\*.** c

名称: cat

语法: cat[options] [file-list]

说明: 在标准输出上连接、显示文件列表 file-list 里的文件

实例 1: 显示 file1 和 file2 的内容

cat file1 file2

实例 2: 将 file1 和 file2 合并成 file3

cat file1 file2 > file3

名称: more

语法: more[options] [file-list]

说明: 在标准输出上连接、分页显示文件列表 file-list 里的文件

实例:分页显示文件 AAA

more AAA

名称: head

语法: head[options] [file-list]

说明:显示文件列表 file-list 中的文件的起始部分,默认显示 10 行;

实例:显示文件 AAA 起始部分

head AAA

名称: tail

语法: tail[options] [file-list]

说明:显示文件列表 file-list 中的文件的尾部;默认显示 10 行;

实例:显示文件 AAA 尾部

tail AAA

名称: 1n

语法: ln[options] existing-file new-file

ln[options] existing-file-list directory

说明:为"existing-file"创建链接,命名为 new-file

在 directory 目录,为 existing-file-list"中包含的每个文件创建同名链接

常用选项: -f 不管 new-file 是否存在,都创建链接

-s 创建软链接

实例 1: 建立软连接 temp. soft, 指向 Chapter3

1n -s Chapter3 temp.soft

实例 2: 为 examples 目录下的所有文件和子目录建立软连接

1n -s ~/linuxbook/examples/\* /home/faculty/linuxbook/examples

名称: chmod

语法: chmod [option] mode file-list

说明: 改变或设置参数 file-list 中的读、写或执行权限

实例:添加文件 job 的可执行权限

chmod +x job

语法: chmod [option] [files]

说明: 备份文件。可用来建立备份文件, 或还原备份文件。

实例 1: 备份 test 目录下的文件,并命名为 test. tar. gz,可执行命令:

tar - zcvf test. tar. gz test

实例 2: 解压缩相关的 test. tar. gz 文件, 可执行命令:

tar - zxvf test. tar. gz

其他

名称: echo

语法: echo \$variable

说明:显示变量 variable 的值。

实例 1: 显示当前用户路径 PATH 的值

echo \$PATH

名称: ps

语法: \$ps [options]

说明:用于查看当前系统中的活跃进程

实例 1: 显示当前所有进程

ps - aux

名称: kill

语法: \$kill [-signal] pid

说明:终止指定进程

实例 1: 终止 1511 号进程

kill 1511

附录 2: Vi 使用

简要使用流程

使用 "vi [选项] [文件 ..]" 命令打开要编辑的文件

使用"方向键"浏览文件

按下 "i" 进入编辑模式

编辑

按 "Esc" 键退出编辑模式

输入":w"回车保存,再输入":q"回车退出。或者直接输入":wq"回车,代表保存并退出两种操作模式

编辑模式:对文本进行编辑处理

命令模式:接收按键指令执行操作,如复制、粘贴、搜索、替换、保存、另存为等

编辑模式

### i: 进入编辑模式

a: 进入编辑模式,将光标向后移动一位o:

进入编辑模式,在光标处插入一个空行

r: 按下 r 键, 再按任意字符键, 将光标所在处的字符替换成新输入的字符

Esc: 退出编辑模式

### 命令模式

### 移动光标

↑或 k: 把当前光标向上移动一行, 保持光标的列位置。

↓或 i: 把当前光标向下移动一行,保持光标的列位置。

→或 1: 把当前光标向右移动一个字符。

←或 h: 把当前光标向左移动一个字符。

\$: 把当前光标移动到该行行末。

^: 把当前光标移动到该行行首。

w: 把当前光标移动到该行的下一个字的首字符上。

b: 把当前光标移动到该行的上一个字的首字符上。

e: 把当前光标移动到该行的该字的末尾字符上。

^F: 向前滚动一整屏正文。

D: 向下滚动半个屏正文。

^B: 向后滚动一整屏正文。

^U: 向上滚动半个屏正文。

#### 搜索与替换

/word: 从光标处开始, 向后搜索文本中出现 word 的字符串

?word: 从光标处开始, 向前搜索文本中出现 word 的字符串

:1,\$s/word1/word2/g: 在第 1 行与最后一行之间搜索 word1,并将其替换为 word2

:n1, n2s/word1/word2/g: 在第 n1 行与第 n2 行之间搜索 word1,并将其替换为 word2

删除(剪切)、复制与粘贴

x, X: x 为向后删除一个字符, X 为向前删除一个字符

dd: 删除光标所在行

vv: 复制光标所在行的内容

nyy: 复制光标到第 1 行的所有内容

y1G: 复制光标到第 1 行的所有内容

yG: 复制光标到最后一行的所有内容

p, P: p 为将复制或剪切的内容粘贴在光标下一行, P 为粘贴在上一行u:

撤消上一操作

管理命令

:w:保存

:w!: 强制保存

:q:退出 vi 编辑器

:q!:强制退出

:w [文件名]:另存为...

:r[文件名]:读取另一个文档的内容,内容追加到光标所在行之后

:set nu:显示正文的行号。

:set nonu:取消行号。

:![命令]: 暂时离开 vi 编辑器,并在 shell 中执行命令