計算機構成論 第6回 一命令セットアーキテクチャ(3)—

大連理工大学・立命館大学 国際情報ソフトウェア学部 大森 隆行

講義内容

- ■命令形式
 - ■R形式、I形式とは
 - ■命令と機械語の対応
 - ■配列の使用に対応するアセンブリコード
- - ▶ 分岐処理に対応するアセンブリコード
 - ■無条件分岐とJ形式
 - ▶大小比較命令
 - ■アドレシング・モード

分岐処理

■ C言語の条件判定、ループ(if, while, for等)を 実現する際に使用

beq \$s0, \$s1, L1 …\$s0と\$s1の値が等しいとき、 ラベルL1が付いた命令へ ジャンプ (branch on equal)

bne \$s0, \$s1, L1 …\$s0と\$s1の値が異なるとき、 ラベルL1が付いた命令へ ジャンプ (branch on not equal)

bec	(rs),	(rt)	, (im	m .)
	6bit	5bit	5bit	16bit
I形式	ор	rs	rt	imm.

bne (rs), (rt), (imm.)

相対アドレス指定

分岐処理

■ beq命令、bne命令は相対アドレス指定

```
bne可力。
beq $s0, $s1, L1
+24
(命令としては6つ先)
1000
```

1024 **L1**:

I形式	ор	rs	rt		imn	n.
_	6bit	5bit	5bit		16l	oit
	op:	命令持	操作コート		4	
	rs:	第1ン	/ースオペ	ランド	16 ₁₀	
	rt:	第2ン	/ースオペ	ランド	17 ₁₀	プログラムカウンタ
	■ imm	ediate: J	即値オペラ	ランド	5	を20+4進める

000100 10000 10001 0000000000000101

分岐処理

- ■プログラムカウンタ
 - PC: program counter
 - ■現在実行中の命令が格納されている アドレスを保持するレジスタ
 - ■汎用レジスタ32種類の中にはない
 - ■MIPSの命令は32ビット(4バイト)なので、 現在のPCが2048なら、次の命令の番地は…
 - ■通常、1命令実行時に、PC=PC+4という 動作を行っている
 - ■ただし、J命令が来ると、PCの下位 28ビットを指定された値で置き換える

講義内容

- ■命令形式
 - ■R形式、I形式とは
 - ■命令と機械語の対応
 - ■配列の使用に対応するアセンブリコード
 - ■分岐処理に対応するアセンブリコード
- ■無条件分岐とJ形式
- ▶大小比較命令
- ■アドレシング・モード

無条件分岐

■無条件でジャンプ

j L1 …無条件でラベルL1が付いた命令ヘジャンプ

■J形式

ор	address
6bit	26bit


■ op: 命令操作コード

■ address: 絶対アドレス

ただし、実際のアドレスの1/4の値

(何番目の命令かを示す)

無条件分岐




J形式 op address 6bit 26bit

■ address: 絶対アドレス 256₁₀

000010 00000000000000000100000000

26bit

無条件分岐



PCの値の変化

0000 0000 0000 0000 0001 1110 1000

0000 <u>0000 0000 0000 0100 0000 00</u>00

26bit

上位4ビットは変化しない

下位2ビットは常に00(4倍するから)

分岐処理に対応するアセンブリコード

(例) if(i==j) f=g+h; else f=g-h;

```
bne $s3, $s4, Else f: $s0 add $s0, $s1, $s2 g: $s1 h: $s2 i: $s3 j: $s4 Exit:
```

以下のようにwhile文と、それに対応するアセンブリコードがある。アセンブリコード中の空欄を埋めよ。

```
(例) while(i!=a[j]) { i=i+1; }
```

```
Loop: (1) $t0, $s2, 2

add $t0, $t0, $s1

lw $t1, 0($t0)

(2) $s0, $t1, Exit

(3) $s0, $s0, (4)

(5) (6)
```

i: \$s0

a: \$s1

j: \$s2

ラベルLoopの付いた命令文のアドレスは768₁₀だと 仮定する。これらの命令を2進数で表したとき、<u>赤字</u>で示したExit, Loopに対応する値は何になるか。 それぞれ、16ビット、26ビットの2進数で答えよ。

```
Loop: beq $s0, $s1, Exit
addi $s0, $s0, 1

Loop
Exit:
```

以下の命令を2進数で表したとき、<u>赤字</u>で示したLoopに対応する値は何になるか。 16ビットの2進数で答えよ。

```
Loop: add $s0, $s1, $s2
addi $s0, Ss0, 1
beq $s0, $s1, Loop
Next:
```

講義内容

- ■命令形式
 - ■R形式、I形式とは
 - ■命令と機械語の対応
 - ■配列の使用に対応するアセンブリコード
 - ■分岐処理に対応するアセンブリコード
 - ■無条件分岐とJ形式
- →■大小比較命令
 - ■アドレシング・モード

大小比較

■ < に対応する比較命令

```
slt $t0, $s0, $s1…$s0が$s1より小さいとき、
$t0を1に設定。
そうでなければ0に設定。
```

slti \$t0, \$s0, 5 …\$s0が5より小さいとき、 \$t0を1に設定。 そうでなければ0に設定。

slt (rd), (rs), (rt) R形式 slti (rt), (rs), (imm.) I形式

大小比較

```
(例) while(i>=0) i=i-1;
                              i: $s1
 Loop: slt $t0, $s1, $zero
       bne $t0, $zero, Exit
       addi $s1, $s1, -1
           Loop
 Exit:
```

大小比較

- ■slt, sltiではなぜ直接分岐しないのか
 - → 命令が複雑になりすぎるから
 - → クロックサイクル時間の延長などが 必要になる
- ■>,>=等に対応する命令は?
 - ■擬似命令として用意されている■アセンブラが同じ働きの命令列に変換
 - blt (branch less than), bgt (branch greater than), ble (branch less or equal), bge (branch greater or equal)

講義内容

- ■命令形式
 - ■R形式、I形式とは
 - ■命令と機械語の対応
 - ■配列の使用に対応するアセンブリコード
 - ■分岐処理に対応するアセンブリコード
 - ■無条件分岐とJ形式
 - ▶大小比較命令
- ▽■アドレシング・モード

アドレシング・モード

- 命令によってオペランドの解釈のしかたが異なる →命令が操作の対象とするもの、 (e.g., add命令の場合の加算する値) 命令が必要とするアドレス (e.g., j命令のジャンプ先アドレス) が命令によって異なる
- それらの解釈の方法をアドレシング・モードと呼ぶ
- アドレシング・モードの種類
 - レジスタ・アドレシング (register addressing)
 - ■ベース相対アドレシング (base addressing)
 - 即値アドレシング (immediate addressing)
 - PC相対アドレシング (PC-relative addressing)
 - 擬似直接アドレシング (pseudo direct addressing)

レジスタ・アドレシング

■ 指定したレジスタの中身をオペランドにする

add \$t0, \$s0, \$s1

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
000000	10000	10001	01000	00000	100000
add	\$s0	\$s1	\$t0		add

ベース相対アドレシング

■ 指定したレジスタの中身+定数 のメモリアドレスの内容をオペランドにする

lw \$t0, 12(\$s0)

ор	rs	rt	immediate
100011	10000	01000	00000000001100
lw	\$s0	\$t0	+12

即値アドレシング

■ 指定した定数をオペランドにする

andi \$s1, \$s0, 24

ор	rs	rt	immediate
001100	10000	10001	00000000011000
andi	\$s0	\$s1	+24

PC相対アドレシング

■ (PC+4)+(指定した定数×4) のアドレスを示す

bne \$t0, \$s0, Label

ор	rs	rt	address
000101	010000	10000	00000000001100
bne	\$t0	\$s0	+12

擬似直接アドレシング

■ PCの上位4ビット と 指定した定数×4 を つなげたアドレスを示す

j Label

op		address
	000010	0000000000010011100010000
6bit		26bit

PC = 00101100000000000010011100010000 のとき、上記命令のジャンプ先は、 00100000000000001001110001000000

32ビットの即値オペランド

■ 命令長は32ビット →32ビットのオペランドは扱えないが…

0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000

上位16ビット = 6110 下位16ビット = 230410

■ 上位、下位に分けて、2命令で読み込む

lui \$s0, 61

…\$s0の上位16ビットに 定数を読み込む (load upper immediate)

0000 0000 0011 1101 0000 0000 0000 0000

ori \$s0, \$s0, 2304 ···or演算 (or immediate)

0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000

32ビットの即値オペランド

```
-6555210
   1111 1111 1111 1110 1111 1111 1111 0000
    ト位16ビット = -210
                    下位16ビット = -1610
                        …$s0の上位16ビットに
lui $s0, -2
                          定数を読み込む
```

(load upper immediate) 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000 ori \$s0, \$s0, -16 ···or演算 (or immediate) 1111 1111 1110 1111 1111 1111 0000

28

- それぞれの文はどのアドレシングモード を説明したものか答えよ。
 - ■(1) 指定したレジスタの中身+定数 のメモリアドレスの内容をオペランドにする
 - ■(2) (PC+4)+(指定した定数×4) のアドレス を示す
 - ■(3) 指定したレジスタの中身をオペランドに する
 - (4) PCの上位4ビット と 指定した定数×4 を つなげたアドレスを示す
 - ■(5) 指定した定数をオペランドにする

参考文献

- ■コンピュータの構成と設計 上 第5版 David A.Patterson, John L. Hennessy 著、 成田光彰 訳、日経BP社
- ■山下茂 「計算機構成論1」講義資料