INTRODUCTION

Ce TP aborde la configuration des équipements de routage (routeurs). Cette configuration sera réalisée à l'aide du simulateur Packet tracert.

OBJECTIFS

À l'issue de ces travaux pratiques, vous serez en mesure d'effectuer les tâches suivantes :

- Créer des sous-réseaux dans un espace d'adressage d'après des consignes données
- Attribuer des adresses appropriées aux interfaces et les documenter
- Réaliser une maguette : Câbler un réseau conformément au diagramme de topologie
- Exécuter des tâches de configuration de base sur un routeur
- Configurer et activer les interfaces série et Ethernet
- Tester et vérifier les configurations
- Réfléchir à l'implémentation du réseau et fournir la documentation associée

MATERIEL ET LOGICIEL

- Packetracert installé sur un PC ou une machine virtuelle connectée au réseau.

Compte-rendu de Tp et modalités de rendu

Le compte-rendu est une synthèse du travail effectué pendant la séance. Il vous permet de retenir ce que vous avez appris en effectuant les manipulations. Un compte rendu est avant tout un document de travail pour votre usage personnel. Il peut contenir les éléments suivants :

- Introduction, objectif du TP
- Précisez votre environnement de travail : matériel, logiciel, OS utilisés
- Description des différentes manipulations effectuées et leurs validations
- Conclusion, bilan des manipulations effectuées
- Attention à l'orthographe!


_

Le travail est à réaliser en binôme. Le compte-rendu de Tp est à déposer sur la plateforme moodle.

Date de remise: date de séance de TP + 7 jours.

1 Travaux pratiques : configuration avancée d'une route statique

1.1 Diagramme de topologie



1.2 Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous réseau	Passerelle par défaut à identifier
ACENCE	Fa0/0			s/?
AGENCE	S0/0/0			s/?
	Fa0/0			s/?
SIEGE	S0/0/0			s/?
	S0/0/1	209.165.201.2	255.255.255.252	s/?
FAI	Fa0/0	209.165.200.225	255.255.255.224	s/?
FAI	S/0/0	209.165.201.1	255.255.255.252	s/?
PC1	Carte réseau			
PC2	Carte réseau			
Web Server	Carte réseau	209.165.200.253	255.255.255.224	209.165.200.225

1.3 Scénario


Dans ces travaux pratiques, une adresse réseau vous est attribuée. En utilisant cette adresse, vous définirez des sous-réseaux afin de réaliser l'adressage du réseau représenté dans le diagramme de la topologie. L'adressage du réseau local (LAN) connecté au routeur ISP et de la liaison entre les routeurs HQ et ISP est déjà réalisé. Vous devrez également configurer des routes statiques afin que les hôtes qui se trouvent sur des réseaux non directement connectés puissent communiquer entre eux.

SUBDIVISION DE L'ESPACE D'ADRESSAGE

- Étape Préambule : Caractéristiques d'une interface réseau
- Configurer une interface consiste à attribuer une adresse IP, un masque de sous-réseau, une adresse de réseau, une adresse de diffusion, une passerelle (Gateway) pour sortir du réseau
- Considérons l'adresse de classe C et le masque associé
- 192.168.8.252/24 Notation /24 \iff 255.255.255.0
 - ✓ Adresse de réseau : L'adresse du réseau de l'hôte est obtenue en effectuant un ET LOGIQUE entre l'adresse IP et le masque.

TP1 L3: Configuration Topologie IP (Cisco)

Adresse de diffusion : L'adresse de diffusion est obtenue à partir de l'adresse réseau, mettre tous les bits de la partie host à 1.



		Pai	rti	e I	Re	sea	au																			P	ar	tie	H	[ôt	æ		
N° d réseau	le	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		192								168								8								0							

	Pai	rti	e I	Re	sea	au																			P	ar	tie	H	[ôt	te		
Adresse	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
de diffusion	192								168								8								25	5						

http://www.subnet-calculator.com/

- √ un état actif (up) ou inactif (down);
- ✓ des options :

Masque de

réseau /24

- MTU (Maximum Transmission Unit : taille maximale d'une trame émise sur le réseau concerné) ;
- possibilité de diffuser ou non via l'interface (BROADCAST) ;

255

- possibilité de recevoir des messages émis en multi-diffusion (MULTICAST) ;
- activation du mode promiscuous, donnant la possibilité de recevoir toutes les trames émises sur le réseau, même celles n'étant pas destinées à l'adresse physique de cette interface...

- Étape 1 : examen des besoins du réseau

L'adressage du réseau local connecté au routeur ISP et de la liaison entre les routeurs HQ et ISP est déjà réalisé. L'espace d'adressage 192.168.2.0/24 vous a été attribué pour terminer la conception du réseau. Créez des sous-réseaux, afin de disposer de suffisamment d'adresses IP pour prendre en charge 60 hôtes.

Étano 2 : misotione à mundue en commune leve de la exéction de victue concention de vécaci
 Étape 2 : questions à prendre en comptre lors de la création de votre conception de réseau
Combien de sous-réseaux faut-il créer à partir du réseau 192.168.2.0/24 ?
Quelles sont les adresses réseau des sous-réseaux ?
Sous-réseau 0 :
Sous-réseau 1 :

TP1 L3: Configuration Topologie IP (Cisco)

Sous-réseau 2 :	
Sous-réseau 3 :	
Quel est le masque de sous-réseau de ces réseaux au format décimal po	inté ?
Quel est le masque de sous-réseau de ce réseau au format avec barre ob	olique?
Combien y a-t-il d'hôtes utilisables par sous-réseau ?	

- Étape 3 : attribution d'adresses de sous-réseau au diagramme de topologie
- 1. Affectez le sous-réseau 1 au réseau local attaché de HQ.
- 2. Affectez le sous-réseau 2 à la liaison étendue (WAN) entre HQ et BRANCH.
- 3. Affectez le sous-réseau 3 au réseau local attaché à BRANCH.
- 4. Le sous-réseau 0 est disponible pour une extension future.

DETERMINATION DES ADRESSES DES INTERFACES

- Étape 1 : attribution des adresses appropriées aux interfaces des périphériques
- 1. Affectez la première adresse d'hôte valide du sous-réseau 1 à l'interface LAN sur HQ.
- 2. Affectez la dernière adresse d'hôte valide du réseau 1 au PC2.
- 3. Affectez la première adresse d'hôte valide du sous-réseau 2 à l'interface WAN sur BRANCH.
- 4. Affectez la seconde adresse d'hôte valide du sous-réseau 2 à l'interface WAN sur HQ.
- 5. Affectez la première adresse d'hôte valide du sous-réseau 3 à l'interface LAN de BRANCH.
- 6. Affectez la dernière adresse d'hôte valide du réseau 3 au PC1.
 - Étape 2 : Renseigner les adresses dans le tableau fourni sous le diagramme de topologie

PREPARATION DU RESEAU

- Étape 1 : installation d'un réseau similaire à celui du diagramme de topologie

Vous pouvez utiliser n'importe quel routeur des travaux pratiques, pourvu qu'il comporte les interfaces nécessaires illustrées dans la topologie.

- Étape 2 : suppression de toute configuration existante sur les routeurs

CONFIGURATION ET ACTIVATION DES ADRESSES DE SERIE ET ETHERNET

- Étape 1 : configuration des interfaces sur les routeurs BRANCH, HQ et ISP

Configurez les interfaces sur les routeurs BRANCH, HQ et ISP à l'aide des adresses IP de la table sous le diagramme de la topologie. Lorsque vous avez terminé, n'oubliez pas d'enregistrer la configuration en cours dans la mémoire NVRAM du routeur.

- Étape 2 : configuration des interfaces Ethernet

Configurez les interfaces Ethernet sur PC1, PC2 et le serveur Web à l'aide des adresses IP de la table d'adressage du diagramme de la topologie.

VERIFICATION DE LA CONNECTIVITE A L'EQUIPEMENT DU TRONÇON SUIVANT

À ce stade, il *ne doit pas* encore exister de connectivité entre les périphériques finaux. Néanmoins, vous pouvez tester la connectivité entre deux routeurs et entre un périphérique final et sa passerelle par défaut.

- Étape 1 : vérification de la connectivité de BRANCH et HQ

Vérifiez que le BRANCH peut envoyer un paquet ping vers HQ par l'intermédiaire de la liaison WAN et que HQ peut transmettre un paquet ping via la liaison WAN qu'il partage avec le FAI.

- Étape 2 : vérification de la connectivité de PC1, PC2 et du serveur Web

Vérifiez que PC1, PC2 et le serveur Web peuvent envoyer des paquets ping à leurs passerelles par défaut.