```
uexWheel
   轮盘菜单
方法
   openCircle 创建全圆轮盘菜单
   closeCircle 移除全圆轮盘菜单
   openSemicircle 创建半圆轮盘菜单
   closeSemicircle 移除半圆轮盘菜单
   openQuartercircle 创建四分之一圆轮盘菜单
   closeQuartercircle 移除四分之一圆轮盘菜单
回调方法
   cbSelect 点击按钮的回调方法
监听方法
   onClick 全圆轮盘菜单中心圆被点击的监听方法
openCircle
   创建全圆轮盘菜单
   uexWheel.openCircle (x, y, w, h, jsonData, mode)
说明:
   创建全圆轮盘菜单
参数:
   x:(Number 类型) 必选 x 坐标
   v:(Number 类型) 必选 v 坐标
   w:(Number 类型) 必选 宽
   h:(Number 类型) 必选 高
   jsonData:(String 类型) 必选 菜单资源, json 类型, 格式为:
   {"button":"res://circle/button.png",
   "menuBg":"res://circle/tabbg.png",
   "subMenuBg":"res://circle/iconbg.png",
   "select 1":"res://circle/tabmenufirstbg.png",
   "select_2":"res://circle/tbmenubg.png",
   "menu":[{"img":"res://circle/tab1.png",
          "subMenu":["res://circle/icon2.png","res://circle/icon1.png","res://circl
      e/icon3.png"]},
          {"img":"res://circle/tab2.png",
          "subMenu":["res://circle/icon3.png","res://circle/icon2.png","res://circl
      e/icon1.png","res://circle/icon4.png"]}]}
   各字段含义如下:
   button
             是
                    主按钮背景图
   menuBa
            是
                    主菜单背景图
   subMenuBg 是
                    子菜单背景图
   select_1
            是
                    主菜单按钮选中状态背景图 1
   select_2
            是
                    主菜单按钮选中状态背景图 2
```

是

menu

子菜单样式

```
子菜单按钮背景图
   submenu
   mode:(Number 类型) 必选 0 为全圆显示模式, 1 为半圆显示模式。
平台支持:
   Android2.2+
   iOS4.3+
版本支持:
   3.00+
示例:
closeCircle
   移除全圆轮盘菜单
   uexWheel.closeCircle()
说明:
   移除全圆轮盘菜单
参数:
   无
平台支持:
   Android2.2+
   iOS4.3+
版本支持:
   3.0.0+
示例:
   见 openCircle 方法示例
openSemicircle
   创建半圆轮盘菜单
   uexWheel.openSemicircle (x, y, w, h, jsonData)
说明:
   创建半圆轮盘菜单
参数:
   x:(Number 类型) 必选 x 坐标
   y:(Number 类型) 必选 y 坐标
   w:(Number 类型) 必选 宽
   h:(Number 类型) 必选 高
   isonData:(String 类型) 必选 菜单资源, ison 类型, 格式为:
          {"data":[{"image": "res://semicircle/plugin_uexwheel1_1.png","title": "短
       信 "},{"image": "res://semicircle/plugin_uexwheel1_2.png","title": " 列 表
       "},{"image":
                   "res://semicircle/plugin_uexwheel1_3.png","title":
                                                               " 拍 照
       "},{"image":
                   "res://semicircle/plugin_uexwheel1_4.png","title":
                   "res://semicircle/plugin_uexwheel1_5.png","title":
       "},{"image":
       "},{"image":
                   "res://semicircle/plugin_uexwheel1_3.png","title":
       "}],"background": "res://semicircle/plugin_uexwheel1_bg.png"}
```

是

img

子菜单对应的主菜单按钮背景图

```
各字段含义如下:
   data
             是
                   子菜单数据
             是
                   子菜单按钮图片
   image
   title
             是
                   子菜单按钮标题
   background
            是
                   主菜单背景图
平台支持:
   Android2.2+
   iOS4.3+
版本支持:
   3.0.0+
示例:
closeSemicircle
   移除半圆轮盘菜单
   uexWheel.closeSemicircle ()
说明:
   移除半圆轮盘菜单
参数:
   无
平台支持:
   Android2.2+
   iOS4.3+
版本支持:
   3.0.0+
示例:
   见 openSemicircle 方法示例
openQuartercircle
   创建四分之一圆轮盘菜单
   uexWheel.openQuartercircle (x, y, w, h, jsonData)
说明:
   创建四分之一圆轮盘菜单
参数:
   x:(Number 类型) 必选 x 坐标
   y:(Number 类型) 必选 y 坐标
   w:(Number 类型) 必选 宽
   h:(Number 类型) 必选 高
   jsonData:(String 类型) 必选 菜单资源, json 类型, 格式为:
{"data":
[{"image":"res://quartercircle/plugin_uexwheel2_1.png",
"title":"视频"},
{"image":"res://quartercircle/plugin_uexwheel2_2.png",
"title":"图片"},
{"image":"res://quartercircle/plugin_uexwheel2_3.png",
```

```
"title":"拍照"}
], "openImg": "res://quartercircle/plugin_uexwheel2_bt_plus.png",
"openTitle":"open",
"closeImg":"res://quartercircle/plugin_uexwheel2_bt_close.png",
"closeTitle":"close",
"rootBg":"res://quartercircle/plugin_wheel2_bg.png",
"subBg":"res://quartercircle/plugin_uexwheel2_bt_bg.png",
"textColor":"#cccccc"}
各字段含义如下:
   data
            是
平台支持:
   Android2.2+
   iOS4.3+
版本支持:
   3.0.0+
示例:
closeQuartercircle
   移除四分之一圆轮盘菜单
   uexWheel.closeQuartercircle ()
说明:
   移除四分之一圆轮盘菜单
参数:
   无
平台支持:
   Android2.2+
   iOS4.3+
版本支持:
   3.0.0+
示例:
   见 openQuartercircle 方法示例
cbSelect
   点击按钮的监听方法
   uexSlidePager.cbSelect (index1, index2)
说明:
   点击按钮的监听方法
参数:
   index:(Number 类型)必选 索引
   index:(Number 类型)必选 索引, 仅在全圆轮盘菜单有效
版本支持:
   3.0.0+
示例:
```

见方法示例

onClick

全圆轮盘菜单中心圆被点击的监听方法 uexSlidePager.onClick (index)

说明:

点全圆轮盘菜单中心圆被点击的监听方法 参数:

index:(Number 类型)必选 index 为 0。

版本支持:

3.0.0+

示例:

见方法示例