

Aplicaciones financieras de la computación cuántica

De la frontera eficiente a un circuito de 110 qubits

Rendimiento y riesgo: dos números por activo

Rendimiento


Cuánto ganó el activo, en promedio, por año.

Riesgo

Cuánto se sacude su precio. Se mide con la volatilidad.


La idea de Markowitz (1952)

Importa cómo se mueven juntos. Si dos activos no caen o suben al mismo tiempo, combinarlos baja el riesgo. Eso es diversificar.



12 acciones reales · mayo de 2023 a abril de 2025 · datos de Yahoo Finance

La frontera eficiente



Cada punto es una cartera

Una forma de repartir el dinero entre los 12 activos.

La curva es la frontera eficiente

El mayor rendimiento posible para cada nivel de riesgo.

Diversificar baja el riesgo

La mejor mezcla es menos riesgosa que el activo más tranquilo por sí solo.

11,5 %

riesgo anual de la cartera de mínimo riesgo

14,9 %

riesgo anual de Coca-Cola, el activo más tranquilo

Por qué puede bajar de 14,9 %

El riesgo de la cartera sale de los riesgos de cada activo multiplicados por sus correlaciones. Si la correlación fuera 1 entre todos, el riesgo sería el promedio ponderado y nunca bajaría del activo más tranquilo. Como las correlaciones son menores que 1, el riesgo baja. Eso es diversificar, y por eso la frontera empieza a la izquierda del activo más tranquilo.

Cartera de mínimo riesgo	Coca-Cola	ExxonMobil	Microsoft	PepsiCo	Otros 8
Peso en la cartera	44 %	15 %	18 %	12 %	11 %
Riesgo anual propio	14,9 %	22,7 %	22,8 %	18,0 %	23 a 54 %
Correlación con Coca-Cola	1,00	0,19	0,03	0,67	hasta 0,15

Pesos de la cartera de mínimo riesgo con los datos de la clase, mayo de 2023 a abril de 2025.

La cartera como problema de optimización

minimizar riesgo - q · rendimiento

Se lee: buscar la cartera más barata, donde el riesgo cuesta y el rendimiento paga.

Elegimos los pesos, cuánto dinero va a cada activo, que hagan más chico este número. El riesgo suma y el rendimiento resta: gana la cartera con poco riesgo y buen rendimiento. Con $q = 0$ solo cuenta el riesgo; cuanto más grande es q , más riesgo aceptamos a cambio de ganar más.

Elegir qué activos entran: las opciones se duplican con cada activo

12 activos

4.096

selecciones posibles

30 activos

1.073.741.824

más de mil millones

110 activos

10^{33}


más de un 1 seguido de 33 ceros

Dónde se pone difícil

Elegir 6 activos entre 12 son 924 carteras y 6 entre 30 son 593.775: una computadora las recorre todas en segundos. Con 110 activos, solo elegir la mitad ya da 10^{31} carteras, y recorrerlas es imposible. Ahí entran las heurísticas y los optimizadores.

Para estos problemas se usan heurísticas clásicas. Desde hace una década también se exploran optimizadores cuánticos.

Circuitos paramétricos: circuitos con perillas



Una compuerta de rotación funciona como una perilla: al girar el ángulo θ cambia la probabilidad de que el qubit dé 1 al medirlo.

$$\theta = 0$$

0 %

siempre sale 0

$$\theta = \pi/2$$

50 %

mitad 0 y mitad 1

$$\theta = \pi$$

100 %

siempre sale 1

Un circuito paramétrico combina muchas perillas. Para cargar un dato p en un qubit se elige $\theta = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{p})$.

Definición formal

Benedetti, Lloyd, Sack y Fiorentini, Quantum Sci. Technol. 4, 043001 (2019)

Un **circuito cuántico paramétrico** es un operador unitario $U(\theta)$ formado por una secuencia de compuertas, algunas fijas y otras que dependen de un vector de parámetros reales $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_m)$, por lo general ángulos de rotación. Aplicado al estado inicial $|0\dots 0\rangle$ produce el estado $|\psi(\theta)\rangle = U(\theta) |0\dots 0\rangle$. La probabilidad de cada resultado al medir es una función continua de θ : cambiar los parámetros cambia la distribución de resultados sin cambiar la estructura del circuito.

Cuándo se decide el ángulo de $R_Y(\theta)$

Antes de ejecutar el circuito, en la computadora clásica. El ángulo es un número de entrada, como el argumento de una función: la computadora cuántica no lo elige, lo recibe y lo aplica. Quién lo decide depende del camino.

Camino	Quién fija θ	Cuántas veces corre el circuito
Nuestro circuito de riesgo	Una fórmula sobre los datos: $\theta = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{p})$, con p el riesgo histórico del activo	Una sola vez
VQE y QAOA	Un optimizador clásico: arranca con ángulos al azar, corre el circuito, mira el resultado, los corrige y repite	Cientos o miles de veces, hasta que el resultado deja de mejorar

En el notebook, sección 5

```
qc.ry(angulo(R[j]), j)
```

Primero se calcula el riesgo R de cada activo con los precios de dos años. Después esta línea escribe su ángulo en el circuito, antes de mandarlo al simulador o a IBM. Cuando el circuito llega al procesador cuántico, los doce ángulos ya están decididos y no cambian.

En VQE el ángulo es la incógnita. En nuestro circuito, es el dato.

Dos formas de elegir los ángulos

CAMINO 1

Que los busque un optimizador

Un algoritmo clásico prueba ángulos, mira el resultado y corrige. El circuito se ejecuta cientos de veces.

VQE y QAOA

CAMINO 2


Calcularlos a partir de los datos

Cada ángulo sale de una fórmula sobre los datos históricos. No hay bucle: el circuito se arma una sola vez.

Nuestra aproximación

El circuito es del mismo tipo. Cambia quién mueve las perillas.

VQE y QAOA: los optimizadores más conocidos



VQE

Variational Quantum Eigensolver · Peruzzo y otros, 2014


Circuito genérico de perillas y entrelazamiento. Busca los ángulos que dan el menor costo promedio.

QAOA

Quantum Approximate Optimization Algorithm · Farhi, Goldstone y Gutmann, 2014

Arranca con Hadamard en todos los qubits y alterna capas de costo y de mezcla. Solo 2 ángulos por capa.

Nuestra aproximación: un qubit por activo



RY carga el riesgo propio:
 $P(1) = R$.

CRY suma riesgo si un
activo muy correlacionado
está en riesgo.

La frecuencia de 1 es el
índice de riesgo.

Los ángulos se calculan una sola vez, a partir de los
datos históricos. No hay bucle de optimización.

110

qubits, uno por activo, en el procesador
ibm_fez de IBM

129

compuertas CRY entre activos muy
correlacionados

0,92


de coincidencia entre el orden que da el
hardware y el ideal

**La cartera se arma con los activos de menor índice
de riesgo.**

Optimizadores cuánticos y nuestra aproximación

	VQE y QAOA	Nuestra aproximación
Qué hace	Busca la mejor cartera	Estima el riesgo de cada activo
Qué es un qubit	El activo entra o no entra	El riesgo del activo: $P(1)$
Quién elige los ángulos	Un optimizador clásico, en un bucle	Una fórmula sobre los datos
Ejecuciones del circuito	Cientos o miles	Una sola, repetida para medir el error
Estado inicial	Superposición pareja con Hadamard (QAOA)	Cada qubit en $ 0\rangle$ y una rotación a medida
Escala que alcanzamos	5 qubits, en el trabajo de 2021	110 qubits, en el trabajo de 2026
Ventaja cuántica hoy	No demostrada: ruido y mesetas áridas	No: el circuito se simula en una laptop

Por qué no arrancamos con Hadamard



Hadamard deja al qubit en 50 % antes de cargar el dato: la lectura se pliega.

Sin Hadamard

$$P(1) = R$$

Más riesgo, más probabilidad. Exacta y ordenada.

Con Hadamard

$$P(1) = \frac{1}{2} + \sqrt{R(1-R)}$$

Riesgos distintos, misma lectura. El orden se pierde.

Hadamard sirve para recorrer combinaciones, como en QAOA. Para cargar un dato alcanza con RY desde $|0\rangle$.

Nuestro código en seis pasos

1 · Datos

`bajar_precios()`

Precios reales de Yahoo Finance. La historia se separa del futuro.

2 · Riesgo propio

`riesgo_propio()`

Frecuencia y tamaño de los días malos: un riesgo R entre 0 y 1.

3 · Mapa de contagio

`mapa_de_contagio()`

Une cada activo con sus vecinos de correlación 0,6 o más.

4 · Circuito

`circuito_de_riesgo()`

RY carga el riesgo propio y CRY suma el contagio. Sin optimizador.

5 · Ejecución

`Sampler(mode=backend).run()`

Mide el circuito 4.000 veces, en el simulador o en IBM Quantum.

6 · Cartera y evaluación

`cartera_de_menor_riesgo()`

Elige los activos de menor índice y los prueba con datos futuros.

Solo los pasos 4 y 5 son cuánticos. De referencia: Markowitz, VQE y un modelo clásico de difusión.

Quantum Portfolio Optimizer y nuestra propuesta

	Función de IBM (Global Data Quantum)	Nuestra propuesta
Qué resuelve	Rebalanceo de la cartera en varios períodos	Índice de riesgo por activo, con contagio
Los ángulos	Los busca un optimizador (VQE), en un bucle	Salen de los datos, con una fórmula
Qubits	112 para 7 activos	110 para 110 activos
Uso del procesador	1.890 circuitos y 3,5 horas	1 circuito y 3 segundos por corrida
Código y acceso	Función lista para usar, en planes pagos	Código abierto en GitHub, plan gratuito
Frente a lo clásico	En sus pruebas, Gurobi logra mejor costo	En las nuestras, Markowitz logra menor riesgo

LO ORIGINAL DE NUESTRA PROPUESTA
Mide, no optimiza: un índice de riesgo por activo, con contagio.

Sin bucle: ángulos calculados desde los datos, una sola ejecución.

Un qubit por activo: 110 activos en un procesador real.

Validación en tres vías: ideal, hardware y modelo clásico.

github.com/314-ia/quantum-portfolio-risk

DEMOSTRACIÓN

Del pizarrón al notebook

Carteras con 12 acciones reales, de Coca-Cola a Tesla y MercadoLibre, en un circuito de 12 qubits.

Datos reales

Precios bajados de Yahoo Finance y frontera eficiente de Markowitz.

Simulación

VQE y nuestro circuito, sin ruido y con el ruido del procesador ibm_fez.

IBM Quantum

El mismo circuito en hardware real y los datos del experimento de 110 qubits.

github.com/314-ia/quantum-portfolio-risk · [CACIC/notebook/Finanzas_Cuanticas_CACIC2026.ipynb](#)

RESULTADOS

Cómo leer los resultados

12 qubits en ibm_fez

0,015

de diferencia promedio con el resultado ideal

El hardware casi calca al ideal y elige los mismos seis activos.

110 qubits en ibm_fez

0,10

la misma diferencia en el experimento del paper

El ruido crece con el tamaño. El orden general de riesgo se mantiene.

La cartera, un año después

11,9 %

de volatilidad. Mercado: 12,5 %. Markowitz: 9,6 %.

Apenas menos volatilidad que el mercado. Lo clásico sigue siendo mejor.

EN RESUMEN

Funciona en hardware real, pero todavía no hay ventaja cuántica: este circuito se simula en una laptop. El paso siguiente es la estimación de amplitud, que promete medir riesgos con menos repeticiones.