《操作系统》实验报告

lab1:最小可执行内核

1. 实验内容

对实验报告的要求:

- 基于markdown格式来完成,以文本方式为主
- 填写各个基本练习中要求完成的报告内容
- 列出你认为本实验中重要的知识点,以及与对应的OS原理中的知识点,并简要说明你对二者的含义,关系,差异等方面的理解(也可能出现实验中的知识点没有对应的原理知识点)
- 列出你认为OS原理中很重要,但在实验中没有对应上的知识点

练习1:理解内核启动中的程序入口操作

阅读 kern/init/entry.S内容代码,结合操作系统内核启动流程,说明指令 la sp,bootstacktop 完成了什么操作,目的是什么? tail kern_init 完成了什么操作,目的是什么?

练习2: 使用GDB验证启动流程

为了熟悉使用 QEMU 和 GDB 的调试方法,请使用 GDB 跟踪 QEMU 模拟的 RISC-V 从加电开始,直到执行内核第一条指令(跳转到 0x80200000)的整个过程。通过调试,请思考并回答:RISC-V 硬件加电后最初执行的几条指令位于什么地址?它们主要完成了哪些功能?请在报告中简要记录你的调试过程、观察结果和问题的答案。

2. 练习1

- 1. Ta sp, bootstacktop: 将 bootstacktop 对应的地址赋值给 sp 寄存器,目的是初始化栈,为栈分配内存空间。
- 2. tail kern_init: 尾调用,在函数 kern_init 的位置继续执行,目的是进入操作系统的入口。

3. 练习2

完整流程

最小可执行内核的完整启动流程为:

加电复位 → CPU从0x1000进入MROM → 跳转到0x80000000(OpenSBI) → OpenSBI初始化并加载内核到0x80200000 → 跳转到entry.S → 调用kern_init() → 输出信息 → 结束

详细步骤

第一步是**硬件初始化和固件启动**。QEMU 模拟器启动后,会模拟加电复位过程。此时 PC 被硬件强制设置为固定的复位地址 0x1000 ,从这里开始执行一小段写死的固件代码(MROM,Machine ROM)。MROM 的功能非常有限,主要是完成最基本的环境准备,并将控制权交给OpenSBI。OpenSBI 被加载到物理内存的 0x800000000 处。

第二步是**OpenSBI 初始化与内核加载**。CPU 跳转到 0x800000000 处继续运行。OpenSBI 运行在 RISC-V 的最高特权级(M 模式),负责初始化处理器的运行环境。完成这些初始化工作后,OpenSBI 才会准备开始加载并启动操作系统内核。OpenSBI 将编译生成的内核镜像文件加载到物理内存的 0x80200000 地址处。

第三步是**内核启动执行**。OpenSBI 完成相关工作后,跳转到 0x80200000 地址,开始执行 kern/init/entry.s 。在 0x80200000 这个地址上存放的是 kern/init/entry.s 文件编译后的机器码,这是 因为链接脚本将 entry.s 中的代码段放在内核镜像的最开始位置。 entry.s 设置内核栈指针,为C语言函数调用分配栈空间,准备C语言运行环境,然后按照RISC-V的调用约定跳转到 kern_init() 函数。最后, kern_init() 调用 cprintf() 输出一行信息,表示内核启动成功。

ucore.img 文件获取

我们先在根目录进行 make 操作,得到输出:

wey@wey:/mnt/d/os-riscv/labcode/lab1\$ make # 编译所有源代码并生成内核镜像

- + cc kern/init/entry.S
- + cc kern/init/init.c
- + cc kern/libs/stdio.c
- + cc kern/driver/console.c
- + cc libs/printfmt.c
- + cc libs/readline.c
- + cc libs/sbi.c
- + cc libs/string.c
- + 1d bin/kernel

riscv64-unknown-elf-objcopy bin/kernel --strip-all -O binary bin/ucore.img

成功获得 ucore.img 和 kernel 文件。

环境准备与连接

• 启动QEMU: qemu-system-riscv64 -machine virt -kernel bin/kernel -nographic -s -S

• 启动GDB: riscv64-unknown-elf-gdb bin/kernel

• 设置目标架构: set architecture riscv:rv64

• 连接: target remote :1234

输出结果如下:

(gdb) set architecture riscv:rv64
The target architecture is set to "riscv:rv64".
(gdb) target remote :1234
Remote debugging using :1234
0x00000000000001000 in ?? ()

关键断点设置

(gdb) b *0x1000 # 复位地址断点 (gdb) b *0x80200000 # 内核入口断点

输出结果如下:

```
(gdb) b *0x1000

Breakpoint 1 at 0x1000
(gdb) b *0x80200000

Breakpoint 2 at 0x80200000: file kern/init/entry.S, line 7.
```

复位地址代码分析

连接后立即停在 0x1000 , 查看前6条指令:

```
(gdb) x/10i $pc
\Rightarrow 0x1000:
              auipc t0,0x0
  0x1004:
             addi a2,t0,40
  0x1008:
            csrr a0,mhartid
  0x100c:
             ٦d
                    a1,32(t0)
            1d
  0x1010:
                    t0,24(t0)
            jr
  0x1014:
                    t0
  0x1018:
            unimp
  0x101a:
            .insn
                    2, 0x8000
  0x101c:
              unimp
  0x101e:
              unimp
```

所以最初执行的几条指令地址位于0x1000~0x101e,具体分析功能如下:

1. auipc t0,0x0

将当前PC值(0x1000)存入t0寄存器,建立地址基准用于后续相对寻址。

2. addi a2,t0,40

计算地址0x1028(0x1000 + 40)并存入a2寄存器,准备设备树或其他配置信息的地址参数。

3. csrr a0, mhartid

读取当前硬件线程ID到a0寄存器,识别正在执行的CPU核心。

4. ld a1,32(t0)

从地址0x1020(0x1000+32)加载数据到a1寄存器,获取设备树大小或其他配置参数。

5. ld t0,24(t0)

从地址0x1018(0x1000 + 24)加载跳转地址到t0寄存器,获取OpenSBI固件的入口地址0x80000000。

6. jr t0

跳转到t0寄存器指定的地址0x80000000,将控制权完全转移给OpenSBI固件进行后续初始化。

我们通过 si 命令逐步运行,最后跳转到地址0x8000000进行OpenSBI固件初始化。

监控内核加载

设置观察点监控内核加载:

```
(gdb) watch *0x80200000
(gdb) c
```

到达内核入口

观察点触发后继续执行,最终到达内核入口:

```
Breakpoint 2, kern_entry () at kern/init/entry.S:7

7 la sp, bootstacktop
```

OpenSBI输出信息

从另一个终端的输出可以看到:

• 平台信息: RISC-V VirtIO平台

• 固件基地址: 0x80000000

• 内核加载地址: 0x80200000

• 启动模式: S-mode(监管者模式)

输出结果如下:

```
OpenSBI v1.0
                   / ____ | _ \_ _|
| | | | '_ \ / _ \ '_ \ \__ \| _ < | |
 | |_| | |_) | __/ | | |____) | |__
 \___/| .__/ \___|
     I_{-}I
Platform Name
                   : riscv-virtio,qemu
Platform Features
                   : medeleg
Platform HART Count
Platform IPI Device
                   : aclint-mswi
                   : aclint-mtimer @ 10000000Hz
Platform Timer Device
Platform Console Device : uart8250
Platform HSM Device : ---
Platform Reboot Device : sifive_test
```

Platform Shutdown Device : sifive_test : 0x80000000 Firmware Base Firmware Size : 252 KB Runtime SBI Version : 0.3

DomainO Name : root : 0 DomainO Boot HART DomainO HARTS : 0*

DomainO Next Arg1 : 0x000000087000000

DomainO Next Mode : S-mode DomainO SysReset : yes

: 0 : root Boot HART ID Boot HART Domain

Boot HART ISA : rv64imafdcsuh

Boot HART Features : scounteren, mcounteren, time

Boot HART PMP Count : 16 Boot HART PMP Granularity: 4 Boot HART PMP Address Bits: 54 Boot HART MHPM Count : 0

Boot HART MIDELEG : 0x000000000001666 Boot HART MEDELEG : 0x000000000f0b509

最后我们输入 c 使程序继续运行,发现输出

(qdb) c Continuing.

(THU.CST) os is loading ...

gdb 一直显示 Continuing ,说明正在执行死循环,,此时另一个终端也成功输出 (THU.CST) os is loading ... 说 明此时内核成功启动.