# 29 | PV、PVC体系是不是多此一举?从本地持久化卷谈起

2018-10-29 张磊

深入剖析Kubernetes

进入课程 >



讲述:张磊

时长 15:44 大小 7.21M



你好,我是张磊。今天我和你分享的主题是:PV、PVC 体系是不是多此一举?从本地持久化卷谈起。

在上一篇文章中,我为你详细讲解了 PV、PVC 持久化存储体系在 Kubernetes 项目中的设计和实现原理。而在文章最后的思考题中,我为你留下了这样一个讨论话题:像 PV、PVC 这样的用法,是不是有"过度设计"的嫌疑?

比如,我们公司的运维人员可以像往常一样维护一套 NFS 或者 Ceph 服务器,根本不必学习 Kubernetes。而开发人员,则完全可以靠"复制粘贴"的方式,在 Pod 的 YAML 文件里填上 Volumes 字段,而不需要去使用 PV 和 PVC。

实际上,如果只是为了职责划分,PV、PVC体系确实不见得比直接在Pod里声明Volumes字段有什么优势。

不过,你有没有想过这样一个问题,如果<u>Kubernetes 内置的 20 种持久化数据卷实现</u>,都没办法满足你的容器存储需求时,该怎么办?

这个情况乍一听起来有点不可思议。但实际上,凡是鼓捣过开源项目的读者应该都有所体会,"不能用""不好用""需要定制开发",这才是落地开源基础设施项目的三大常态。

而在持久化存储领域,用户呼声最高的定制化需求,莫过于支持"本地"持久化存储了。

也就是说,用户希望 Kubernetes 能够直接使用宿主机上的本地磁盘目录,而不依赖于远程存储服务,来提供"持久化"的容器 Volume。

这样做的好处很明显,由于这个 Volume 直接使用的是本地磁盘,尤其是 SSD 盘,它的读写性能相比于大多数远程存储来说,要好得多。这个需求对本地物理服务器部署的私有 Kubernetes 集群来说,非常常见。

所以, Kubernetes 在 v1.10 之后, 就逐渐依靠 PV、PVC 体系实现了这个特性。这个特性的名字叫作: Local Persistent Volume。

不过,首先需要明确的是,Local Persistent Volume 并不适用于所有应用。事实上,它的适用范围非常固定,比如:高优先级的系统应用,需要在多个不同节点上存储数据,并且对 I/O 较为敏感。典型的应用包括:分布式数据存储比如 MongoDB、Cassandra 等,分布式文件系统比如 GlusterFS、Ceph 等,以及需要在本地磁盘上进行大量数据缓存的分布式应用。

其次,相比于正常的 PV,一旦这些节点宕机且不能恢复时,Local Persistent Volume 的数据就可能丢失。这就要求**使用 Local Persistent Volume 的应用必须具备数据备份和恢复的能力**,允许你把这些数据定时备份在其他位置。

接下来,我就为你深入讲解一下这个特性。

不难想象, Local Persistent Volume 的设计, 主要面临两个难点。

第一个难点在于:如何把本地磁盘抽象成 PV。

可能你会说, Local Persistent Volume,不就等同于 hostPath 加 NodeAffinity 吗?

比如,一个 Pod 可以声明使用类型为 Local 的 PV,而这个 PV 其实就是一个 hostPath 类型的 Volume。如果这个 hostPath 对应的目录,已经在节点 A 上被事先创建好了。那么,我只需要再给这个 Pod 加上一个 nodeAffinity=nodeA,不就可以使用这个 Volume 了吗?

事实上,**你绝不应该把一个宿主机上的目录当作 PV 使用**。这是因为,这种本地目录的存储行为完全不可控,它所在的磁盘随时都可能被应用写满,甚至造成整个宿主机岩机。而且,不同的本地目录之间也缺乏哪怕最基础的 I/O 隔离机制。

所以,一个 Local Persistent Volume 对应的存储介质,一定是一块额外挂载在宿主机的磁盘或者块设备("额外"的意思是,它不应该是宿主机根目录所使用的主硬盘)。这个原则,我们可以称为"一个 PV 一块盘"。

**第二个难点在于**:调度器如何保证 Pod 始终能被正确地调度到它所请求的 Local Persistent Volume 所在的节点上呢?

造成这个问题的原因在于,对于常规的 PV 来说, Kubernetes 都是先调度 Pod 到某个节点上,然后,再通过"两阶段处理"来"持久化"这台机器上的 Volume 目录,进而完成 Volume 目录与容器的绑定挂载。

可是,对于 Local PV 来说,节点上可供使用的磁盘(或者块设备),必须是运维人员提前准备好的。它们在不同节点上的挂载情况可以完全不同,甚至有的节点可以没这种磁盘。

所以,这时候,调度器就必须能够知道所有节点与 Local Persistent Volume 对应的磁盘的关联关系,然后根据这个信息来调度 Pod。

这个原则,我们可以称为"**在调度的时候考虑 Volume 分布**"。在 Kubernetes 的调度器里,有一个叫作 VolumeBindingChecker 的过滤条件专门负责这个事情。在 Kubernetes v1.11 中,这个过滤条件已经默认开启了。

基于上述讲述,在开始使用 Local Persistent Volume 之前,你首先需要在集群里配置好磁盘或者块设备。在公有云上,这个操作等同于给虚拟机额外挂载一个磁盘,比如 GCE 的 Local SSD 类型的磁盘就是一个典型例子。

而在我们部署的私有环境中,你有两种办法来完成这个步骤。

第一种,当然就是给你的宿主机挂载并格式化一个可用的本地磁盘,这也是最常规的操作;

第二种,对于实验环境,你其实可以在宿主机上挂载几个 RAM Disk(内存盘)来模拟本地磁盘。

接下来,我会使用第二种方法,在我们之前部署的 Kubernetes 集群上进行实践。

首先,在名叫 node-1 的宿主机上创建一个挂载点,比如/mnt/disks;然后,用几个RAM Disk 来模拟本地磁盘,如下所示:

```
■复制代码

# 在 node-1 上执行

*** mkdir /mnt/disks

mkdir /mnt/disks/$vol

mount -t tmpfs $vol /mnt/disks/$vol

done
```

需要注意的是,如果你希望其他节点也能支持 Local Persistent Volume 的话,那就需要为它们也执行上述操作,并且确保这些磁盘的名字(vol1、vol2等)都不重复。

接下来,我们就可以为这些本地磁盘定义对应的 PV 了,如下所示:

```
■复制代码
```

apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
name: example-pv
spec:
capacity:
storage: 5Gi

```
volumeMode: Filesystem
9
     accessModes:
10
     - ReadWriteOnce
     persistentVolumeReclaimPolicy: Delete
11
12
     storageClassName: local-storage
13
     local:
       path: /mnt/disks/vol1
14
     nodeAffinity:
15
      required:
         nodeSelectorTerms:
17
18
         - matchExpressions:
           - key: kubernetes.io/hostname
19
20
             operator: In
21
             values:
              - node-1
22
```

可以看到,这个PV的定义里: local 字段,指定了它是一个Local Persistent Volume; 而path字段,指定的正是这个PV对应的本地磁盘的路径,即:/mnt/disks/vol1。

当然了,这也就意味着如果 Pod 要想使用这个 PV,那它就必须运行在 node-1 上。所以,在这个 PV 的定义里,需要有一个 nodeAffinity 字段指定 node-1 这个节点的名字。这样,调度器在调度 Pod 的时候,就能够知道一个 PV 与节点的对应关系,从而做出正确的选择。这正是 Kubernetes 实现"在调度的时候就考虑 Volume 分布"的主要方法。

接下来,我们就可以使用 kubect create 来创建这个 PV,如下所示:

可以看到,这个PV创建后,进入了Available(可用)状态。

而正如我在上一篇文章里所建议的那样,使用 PV 和 PVC 的最佳实践,是你要创建一个 StorageClass 来描述这个 PV,如下所示:

1 kind: StorageClass

2 apiVersion: storage.k8s.io/v1

3 metadata:

4 name: local-storage

5 provisioner: kubernetes.io/no-provisioner
6 volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer

这个 StorageClass 的名字,叫作 local-storage。需要注意的是,在它的 provisioner 字段,我们指定的是 no-provisioner。这是因为 Local Persistent Volume 目前尚不支持 Dynamic Provisioning,所以它没办法在用户创建 PVC 的时候,就自动创建出对应的 PV。也就是说,我们前面创建 PV 的操作,是不可以省略的。

与此同时,这个 StorageClass 还定义了一个 volumeBindingMode=WaitForFirstConsumer 的属性。它是 Local Persistent Volume 里一个非常重要的特性,即:**延迟绑定**。

我们知道,当你提交了 PV 和 PVC 的 YAML 文件之后,Kubernetes 就会根据它们俩的属性,以及它们指定的 StorageClass 来进行绑定。只有绑定成功后,Pod 才能通过声明这个 PVC 来使用对应的 PV。

可是,如果你使用的是 Local Persistent Volume 的话,就会发现,这个流程根本行不通。

比如,现在你有一个 Pod,它声明使用的 PVC 叫作 pvc-1。并且,我们规定,这个 Pod 只能运行在 node-2 上。

而在 Kubernetes 集群中,有两个属性(比如:大小、读写权限)相同的 Local 类型的 PV。

其中,第一个 PV 的名字叫作 pv-1,它对应的磁盘所在的节点是 node-1。而第二个 PV 的名字叫作 pv-2,它对应的磁盘所在的节点是 node-2。

假设现在,Kubernetes 的 Volume 控制循环里,首先检查到了 pvc-1 和 pv-1 的属性是匹配的,于是就将它们俩绑定在一起。

然后,你用 kubectl create 创建了这个 Pod。

这时候,问题就出现了。

调度器看到,这个 Pod 所声明的 pvc-1 已经绑定了 pv-1,而 pv-1 所在的节点是 node-1,根据"调度器必须在调度的时候考虑 Volume 分布"的原则,这个 Pod 自然会被调度到 node-1上。

可是,我们前面已经规定过,这个 Pod 根本不允许运行在 node-1 上。所以。最后的结果就是,这个 Pod 的调度必然会失败。

这就是为什么,在使用 Local Persistent Volume 的时候,我们必须想办法推迟这个"绑定"操作。

那么,具体推迟到什么时候呢?

答案是:推迟到调度的时候。

所以说,StorageClass 里的 volumeBindingMode=WaitForFirstConsumer 的含义,就是告诉 Kubernetes 里的 Volume 控制循环("红娘"):虽然你已经发现这个StorageClass 关联的 PVC 与 PV 可以绑定在一起,但请不要现在就执行绑定操作(即:设置 PVC 的 VolumeName 字段)。

而要等到第一个声明使用该 PVC 的 Pod 出现在调度器之后,调度器再综合考虑所有的调度规则,当然也包括每个 PV 所在的节点位置,来统一决定,这个 Pod 声明的 PVC,到底应该跟哪个 PV 进行绑定。

这样,在上面的例子里,由于这个 Pod 不允许运行在 pv-1 所在的节点 node-1,所以它的 PVC 最后会跟 pv-2 绑定,并且 Pod 也会被调度到 node-2 上。

所以,通过这个延迟绑定机制,原本实时发生的 PVC 和 PV 的绑定过程,就被延迟到了 Pod 第一次调度的时候在调度器中进行,从而保证了这个**绑定结果不会影响 Pod 的正常调 度**。

当然,在具体实现中,调度器实际上维护了一个与 Volume Controller 类似的控制循环,专门负责为那些声明了"延迟绑定"的 PV 和 PVC 进行绑定工作。

通过这样的设计,这个额外的绑定操作,并不会拖慢调度器的性能。而当一个 Pod 的 PVC 尚未完成绑定时,调度器也不会等待,而是会直接把这个 Pod 重新放回到待调度队列,等到下一个调度周期再做处理。

在明白了这个机制之后,我们就可以创建 StorageClass 了,如下所示:

```
■ 复制代码

1 $ kubectl create -f local-sc.yaml

2 storageclass.storage.k8s.io/local-storage created

◆
```

接下来,我们只需要定义一个非常普通的 PVC,就可以让 Pod 使用到上面定义好的 Local Persistent Volume 了,如下所示:

```
1 kind: PersistentVolumeClaim
2 apiVersion: v1
3 metadata:
4    name: example-local-claim
5 spec:
6    accessModes:
7    - ReadWriteOnce
8    resources:
9    requests:
10    storage: 5Gi
11 storageClassName: local-storage
```

可以看到,这个 PVC 没有任何特别的地方。唯一需要注意的是,它声明的 storageClassName 是 local-storage。所以,将来 Kubernetes 的 Volume Controller 看到这个 PVC 的时候,不会为它进行绑定操作。

现在,我们来创建这个PVC:

可以看到,尽管这个时候,Kubernetes 里已经存在了一个可以与 PVC 匹配的 PV,但这个 PVC 依然处于 Pending 状态,也就是等待绑定的状态。

然后,我们编写一个Pod来声明使用这个PVC,如下所示:

```
■ 复制代码
 1 kind: Pod
 2 apiVersion: v1
 3 metadata:
     name: example-pv-pod
 5 spec:
    volumes:
       - name: example-pv-storage
         persistentVolumeClaim:
          claimName: example-local-claim
9
     containers:
10
       - name: example-pv-container
11
12
         image: nginx
13
         ports:
           - containerPort: 80
             name: "http-server"
         volumeMounts:
           - mountPath: "/usr/share/nginx/html"
             name: example-pv-storage
```

这个 Pod 没有任何特别的地方,你只需要注意,它的 volumes 字段声明要使用前面定义的、名叫 example-local-claim 的 PVC 即可。

而我们一旦使用 kubectl create 创建这个 Pod,就会发现,我们前面定义的 PVC,会立刻变成 Bound 状态,与前面定义的 PV 绑定在了一起,如下所示:

也就是说,在我们创建的 Pod 进入调度器之后, "绑定"操作才开始进行。

这时候,我们可以尝试在这个 Pod 的 Volume 目录里,创建一个测试文件,比如:

```
■ 复制代码

1 $ kubectl exec -it example-pv-pod -- /bin/sh

2 # cd /usr/share/nginx/html

3 # touch test.txt
```

然后,登录到 node-1 这台机器上,查看一下它的/mnt/disks/vol1 目录下的内容,你就可以看到刚刚创建的这个文件:

```
■复制代码

1 # 在 node-1 上

2 $ ls /mnt/disks/vol1

3 test.txt
```

而如果你重新创建这个 Pod 的话,就会发现,我们之前创建的测试文件,依然被保存在这个持久化 Volume 当中:

```
■ 复制代码

$ kubectl delete -f local-pod.yaml

kubectl create -f local-pod.yaml

kubectl exec -it example-pv-pod -- /bin/sh

kubectl exec -it example-pv-pod -- /bin/sh

# ls /usr/share/nginx/html

# touch test.txt
```

这就说明,像 Kubernetes 这样构建出来的、基于本地存储的 Volume,完全可以提供容器持久化存储的功能。所以,像 StatefulSet 这样的有状态编排工具,也完全可以通过声明 Local 类型的 PV 和 PVC,来管理应用的存储状态。

需要注意的是,我们上面手动创建 PV 的方式,即 Static 的 PV 管理方式,在删除 PV 时需要按如下流程执行操作:

- 1. 删除使用这个 PV 的 Pod;
- 2. 从宿主机移除本地磁盘(比如,umount它);
- 3. 删除 PVC;
- 4. 删除 PV。

如果不按照这个流程的话,这个 PV 的删除就会失败。

当然,由于上面这些创建 PV 和删除 PV 的操作比较繁琐,Kubernetes 其实提供了一个 Static Provisioner 来帮助你管理这些 PV。

比如,我们现在的所有磁盘,都挂载在宿主机的/mnt/disks 目录下。

那么,当 Static Provisioner 启动后,它就会通过 DaemonSet,自动检查每个宿主机的/mnt/disks 目录。然后,调用 Kubernetes API,为这些目录下面的每一个挂载,创建一个对应的 PV 对象出来。这些自动创建的 PV,如下所示:

■ 复制代码

```
1 $ kubectl get pv
 2 NAME
                    CAPACITY ACCESSMODES RECLAIMPOLICY STATUS CLAIM
                                                                                 STOI
3 local-pv-ce05be60 1024220Ki RWO
                                            Delete Available
                                                                                 loca
5 $ kubectl describe pv local-pv-ce05be60
6 Name: local-pv-ce05be60
8 StorageClass: local-storage
9 Status: Available
10 Claim:
11 Reclaim Policy: Delete
12 Access Modes: RWO
13 Capacity: 1024220Ki
14 NodeAffinity:
   Required Terms:
        Term 0: kubernetes.io/hostname in [node-1]
```

```
17 Message:18 Source:
```

19 Type: LocalVolume (a persistent volume backed by local storage on a node)

20 Path: /mnt/disks/vol1

这个 PV 里的各种定义,比如 StorageClass 的名字、本地磁盘挂载点的位置,都可以通过 provisioner 的配置文件指定。当然, provisioner 也会负责前面提到的 PV 的删除工作。

而这个 provisioner 本身,其实也是一个我们前面提到过的<u>External Provisioner</u>,它的部署方法,在对应的文档里有详细描述。这部分内容,就留给你课后自行探索了。

### 总结

在今天这篇文章中,我为你详细介绍了 Kubernetes 里 Local Persistent Volume 的实现方式。

可以看到,正是通过 PV 和 PVC,以及 StorageClass 这套存储体系,这个后来新添加的持久化存储方案,对 Kubernetes 已有用户的影响,几乎可以忽略不计。作为用户,你的 Pod 的 YAML 和 PVC 的 YAML,并没有任何特殊的改变,这个特性所有的实现只会影响到 PV 的处理,也就是由运维人员负责的那部分工作。

而这,正是这套存储体系带来的"解耦"的好处。

其实, Kubernetes 很多看起来比较"繁琐"的设计(比如"声明式 API",以及我今天讲解的"PV、PVC体系")的主要目的,都是希望为开发者提供更多的"可扩展性",给使用者带来更多的"稳定性"和"安全感"。这两个能力的高低,是衡量开源基础设施项目水平的重要标准。

## 思考题

正是由于需要使用"延迟绑定"这个特性, Local Persistent Volume 目前还不能支持 Dynamic Provisioning。你是否能说出,为什么"延迟绑定"会跟 Dynamic Provisioning 有冲突呢?

感谢你的收听,欢迎你给我留言,也欢迎分享给更多的朋友一起阅读。



新版升级:点击「 🍣 请朋友读 」,10位好友免费读,邀请订阅更有现金奖励。

⑥ 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 28 | PV、PVC、StorageClass,这些到底在说啥?

下一篇 30 | 编写自己的存储插件: FlexVolume与CSI

## 精选留言 (17)





realc

2018-10-29

知其然,知其所以然。很多教程教材,就跟上学时学校直接灌给我们一样,要让我们去硬啃。不如老师这课程,一个知识点,一个功能的来龙去脉、前世今生都给讲的清清楚楚的。



虎虎′

2018-10-29

3

**心** 9

### 思考题,我的理解:

因为当一个pvc创建之后,kubernetes因为dynamic provisioning机制会调用pvc指定的 storageclass里的provisioner自动使用local disk的信息去创建pv。而且pv一旦创建, nodeaffinity参数就指定了固定的node。而此时,provisioner并没有pod调度的相关信

展开٧



凸 1

手动删除pv的步骤中,1234步骤,为什么不是1342呢

展开٧



johnson.s... 2018-12-09

凸 1

liuchjlu

请教一个问题, 当使用Local Persistent Volume的时候, pv中声明的local path如果所在 节点没有这个目录会不会自动创建?

• • •

展开~



凸 1

请教一个问题, 当使用Local Persistent Volume的时候, pv中声明的local path如果所在 节点没有这个目录会不会自动创建?

展开٧



silver

凸 1

'一个 PV 一块盘'能再解释下么,如果直接写宿主机上的本地磁盘目录只要把每个 container所消耗的硬盘空间都加个cap就能防止磁盘被写满吧?

展开٧



2019-04-23

凸

请教一下, 动态创建的存储卷如何扩容?

展开~



听你的课就跟听王立群讲史记一样。逻辑性强,每次听懂一点就感觉很爽。



单朋荣

凸

ሆ

2019-02-28

张老师可以的,思考题的答案就在本章的"第二个男难点在于:"里面,不用自己总结, 差点想破脑袋~



单朋荣

凸

延迟绑定之所以会和Dynamic Provisioning冲突?顾名思义,是因为后者不存在延迟的情 况,即在PV、PVC匹配后,查看状态STATUS字段不是Pending(等待调度后在绑定的状 态),而直接处于Bound状态。由于local Persistent Volume调度延迟的机制,所以两者 有冲突。若理解有偏差,请张老师批评指正。

展开~



xfan

凸

2019-01-23

思考题:

因为dynamic provision机制不知道pod需要在哪个node下运行,而提前就创建好了,, 展开٧



张盼盼

凸

2018-12-28

动态模式下, pvc请求才会创建pv, 从直觉上两者应该是绑定关系。但是local需要延迟绑 定,会产生冲突。可以把pv的实际产生也推迟到调度阶段。

展开٧



愤怒的大鸟

<sub>L</sub>

2018-11-28

老师你好,当多个一个服务多个副本同时运行时,应用日志同时输出到同一个PVC,我是 用NFS做的,这样多个副本都会将日志输出到同一个目录下的同一个文件中,如果是两个 副本统一瞬间都有日志输出,怎么办,会锁住不让另一个写日志吗?



மி

按照文章测试了下,指定了单个节点,报如下错误什么原因呢?

apiVersion: apps/v1 kind: Deployment

metadata:

name: nginx-deployment...

展开٧



ß

2018-11-08

如果是容器化的kubelet要如何解决本地PV的问题,因为发现kubelet写的数据,都写在了容器里了,而没有在宿主机上。

展开~

作者回复: 这是你volume没弄好吧......

-

#### 看不穿



2018-10-30

老师,问两个问题,关于开发人员用镜像发版的问题:

- 1,之后即使改一个文件,也要重新制作镜像文件?
- 2 , 镜像文件相对来说size比较大 , 上传会很耗时吧 ? 有没有解决办法 ?

#### shaobo



2018-10-29

k8S部署kfk, es可以用local persistent volume吗

展开٧

作者回复: 可以, 但是没有持久战性

4

•