# 34 | Kubernetes网络模型与CNI网络插件

2018-11-09 张磊

深入剖析Kubernetes 进入课程 >



讲述:张磊

时长 17:23 大小 7.97M



你好,我是张磊。今天我和你分享的主题是:Kubernetes 网络模型与 CNI 网络插件。


在上一篇文章中,我以 Flannel 项目为例,为你详细讲解了容器跨主机网络的两种实现方法:UDP 和 VXLAN。

不难看到,这些例子有一个共性,那就是用户的容器都连接在 docker0 网桥上。而网络插件则在宿主机上创建了一个特殊的设备(UDP 模式创建的是 TUN 设备,VXLAN 模式创建的则是 VTEP 设备),docker0 与这个设备之间,通过 IP 转发(路由表)进行协作。

然后,网络插件真正要做的事情,则是通过某种方法,把不同宿主机上的特殊设备连通,从而达到容器跨主机通信的目的。

实际上,上面这个流程,也正是 Kubernetes 对容器网络的主要处理方法。只不过, Kubernetes 是通过一个叫作 CNI 的接口,维护了一个单独的网桥来代替 docker0。这个网桥的名字就叫作: CNI 网桥,它在宿主机上的设备名称默认是: cni0。

以 Flannel 的 VXLAN 模式为例,在 Kubernetes 环境里,它的工作方式跟我们在上一篇文章中讲解的没有任何不同。只不过,docker0 网桥被替换成了 CNI 网桥而已,如下所示:



在这里, Kubernetes 为 Flannel 分配的子网范围是 10.244.0.0/16。这个参数可以在部署的时候指定,比如:

■ 复制代码 1 \$ kubeadm init --pod-network-cidr=10.244.0.0/16

也可以在部署完成后,通过修改 kube-controller-manager 的配置文件来指定。

这时候,假设 Infra-container-1 要访问 Infra-container-2 (也就是 Pod-1 要访问 Pod-2),这个 IP 包的源地址就是 10.244.0.2,目的 IP 地址是 10.244.1.3。而此时,Infra-container-1 里的 eth0 设备,同样是以 Veth Pair 的方式连接在 Node 1 的 cni0 网桥上。所以这个 IP 包就会经过 cni0 网桥出现在宿主机上。

```
■ 复制代码
1 # 在 Node 1 上
2 $ route -n
3 Kernel IP routing table
                                             Flags Metric Ref Use Iface
4 Destination
               Gateway
                              Genmask
5 . . .
6 10.244.0.0
               0.0.0.0
                                                                 0 cni0
                              255.255.255.0 U
                                                  0
                                                         0
7 10.244.1.0
               10.244.1.0
                              255.255.255.0 UG
                                                                 0 flannel.1
                                                                 0 docker0
8 172.17.0.0
               0.0.0.0
                              255.255.0.0
                                             U
```

因为我们的 IP 包的目的 IP 地址是 10.244.1.3, 所以它只能匹配到第二条规则, 也就是 10.244.1.0 对应的这条路由规则。

可以看到,这条规则指定了本机的 flannel.1 设备进行处理。并且,flannel.1 在处理完后,要将 IP 包转发到的网关(Gateway),正是"隧道"另一端的 VTEP 设备,也就是 Node 2 的 flannel.1 设备。所以,接下来的流程,就跟上一篇文章中介绍过的 Flannel VXLAN 模式完全一样了。

需要注意的是,CNI 网桥只是接管所有 CNI 插件负责的、即 Kubernetes 创建的容器 (Pod)。而此时,如果你用 docker run 单独启动一个容器,那么 Docker 项目还是会把 这个容器连接到 docker0 网桥上。所以这个容器的 IP 地址,一定是属于 docker0 网桥的 172.17.0.0/16 网段。

Kubernetes 之所以要设置这样一个与 docker0 网桥功能几乎一样的 CNI 网桥,主要原因包括两个方面:

一方面, Kubernetes 项目并没有使用 Docker 的网络模型(CNM), 所以它并不希望、也不具备配置 docker0 网桥的能力;

另一方面,这还与 Kubernetes 如何配置 Pod, 也就是 Infra 容器的 Network Namespace 密切相关。

我们知道, Kubernetes 创建一个 Pod 的第一步, 就是创建并启动一个 Infra 容器, 用来 "hold" 住这个 Pod 的 Network Namespace(这里, 你可以再回顾一下专栏第 13 篇文章《为什么我们需要 Pod?》中的相关内容)。

所以, CNI 的设计思想,就是: Kubernetes 在启动 Infra 容器之后,就可以直接调用 CNI 网络插件,为这个 Infra 容器的 Network Namespace,配置符合预期的网络栈。

备注:在前面第 32 篇文章 《浅谈容器网络》中,我讲解单机容器网络时,已经和你分享过,一个 Network Namespace 的网络栈包括:网卡(Network Interface)、回环设备(Loopback Device)、路由表(Routing Table)和 iptables 规则。

那么,这个网络栈的配置工作又是如何完成的呢?

为了回答这个问题, 我们就需要从 CNI 插件的部署和实现方式谈起了。

我们在部署 Kubernetes 的时候,有一个步骤是安装 kubernetes-cni 包,它的目的就是在宿主机上安装CNI 插件所需的基础可执行文件。

在安装完成后,你可以在宿主机的/opt/cni/bin 目录下看到它们,如下所示:

■ 复制代码

```
1 $ 1s -a1 /opt/cni/bin/
2 total 73088

3 -rwxr-xr-x 1 root root 3890407 Aug 17 2017 bridge

4 -rwxr-xr-x 1 root root 9921982 Aug 17 2017 dhcp

5 -rwxr-xr-x 1 root root 2814104 Aug 17 2017 flannel

6 -rwxr-xr-x 1 root root 2991965 Aug 17 2017 host-local

7 -rwxr-xr-x 1 root root 3475802 Aug 17 2017 ipvlan

8 -rwxr-xr-x 1 root root 3026388 Aug 17 2017 loopback

9 -rwxr-xr-x 1 root root 3520724 Aug 17 2017 macvlan

10 -rwxr-xr-x 1 root root 3470464 Aug 17 2017 portmap

11 -rwxr-xr-x 1 root root 3877986 Aug 17 2017 ptp

12 -rwxr-xr-x 1 root root 2605279 Aug 17 2017 sample

13 -rwxr-xr-x 1 root root 3475750 Aug 17 2017 vlan
```

这些 CNI 的基础可执行文件,按照功能可以分为三类:

第一类,叫作 Main 插件,它是用来创建具体网络设备的二进制文件。比如,bridge(网桥设备)、ipvlan、loopback(lo 设备)、macvlan、ptp(Veth Pair 设备),以及vlan。

我在前面提到过的 Flannel、Weave 等项目,都属于"网桥"类型的 CNI 插件。所以在具体的实现中,它们往往会调用 bridge 这个二进制文件。这个流程,我马上就会详细介绍到。

第二类,叫作 IPAM (IP Address Management)插件,它是负责分配 IP 地址的二进制文件。比如,dhcp,这个文件会向 DHCP 服务器发起请求;host-local,则会使用预先配置的 IP 地址段来进行分配。

第三类,是由 CNI 社区维护的内置 CNI 插件。比如:flannel,就是专门为 Flannel 项目提供的 CNI 插件;tuning,是一个通过 sysctl 调整网络设备参数的二进制文件;portmap,是一个通过 iptables 配置端口映射的二进制文件;bandwidth,是一个使用 Token Bucket Filter (TBF) 来进行限流的二进制文件。

从这些二进制文件中,我们可以看到,如果要实现一个给 Kubernetes 用的容器网络方案,其实需要做两部分工作,以 Flannel 项目为例:

首先,实现这个网络方案本身。这一部分需要编写的,其实就是 flanneld 进程里的主要逻辑。比如,创建和配置 flannel.1 设备、配置宿主机路由、配置 ARP 和 FDB 表里的信息等等。

然后,实现该网络方案对应的 CNI 插件。这一部分主要需要做的,就是配置 Infra 容器里面的网络栈,并把它连接在 CNI 网桥上。

由于 Flannel 项目对应的 CNI 插件已经被内置了,所以它无需再单独安装。而对于 Weave、Calico 等其他项目来说,我们就必须在安装插件的时候,把对应的 CNI 插件的可执行文件放在 /opt/cni/bin/ 目录下。

实际上,对于 Weave、Calico 这样的网络方案来说,它们的 DaemonSet 只需要挂载宿主机的 /opt/cni/bin/,就可以实现插件可执行文件的安装了。你可以想一下具体应该怎么做,就当当作一个课后小问题留给你去实践了。

接下来,你就需要在宿主机上安装 flanneld(网络方案本身)。而在这个过程中,flanneld 启动后会在每台宿主机上生成它对应的**CNI 配置文件**(它其实是一个ConfigMap),从而告诉 Kubernetes,这个集群要使用 Flannel 作为容器网络方案。

■ 复制代码

```
1 $ cat /etc/cni/net.d/10-flannel.conflist
 2 {
 3
     "name": "cbr0",
     "plugins": [
 5
       {
          "type": "flannel",
 6
          "delegate": {
8
           "hairpinMode": true,
            "isDefaultGateway": true
         }
       },
11
12
         "type": "portmap",
         "capabilities": {
14
            "portMappings": true
15
       }
17
18
19 }
```

需要注意的是,在 Kubernetes 中,处理容器网络相关的逻辑并不会在 kubelet 主干代码里执行,而是会在具体的 CRI(Container Runtime Interface,容器运行时接口)实现里完成。对于 Docker 项目来说,它的 CRI 实现叫作 dockershim,你可以在 kubelet 的代码里找到它。

所以,接下来 dockershim 会加载上述的 CNI 配置文件。

需要注意, Kubernetes 目前不支持多个 CNI 插件混用。如果你在 CNI 配置目录 (/etc/cni/net.d)里放置了多个 CNI 配置文件的话, dockershim 只会加载按字母顺序排序的第一个插件。

但另一方面, CNI 允许你在一个 CNI 配置文件里,通过 plugins 字段,定义多个插件进行协作。

比如,在我们上面这个例子里, Flannel 项目就指定了 flannel 和 portmap 这两个插件。

这时候,dockershim 会把这个 CNI 配置文件加载起来,并且把列表里的第一个插件、也就是 flannel 插件,设置为默认插件。而在后面的执行过程中,flannel 和 portmap 插件会按照定义顺序被调用,从而依次完成"配置容器网络"和"配置端口映射"这两步操作。

接下来,我就来为你讲解一下这样一个 CNI 插件的工作原理。

当 kubelet 组件需要创建 Pod 的时候,它第一个创建的一定是 Infra 容器。所以在这一步,dockershim 就会先调用 Docker API 创建并启动 Infra 容器,紧接着执行一个叫作 SetUpPod 的方法。这个方法的作用就是:为 CNI 插件准备参数,然后调用 CNI 插件为 Infra 容器配置网络。

这里要调用的 CNI 插件,就是 /opt/cni/bin/flannel;而调用它所需要的参数,分为两部分。

第一部分,是由 dockershim 设置的一组 CNI 环境变量。

其中,最重要的环境变量参数叫作:CNI\_COMMAND。它的取值只有两种:ADD 和DEL。

这个 ADD 和 DEL 操作,就是 CNI 插件唯一需要实现的两个方法。

其中 ADD 操作的含义是:把容器添加到 CNI 网络里; DEL 操作的含义则是:把容器从CNI 网络里移除掉。

而对于网桥类型的 CNI 插件来说,这两个操作意味着把容器以 Veth Pair 的方式"插"到 CNI 网桥上,或者从网桥上"拔"掉。

接下来, 我以 ADD 操作为重点进行讲解。

CNI 的 ADD 操作需要的参数包括:容器里网卡的名字 eth0(CNI\_IFNAME)、Pod 的 Network Namespace 文件的路径(CNI\_NETNS)、容器的 ID(CNI\_CONTAINERID)等。这些参数都属于上述环境变量里的内容。其中,Pod(Infra 容器)的 Network Namespace 文件的路径,我在前面讲解容器基础的时候提到过,即:/proc/<容器进程的 PID>/ns/net。

备注:这里你也可以再回顾下专栏第8篇文章 《白话容器基础(四):重新 认识 Docker 容器》中的相关内容。

除此之外,在 CNI 环境变量里,还有一个叫作 CNI\_ARGS 的参数。通过这个参数,CRI 实现(比如 dockershim)就可以以 Key-Value 的格式,传递自定义信息给网络插件。这是用户将来自定义 CNI 协议的一个重要方法。

第二部分,则是 dockershim 从 CNI 配置文件里加载到的、默认插件的配置信息。

这个配置信息在 CNI 中被叫作 Network Configuration ,它的完整定义你可以参考<u>这个文档</u>。dockershim 会把 Network Configuration 以 JSON 数据的格式,通过标准输入(stdin)的方式传递给 Flannel CNI 插件。

而有了这两部分参数, Flannel CNI 插件实现 ADD 操作的过程就非常简单了。

不过,需要注意的是,Flannel 的 CNI 配置文件(/etc/cni/net.d/10-flannel.conflist)里有这么一个字段,叫作 delegate:

Delegate 字段的意思是,这个 CNI 插件并不会自己做事儿,而是会调用 Delegate 指定的某种 CNI 内置插件来完成。对于 Flannel 来说,它调用的 Delegate 插件,就是前面介绍到的 CNI bridge 插件。

所以说, dockershim 对 Flannel CNI 插件的调用,其实就是走了个过场。Flannel CNI 插件唯一需要做的,就是对 dockershim 传来的 Network Configuration 进行补充。比如,将 Delegate 的 Type 字段设置为 bridge,将 Delegate 的 IPAM 字段设置为 host-local等。

经过 Flannel CNI 插件补充后的、完整的 Delegate 字段如下所示:

```
1 {
       "hairpinMode":true,
       "ipMasq":false,
 3
        "ipam":{
 4
            "routes":[
                     "dst":"10.244.0.0/16"
9
            1,
            "subnet": "10.244.1.0/24",
            "type": "host-local"
11
12
       },
13
       "isDefaultGateway":true,
       "isGateway":true,
14
       "mtu":1410,
15
       "name": "cbr0",
16
       "type": "bridge"
17
18 }
```

其中, ipam 字段里的信息, 比如 10.244.1.0/24, 读取自 Flannel 在宿主机上生成的 Flannel 配置文件, 即:宿主机上的 /run/flannel/subnet.env 文件。

接下来,Flannel CNI 插件就会调用 CNI bridge 插件,也就是执行:/opt/cni/bin/bridge 二进制文件。

这一次,调用 CNI bridge 插件需要的两部分参数的第一部分、也就是 CNI 环境变量,并没有变化。所以,它里面的 CNI COMMAND 参数的值还是"ADD"。

而第二部分 Network Configration,正是上面补充好的 Delegate 字段。Flannel CNI 插件会把 Delegate 字段的内容以标准输入(stdin)的方式传递给 CNI bridge 插件。

此外, Flannel CNI 插件还会把 Delegate 字段以 JSON 文件的方式,保存在 /var/lib/cni/flannel 目录下。这是为了给后面删除容器调用 DEL 操作时使用的。

有了这两部分参数,接下来 CNI bridge 插件就可以"代表" Flannel,进行"将容器加入到 CNI 网络里"这一步操作了。而这一部分内容,与容器 Network Namespace 密切相关,所以我要为你详细讲解一下。

首先, CNI bridge 插件会在宿主机上检查 CNI 网桥是否存在。如果没有的话, 那就创建它。这相当于在宿主机上执行:

■复制代码

1 # 在宿主机上

2 \$ ip link add cni0 type bridge

3 \$ ip link set cni0 up

接下来, CNI bridge 插件会通过 Infra 容器的 Network Namespace 文件,进入到这个 Network Namespace 里面,然后创建一对 Veth Pair 设备。

紧接着,它会把这个 Veth Pair 的其中一端,"移动"到宿主机上。这相当于在容器里执行如下所示的命令:

■复制代码

# 在容器里

# 创建一对 Veth Pair 设备。其中一个叫作 eth0,另一个叫作 vethb4963f3

# 自动 eth0 设备

# 启动 eth0 设备

# 常 Veth Pair 设备的另一端(也就是 vethb4963f3 设备)放到宿主机(也就是 Host Namespace)里

# 將 Veth Pair 设备的另一端(也就是 vethb4963f3 设备)放到宿主机(也就是 Host Namespace)里

# 通过 Host Namespace,启动宿主机上的 vethb4963f3 设备

p netns exec \$HOST\_NS ip link set vethb4963f3 up

这样, vethb4963f3 就出现在了宿主机上,而且这个 Veth Pair 设备的另一端,就是容器里面的 eth0。

当然,你可能已经想到,上述创建 Veth Pair 设备的操作,其实也可以先在宿主机上执行,然后再把该设备的一端放到容器的 Network Namespace 里,这个原理是一样的。

不过, CNI 插件之所以要"反着"来,是因为 CNI 里对 Namespace 操作函数的设计就是如此,如下所示:

```
1 err := containerNS.Do(func(hostNS ns.NetNS) error {
2   ...
3   return nil
4 })
```

这个设计其实很容易理解。在编程时,容器的 Namespace 是可以直接通过 Namespace 文件拿到的;而 Host Namespace,则是一个隐含在上下文的参数。所以,像上面这样,先通过容器 Namespace 进入容器里面,然后再反向操作 Host Namespace,对于编程来说要更加方便。

接下来, CNI bridge 插件就可以把 vethb4963f3 设备连接在 CNI 网桥上。这相当于在宿主机上执行:

```
■ 复制代码

1 # 在宿主机上

2 $ ip link set vethb4963f3 master cni0
```

在将 vethb4963f3 设备连接在 CNI 网桥之后,CNI bridge 插件还会为它设置Hairpin Mode(发夹模式)。这是因为,在默认情况下,网桥设备是不允许一个数据包从一个端口进来后,再从这个端口发出去的。但是,它允许你为这个端口开启 Hairpin Mode,从而取消这个限制。

这个特性,主要用在容器需要通过<u>NAT</u>(即:端口映射)的方式,"自己访问自己"的场景下。

举个例子,比如我们执行 docker run -p 8080:80,就是在宿主机上通过 iptables 设置了一条 DNAT (目的地址转换)转发规则。这条规则的作用是,当宿主机上的进程访问"<宿主机的 IP 地址 >:8080"时,iptables 会把该请求直接转发到"<容器的 IP 地址 >:80"上。也就是说,这个请求最终会经过 docker0 网桥进入容器里面。

但如果你是在容器里面访问宿主机的 8080 端口,那么这个容器里发出的 IP 包会经过 vethb4963f3 设备(端口)和 docker0 网桥,来到宿主机上。此时,根据上述 DNAT 规

则,这个IP包又需要回到docker0网桥,并且还是通过vethb4963f3端口进入到容器里。所以,这种情况下,我们就需要开启vethb4963f3端口的Hairpin Mode了。

所以说, Flannel 插件要在 CNI 配置文件里声明 hairpinMode=true。这样,将来这个集群里的 Pod 才可以通过它自己的 Service 访问到自己。

接下来, CNI bridge 插件会调用 CNI ipam 插件,从 ipam.subnet 字段规定的网段里为容器分配一个可用的 IP 地址。然后, CNI bridge 插件就会把这个 IP 地址添加在容器的 eth0 网卡上,同时为容器设置默认路由。这相当于在容器里执行:

■ 复制代码

1 # 在容器里

2 \$ ip addr add 10.244.0.2/24 dev eth0

3 \$ ip route add default via 10.244.0.1 dev eth0

最后, CNI bridge 插件会为 CNI 网桥添加 IP 地址。这相当于在宿主机上执行:

■复制代码

1 # 在宿主机上

2 \$ ip addr add 10.244.0.1/24 dev cni0

在执行完上述操作之后,CNI 插件会把容器的 IP 地址等信息返回给 dockershim,然后被 kubelet 添加到 Pod 的 Status 字段。

至此, CNI 插件的 ADD 方法就宣告结束了。接下来的流程,就跟我们上一篇文章中容器跨主机通信的过程完全一致了。

需要注意的是,对于非网桥类型的 CNI 插件,上述"将容器添加到 CNI 网络"的操作流程,以及网络方案本身的工作原理,就都不太一样了。我将会在后续文章中,继续为你分析这部分内容。

## 总结

在本篇文章中,我为你详细讲解了 Kubernetes 中 CNI 网络的实现原理。根据这个原理,你其实就很容易理解所谓的"Kubernetes 网络模型"了:

- 1. 所有容器都可以直接使用 IP 地址与其他容器通信,而无需使用 NAT。
- 2. 所有宿主机都可以直接使用 IP 地址与所有容器通信,而无需使用 NAT。反之亦然。
- 3. 容器自己"看到"的自己的 IP 地址,和别人(宿主机或者容器)看到的地址是完全一样的。

可以看到,这个网络模型,其实可以用一个字总结,那就是"通"。

容器与容器之间要"通",容器与宿主机之间也要"通"。并且,Kubernetes 要求这个"通",还必须是直接基于容器和宿主机的 IP 地址来进行的。

当然,考虑到不同用户之间的隔离性,在很多场合下,我们还要求容器之间的网络"不通"。这个问题,我会在后面的文章中会为你解决。

### 思考题

请你思考一下,为什么 Kubernetes 项目不自己实现容器网络,而是要通过 CNI 做一个如此简单的假设呢?

感谢你的收听,欢迎你给我留言,也欢迎分享给更多的朋友一起阅读。



新版升级:点击「 🍣 请朋友读 」,10位好友免费读,邀请订阅更有现金奖励。

⑥ 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 33 | 深入解析容器跨主机网络

下一篇 35 | 解读Kubernetes三层网络方案

## 精选留言 (18)





**L** 27

思考题:为什么 Kubernetes 项目不自己实现容器网络,而是要通过 CNI 做一个如此简单的假设呢?

解答:没有亲历 Kubernetes 网络标准化的这个阶段,以下内容都是基于猜测,大家见笑了。...

<sub>展开</sub> >

作者回复: 分析的很不错



**企** 5

我认为是在大规模的集群环境中,网络方案是最复杂的,针对不同的的环境和场景,网络 需要灵活配置。k8s集群里只关心最终网络可以连通,而不需要在内部去实现各种复杂的网 络模块,使用CNI可以方便灵活地自定义网络插件,网络可以独立。

展开٧



**L** 3

前几章都很好理解,一到网络这块,就蒙了,没耐心看下去了



LÉON

凸 1

一直在苦苦自学,在容器的存储还有网络一直困扰。一直在拜读不拜听 受益匪浅 继续努力



凸 1

"实际上,对于 Weave、Calico 这样的网络方案来说,它们的 DaemonSet 只需要挂载宿 主机的 /opt/cni/bin/ , 就可以实现插件可执行文件的安装了。"这个是用hostpath类型的 卷实现吗?

作者回复: 对





凸 1

上一章节不是说介绍flannel的hostgw模式吗?

展开٧

作者回复: 不要急



CNI bridge插件会通过Infra容器的Network Namespace文件,进入网络名称空间,然后创建一对Veth Pair设备。

那我的环境是使用的docker0网桥,没有使用CNI插件。那这个Veth Pair设备是谁创建的呢?我是不是可以这么理解,如果Infra这个容器是POD的第一个容器,那么docker就会… 展开~



**Booty Mo...** 

凸

2019-02-28

service 如果是iptables 做实际转发的确有这个问题,我们遇到过的:1 使用headless svc,2 使用ipvs



毛玉明

凸

2019-01-11

k8s里可以不使用cni直接使用docker0的网桥吗,看了下目前公司的集群没有找到cni0的这个设备



#### 燕岭听涛

2018-11-23

凸

老师,您好,咨询一个问题:flannel经常出现 no ip address available in range,出现后就只能重置节点。这个是什么原因造成的,为什么pod删除后不回收ip地址?或者还有别的解决办法吗?希望能收到您的回复。

作者回复: 给个大点的range啊, 还有看看ipam用的是啥配置?



居然是飞哥

凸

2018-11-21

如果分配的子网是10.244.0.0/16,那么这个集群里node节点最大的数目不是只能到254台?



展开~



ß

老师,在实际使用过程中,遇到一个问题。k8s版本1.12.2,kube-proxy开启了ipvs后,部 署最新的ingress-controller服务(daemenset部署,开启了hostnetwork:true)的时候, 会报错监控检查失败。而去掉之后,是没有问题的。排除官方不推荐使用hostnetwork这 种方式,是有什么原因引起的呢?测试过增加健康检查的时间和镜像的版本,都不能解 决。

展开٧



凸

可以谈一下在pod内 请求一个域名的完整流程吗? 比如说我最近遇到一个问题, reslove.conf这些文件内容都是正常的情况下,在某个image内为什么nslookup kuberenetes.default.svc.cluster.local解析结果正常。 nslookup kubernetes.default 解析到外网。像这类问题如何从理论角度分析?

展开~

作者回复: 见service部分



#### or0or1



把网络插件使用docker镜像的方式有什么优点和缺点?

展开٧



2018-11-10

凸

之所以选择 CNI, 是因为 kubernetes 希望更广泛的支持不同的网络方案吧



ďЪ

请教下目前有相对成熟的k8s商业网络解决方案吗,用于大规模集群使用,主要避免雪崩造成大规模故障,你也知道,网络是个很敏感的课题

展开~

作者回复: 容器网络其实很简单,开源主流方案成熟度已经可以。而且更多情况下,其实都是复用下层宿主机网络。

