fnm

索引文件.fnm用来描述域信息(FieldInfo)

例子

为了便于介绍.fnm中的各个字段,给出下面的例子

图1:

```
FieldType type = new FieldType();
type.setStored(true);
type.setStoreTermVectorS(true);
type.setStoreTermVectorPositions(true);
type.setStoreTermVectorPayloads(true);
type.setStoreTermVectorOffsets(true);
type.setTokenized(true);
type.setIndexOptions(IndexOptions.DOCS_AND_FREQS_AND_POSITIONS_AND_OFFSETS);

// 文档0
doc = new Document();
doc.add(new SortedDocValuesField( name: "author", new BytesRef( text: "Chris")));
doc.add(new Field( name: "content", value: "a", type));
doc.add(new Field( name: "content", value: "e", type));
doc.add(new IntPoint( name: "abc", ...point: 3, 5, 9));
indexWriter.addDocument(doc);
```

fnm文件的数据结构

图2:



FieldsCount

FieldsCount描述的是.fnm中域的种类。

Field

图3:

FieldName	FieldNumber	FieldBits	IndexOptions	DocValuesBits	DocValuesGen	Attributes	DimensionCount	DimensionNumBytes

FieldName

该字段描述的是域名,例如图1中的"author"、"content"、"abc"都是FieldName。

FieldNumber

域的编号,根据处理域的先后顺序,每个域都会获得一个从0开始递增的域的编号。

FieldBits

该字段是一个组合值,它用来描述当前域是否有以下的属性:

- 是否存储词向量(termVector): 0x1,词向量的介绍可以看这里<u>索引文件之tvx&&tvd</u>
- 是否忽略域的norm值: 0x2, 用于域的打分的norm值的介绍可以看这里索引文件之nvd&&nvm
- 是否带有payload: 0x4, payload的介绍可以看这里<u>索引文件之pos&&pay</u>
- 该域是否为软删除域(soft delete field): 0x8, 这个概念在后面的文档中会介绍

在图1中, 域"content"的FieldBits的值为 (0x1 | 0x2 | 0x4) = 0x0111。

IndexOptions

该字段描述了当前域的索引选项(IndexOptions),IndexOptions有以下值,每个选项的含义在<u>两阶</u>段生成索引文件之第一阶段已介绍,不赘述:

- 0: NONE
- 1: DOCS
- 2: DOCS_AND_FREQS
- 3: DOCS_AND_FREQS_AND_POSITIONS
- 4: DOCS_AND_FREQS_AND_POSITIONS_AND_OFFSETS

DocValuesBits

该字段占用一个字节,其中高4个bit用来描述是否记录norm,低4个bit用来描述DocValues类型,DocValues的类型包括以下类型,在DocValues对每一种都已介绍,不赘述:

- 0: NONE
- 1: NUMERIC
- 2: BINARY
- 3: SORTED
- 4: SORTED_SET
- 5: SORTED NUMERIC

DocValuesGen

该字段描述了DocValues类型的域的更新状态,比如我们调用IndexWriter.updateDocValues(...)方法后,那么DocValuesGen的值会变更,这里不展开介绍,在介绍IndexWriter时会详细介绍。

Attributes

该字段描述了存储当前域的索引文件的格式(format),比如说当前是一个DocValues的域,那么 Attributes的字段会有下面的值:

PerFieldDocValuesFormat.format: Lucene70
 表示使用Lucene70这种格式来生成索引文件.dvd、.dvm。

DimensionCount


该字段描述的是如果域为点数据类型,那么DimensionCount的值为点数据的维度,点数据以及维度的概念在<u>Bkd-Tree</u>以及<u>索引文件之dim&&dii</u>介绍不赘述,在图1中,IntPoint域即为点数据域,DimensionCount的值为3,因为有3,5,9共三个值。

DimensionNumBytes

该字段描述的是每一个维度占用的字节个数(数值类型被编码为多个字节),同样已经在前面的文章中介绍了。

fnm文件的总数据结构

图4:



点击下载Markdown文档