一何里云 × CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

云原生技术公开课



第09讲

应用存储和持久化数据卷:核心知识





关注 阿里巴巴云原生微信公众号 获取更多资料



一何里云 × CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

云原生技术公开课

• 20 位阿里巴巴顶级技术专家权威授课

- •视频教学,全程免费,无需注册
- 公开课官网: https://edu.aliyun.com/roadmap/cloudnative

课程通过后,即颁发 CNCF 官方授权"云原生认证"证书

微信扫描二维码 直接听课





Pod Volumes

- 1. 如果一个Pod中某一个容器异常退出,被kubelet拉起如何保证之前产生的重要数据不丢?
- 2. 同一个Pod的多个容器如何共享数据?

Kubernetes Volume 类型:

- 1. 本地存储: emptydir/hostpath ...
- 2. 网络存储:

in-tree: awsElasticBlockStore/gcePersistentDisk/nfs ...

out-of-tree: flexvolume/csi等网络存储volume plugins

- 3. Projected Volume: secret/configmap/downwardAPI/serviceAccountToken
- 4. PVC与PV体系

Persistent Volumes

Pod中声明的volume的生命周期与Pod相同,以下常见场景:

- 1. Pod销毁重建(如Deployment管理的Pod镜像升级)
- 2. 宿主机故障迁移(如StatefulSet管理的Pod带远程volume迁移)
- 3. 多Pod共享同一个数据volume
- 4. 数据volume snapshot, resize 等功能的扩展实现

不足之处:

使用Pod Volumes无法准确表达数据volume复用/共享语义,新功能扩展很难实现。

优化:


如果能将存储与计算分离,使用不同的组件(Controllers)管理存储与计算资源,解耦 Pod 与 Volume 的生命周期关联,可以很好的解决这些场景下的问题。

Persistent Volume Claim (PVC) 设计意图

有了PV,为什么又设计了PVC?

- 1. 职责分离,PVC中只用声明自己需要的存储size、access mode(单node独占还是多node共享?只读还是读写访问?)等业务真正关心的存储需求(不用关心存储实现细节),PV和其对应的后端存储信息则由交给cluster admin统一运维和管控,安全访问策略更容易控制。
- 2. PVC简化了User对存储的需求,PV才是存储的实际信息的承载体,通过kube-controller-manager中的 PersisentVolumeController将PVC与合适的PV bound到一起,从而满足User对存储的实际需求。
- 3. PVC像是面向对象编程中抽象出来的接口,PV是接口对应的实现。

Static Volume Provisioning




Static Volume Provisioning的不足:

Cluster Admin需要提前规化或预测存储需求,而User的需求是多样化的,很容易导致User提交的PVC找不到合适的PV。

更好的方式:

Cluster Admin只创建不同类型存储的模板, User在PVC中指定使用哪种存储模板以及自 己需要的大小、访问方式等参数,然后 K8s 自动生成相应的PV对象。

Dynamic Volume Provisioning



这里的StorageClass就是前文所说的 创建PV的模板,它包含了创建某种 具体类型PV所需的参数信息,user 无需关心这些PV的细节。

而K8s则会结合PVC和SC两者的信息 动态创建PV对象。



Pod Volumes使用

- .spec.volumes 声明pod的volumes信息
- .spec.containers.volumeMounts 声明container如 何使用pod的volumes
- 多个container共享同一个volume时,可以通 过.spec.containers.volumeMounts.subPath隔离 不同容器在同个volume上数据存储的路径

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
   name: test-pod
spec:
   containers:
   - name: container-1
     Image: ubuntu:18.04
     volumeMounts:
         name: cache-volume
                              #容器内挂载路径
         mountPath: /cache
                               #在cache-volume建立子目录 cache 1
         subPath: cachel
        name: hostpath-volume
         mountPath: /data
                                # 只读挂载
         readOnly: true
   - name: container-2
     image: ubuntu:18.04
     volumeMounts:
                             宿主机上路径:
       mountPath: /cache
                             /var/lib/kubelet/pods/<PodUID>/volumes/kuber
        name: cache-volume
                             netes.io~empty-dir/cache-volume,由于上面两个
        subPath: cache2
                             容器都通过subPath使用该volume,所以在该
   volumes:
                             路径下还有两个子目录 cachel 和 cache2, pod删
     name: cache-volume
                             除之后该目录也会被清除
     emptyDir: {}
   - name: hostpath-volume
     hostPath:
                                   # 宿主上路径,pod删除之后该目录仍
         path: /tmp/data
然存在
```

Static Volume Provisioning

以使用<u>阿里云文件存储</u>(NAS)为例:

Cluster Admin:

- 1. 通过阿里云文件存储控制台,创建NAS文件系统和添加挂载点。
- 2. 创建PV对象,将NAS文件系统大小,挂载点,以及PV的access mode, reclaim policy等信息添加到PV对象中。

User:

- 1. 创建PVC对象,声明存储需求。
- 2. 创建应用pod并通过在.spec.volumes 中通过PVC声明volume, 通过.spec.containers.volumeMounts声明 container挂载使用该volume。

```
### 系统管理员预先创建 PV ###
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  name: nas-csi-pv
spec:
  capacity:
                                         #该volume的总容量大小
   storage: 5Gi
  accessModes:
                                     # 该volume可以被多个node上的pod挂载使用且都具有读写权限
  - ReadWriteMany
                                  # 该volume使用后被release之后的回收策略
  persistentVolumeReclaimPolicy: Retain
  csi:
                                   #指定由什么volume plugin来挂载该volume(需要提前在node上部署)
   driver: nasplugin.csi.alibabacloud.com
   volumeHandle: data-id
   volumeAttributes:
    host: "***.cn-beijing.nas.aliyuncs.com"
     path: "/k8s"
    vers: "4.0"
```

```
### 用户创建 PVC ###
# nas-pvc与nas-csi-pv匹配,将由
# PersistentVolumeController将两者
# bound到—起
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: nas-pvc
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteMany
  resources:
   requests:
     storage: 5Gi
```

```
### 用户创建 Pod ###
\bullet \bullet \bullet
spec:
 containers:
 - name: nginx
  image: nginx:1.7.9
  ports:
  - containerPort: 80
  volumeMounts:
  - name: nas-pvc
   mountPath: /data
  volumes:
  - name: nas-pvc
   persistentVolumeClaim:
```

claimName: nas-pvc

Dynamic Volume Provisioning

```
### 系统管理员创建 ###
# StorageClass就像动态创建PV的模板,为创建PV对象提供必要的参数
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: csi-disk
# 指定使用什么volume plugin来create/delete/attach/detach/mount/unmount 新PV
# 该volume plugin需要部署到k8s cluster中
provisioner: diskplugin.csi.alibabacloud.com
parameters:
  regionId: cn-Beijing
  zoneld: cn-beijing-b
  fsType: ext4
  type: cloud_ssd
reclaimPolicy: Delete
```

```
### 用户创建 PVC ###
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: disk-pvc
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 25Gi
  storageClassName: csi-disk
```

```
### 用户创建 Pod ###
\bullet \bullet
spec:
 containers:
 - name: nginx
  image: nginx:1.7.9
  ports:
  - containerPort: 80
  volumeMounts:
  - name: disk-pvc
   mountPath: /data
 volumes:
  - name: disk-pvc
   persistentVolumeClaim:
   claimName: disk-pvc
```

PV Spec 其他重要字段解析

Capacity:存储总空间

AccessModes: PV访问策略控制列表,必须同 PVC 的访问策略控制列表匹配才能绑定 (bound)

- ReadWriteOnce只允许单node访问
- · ReadOnlyMany允许多个node只读访问
- ReadWriteMany允许多node读写访问

一个PV可以设置多个访问策略,PVC与PV bound时,PV Controller 会优先找到 AccessModes 列表最短并且匹配 PVC AccessModes 列表的 PV 集合,然后从该集合中找到Capacity最小且符合PVC size 需求的PV对象


PersistentVolumeReclaimPolicy: PV被release之后(与之bound的PVC被删除)回收再利用策略

- Recycle (已废弃)
- Delete: volume被released之后直接delete, 需要volume plugin支持
- Retain: 默认策略,由系统管理员来手动管理该volume

StorageClassName: PVC可通过该字段找到相同值的PV(静态provisioning), 也可通过该字段对应的storageclass从而动态 provisioning新PV对象

NodeAffinity: 限制可以访问该volume的nodes, 对使用该volume的pod的调度有影响(因为使用该volume的pod只能调度能访问该PV的node上才能正常工作)

PV状态流转



说明: 到达released状态的PV无法根据Reclaim Policy回到available状态而再次bound新的PVC。此时,如果想复用原来PV对应的存储中的数据,只有两种方式:

- 1. 复用old PV中记录的存储信息新建PV对象。
- 2. 直接从PVC对象复用,即不unbound PVC和PV(即: StatefulSet 处理存储状态的原理)。





云端环境实例操作示例

- 1. Static Volume Provisioning 示例 阿里云 NAS
- 2. Dynamic Volume Provisioning示例 阿里云云盘



Kubernetes 对 PV + PVC 体系的完整处理流程详解







下节预告

应用存储和持久化数据:存储快照与调度

- Volume Snapshot/Restore
- CSI-Snapshotter: Snapshot/Restore 处理流程
- · Volume Scheduling 存储调度
- Volume Scheduling 处理流程

更多云原生权威资讯、课程答疑、讲师互动与案例分析







C CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

云原生技术公开课

后云计算时代, 技术人员如何

自我提升?



微信扫描二维码直接听课



谢谢观看

THANK YOU

