# 第16章 脱壳技术







声明:本电子文档是《加密与解密(第四版)》的配套辅助电子教程!电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可,复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为; 歪曲、篡改、剽窃本作品的行为,均违反《中华人民共和国著作权法》,其行为人应承担相应的民事责任和行政责任,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序,保护权利人的合法权益,我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和 个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为,本社将奖励举报有功人员,并保证举报人 的信息不被泄露。

举报电话: (010) 88254396; (010) 88258888

传 真: (010) 88254397

E-mail: dbqq@phei.com.cn 通信地址:北京市万寿路 173 信箱

电子工业出版社总编办公室

邮 编: 100036

# 16.9.2 Themida 的 SDK 分析<sup>①</sup>

Themida 是一款优秀的保护壳,在放弃使用驱动反调试后,其强度主要靠 SDK 的虚拟 机技术来保证。SDK 之外的脱壳过程,和其他的壳没有太大区别。下面主要讨论 SDK 保护代码的修复。

本书配套文件中提供的演示程序 VMTest,使用了 SDK 的 Encode、Clear、CodeReplace 和 VM 宏,用 Themida 1.910 加壳,关闭 Protection Options 中的全部所有保护选项,将虚拟机保护水平设置为最低,处理器类型设置为选择 CISC-2,如图 16.1 所示。




图 16.1 范例的 VM 加壳设置

## 1. Encode 与 Clear 宏保护代码的修复

下面是使用 ENCODE START/END 宏保护的原始代码如下。

.text:00401001	jmp	short loc_401013	
.text:00401003	dd 202	04C57h, 4, 0, 20204C5	7h
.text:00401013 loc_40101	3:		
.text:00401013	mov	esi, ds:MessageBoxA	
.text:00401019	push	0	;uType
.text:0040101B	push	offset Caption	;"Debug1"
.text:00401020	push	offset Text	;"这段代码用 ENCODE 宏保护!"
.text:00401025	push	0	;hWnd
.text:00401027	call	esi	;MessageBoxA
.text:00401029	jmp	short loc_40103B	
.text:0040102B	dd 202	04C57h, 5, 0, 20204C5	7h

加壳后的代码如下。为:

00401001	E8 61970B00	call	004BA767	
00401006	0000	add	byte ptr [eax], al	
00401008	0000	add	byte ptr [eax], al	
0040100A	0000	add	byte ptr [eax], al	
0040100C	0000	add	byte ptr [eax], al	
0040100E	1E	push	ds	
0040100F	0000	add	byte ptr [eax], al	
00401011	0020	add	byte ptr [eax], ah	
00401013	71 55	jno	short 0040106A	;在这里下断点

00401001 处变成了 call 指令。Encode 宏保护实际上保护的是 SMC,即在执行时会解出

明文代码。ENCODE\_START 占 18 字节,在第 19 字节,即原始代码处(401013),下硬件执行断点,具体如下。

```
00401001
         E8 61970B00 call
                          004BA767
00401006 0000
             add
                          byte ptr [eax], al
00401008 0000
                   add
                          byte ptr [eax], al
0040100A 0000
                   add byte ptr [eax], al
0040100C 0000
                   add byte ptr [eax], al
0040100E 1E
                   push ds
0040100F 0000
                    add
                          byte ptr [eax], al
00401011 0020
                    add
                          byte ptr [eax], ah
00401013 8B35 9C504000 mov
                          esi, dword ptr [40509C] ; USER32.MessageBoxA
00401019 6A 00 push 0
0040101B 68 AC604000 push 004060AC
                                               ; ASCII "Debug1"
00401020 68 94604000 push 00406094
00401025 6A 00
                    push 0
00401027 FFD6
                    call esi
00401029 E8 62CF0A00 call
                          004ADF90
                                               ;重新加密代码
0040102E 0000
              add byte ptr [eax], al
```

不仅解出了明文代码,在原 ENCODE\_END 处的位置 (00401029) 还有一个 call 指令,执行后会将解出的代码重新加密。此时,只要保存解码结果,用 nop 指令替换掉 ENCODE START/END 宏所对应的 36 字节即可。

Clear 宏与 Encode 相似,唯一的区别是 CLEAR\_END 为 23 字节,其作用为擦除解出的代码,而不是重新加密,示例如下。

```
0040105D 60 pushad

0040105E E8 00000000 call 00401063

00401063 5F pop edi

00401064 81EF 23000000 sub edi, 23

0040106A B9 23000000 mov ecx, 23

0040106F 33C0 xor eax, eax

00401071 F3:AA rep stos byte ptr es:[edi]

00401073 61 popad
```

可以在进行 Dump 之前通过编写 OllyDbg 脚本来修复这两种宏保护的代码。

#### 2. CodeReplace 与 VM 宏保护代码的修复

对于当前的 Themida 当前版本,这两个宏是相同的,都使用虚拟机技术。加壳时将原始机器码反汇编,转换为伪码,执行时由虚拟机引擎解释执行。如果想还原代码,需要分析 VM解释引擎的工作方式,编写 pcode 解码器。Themida 目前支持 4 种 VM 处理器类型,分为CISC 和 RISC 两类,后者提供的保护强度更高,也更复杂。

出于自我保护的目的,VM 解释引擎是被混淆过的变形代码。原始代码按预先定义的模式膨胀,生成的结果被划分为若干代码块,随机置换各代码块的物理位置,再用 jmp 指令将其链接起来,示例如下面的例子。

```
01596EEF
         push
                edx
01596EF0 add
                ebx, ecx
01596EF2 mov
                edx, 0
01596EF7 mov
               bh, 35h
01596EF9
         add
                edx, edi
01596EFB
         shr
                al, 3
01596EFE push
               ecx
01596EFF sub
              eax, ebx
```

```
01596F01
               loc_14F562A
         jmp
014F562A
               ecx, 7445h
        mov
014F562F neg
               ecx
014F5631 not
               ecx
014F5633 not
               ecx
014F5635 or
               ecx, 629Ah
014F563B jmp
               loc_14FA94D
014FA94D sub
               al, dl
014FA94F or
              ecx, 205Ch
014FA955 xor
               ecx, OFFFFEBFFh
014FA95B mov bl, 8Ah
014FA95D add
             ecx, edx
014FA95F add ah, dh
014FA961
         jmp
               loc_1594A3C
01594A3C mov
               esi, [ecx]
01594A3E mov
              bl, ch
01594A40 pop
               ecx
01594A41 mov
               ebx, 7570h
01594A46 mov
               edx, [esp]
01594A49 add
              esp, 4
```

这段代码在逻辑上是连续的,在物理上被分成了 4 块,用 3 个 jmp 指令链接起来。eax 和 ebx 为空闲寄存器,用来生成干扰指令。以粗体显示的是有用的代码。从 014F562A 行开始对 ecx 的连续变换结果为 0。去掉 jmp 指令和干扰代码,后为结果如下。:

```
01596EEF
         push
               edx
              edx, 0
01596EF2 mov
01596EF9 add
             edx, edi
01596EFE push ecx
014F562A mov
             ecx, 0
014FA95D add
             ecx, edx
01594A3C mov
               esi, [ecx]
01594A40
        pop
               ecx
01594A46 mov
              edx, [esp]
01594A49 add
             esp, 4
```

这实际上只等于1条指令,具体如下。:

```
01596EEF mov esi, [edi]
```

如果不对变形代码进行清理,就很难理解 handler 的真正目的。遗憾的是,笔者没有完美可靠的办法,目前的做法是根据具体的代码变形模式进行匹配压缩的,得到的结果容易出错,只能用来进行辅助分析,。希望有技术人员能开发出更好的方法。

下面分析一下范例中被 CodeReplace 宏保护的代码的执行过程。VM 宏与此类似,留给读者练习。在本书配套文件中有一个简单的解码程序。,被保护的原始代码如下。为:

```
.text:00401086 push 0
.text:00401088 push offset aDebug3 ;"Debug3"

.text:0040108D push offset aTICodereplaceG ;"这段代码用 CODEREPLACE 宏保护!"

.text:00401092 push 0
.text:00401094 call esi
```

加壳后的代码,从以 jmp 指令开始执行 VM 保护代码,具体如下。

```
004C0F70 68 FC5C2607 push 7265CFC
004C0F75 E9 701FF5FF jmp 00412EEA
```

压栈的 imm32 代表了 pcode 数据的地址,同时被用作作为 pcode 数据解码 key。下面是 VM 的入口代码。

```
;保存进入 VM 时的执行环境
00412EEA
         pushad
00412EEB
        pushfd
00412EEC
00412EED call
             00412EF2
00412EF2 pop edi
00412EF3 sub edi, 71B7EDE
                                     ;delta=F925B014
00412EF9 mov eax, edi
                                     ;edi=412C0A,, 指向ctx(上下文结构)
00412EFB add edi, 71B7BF6
00412F01 cmp
                                     ;delta与ctx内的值(初值为0)
             eax, dword ptr [edi+2C]
00412F04 jnz
                                     ;是否相等
             short 00412F08
00412F06 jmp short 00412F1B
00412F08 mov dword ptr [edi+2C], eax
                                     ;167个handler
00412F0B mov ecx, 0A7
00412F10 jmp short 00412F17
00412F12 add [edi+ecx*4+40], eax
                                     ;用 delta 计算 handler 的实际地址
00412F16 dec
             ecx
                                     ;的实际地址并填到地址表中,这是第1次
00412F17 or
                                     ;这是在第1次执行 VM 保护代码时完成的
              ecx, ecx
00412F19 jnz
             short 00412F12
                                     ;进入 VM 前 push 的 imm32
00412F1B mov esi, dword ptr [esp+24]
                                     ;pcode 解码 key
00412F1F mov ebx, esi
00412F21 add esi, eax
                                     ;pcode 地址
00412F23 mov ecx, 1
00412F28 xor eax, eax
00412F2A lock cmpxchg [edi+30], ecx
                                    ;检测设置 busy 标记
00412F2F jnz
              short 00412F28
                                     ;等待 VM 空闲
00412F31 lods byte ptr [esi]
                                     ;取指令
00412F32 sub al, 67
00412F34 jmp 0041B147
```

执行初始化代码执行后,检测 VM 是否忙,忙则等待,(VM 不支持多线程访问)。如果 VM 空闲,开始取 pcode 解释执行。清理后的取指令代码如下。为:

```
1_FetchOpcode:
 lodsb
                                        ;取 opcode
 add
          al, bl
 sub
         al, 7
          al, 82h
                                       ;解码 opcode
                                       ;用解码结果变换 key
         bl, al
 add
          eax, al
 movzx
                                       ;跳到对应的 handler 处
          dword ptr [edi+eax*4]
```

handler 的最后一 1 条指令为 jmp, 跳到 l\_FetchOpcode 继续取指令/执行指令循环, 直到遇到特定的 opcode(如 ExitVm)为止。

在调试代码前,我们来先了解一下 VM 的基本特征。最重要的是上下文结构 VMCtx,其中保存了原程序寄存器组及 VM 内部使用的变量,示例如下。其成员的含义要根据 handler 如何使用来确定。演示程序的 VMCtx 结构在 00412C0A 处。

```
00000000 VMCtx struc ;(sizeof=0x44)
00000000 edx dd ? ;原程序的寄存器组
00000004 ecx dd ?
00000008 ebp dd ?
```

```
0000000C eax
                       dd?
00000010 esi
                       44 3
00000014 edi
                       dd?
00000018 ebx
                      dd?
0000001C eflag
                      dd?
                      dd ?
00000020 jxxFlag
                                  ;是否执行控制转移的标记
00000024 counter
                      dd?
                                  ;模仿控制转移的 handler 时使用
                                  ;ecx 在 VMCtx 内的索引,, 模仿 jcxz,和 jecxz 时用
00000028 indexOfEcx
                      dd?
0000002C delta
                      dd?
                                  ;VM 加载地址
00000030 busy
                      dd?
                                  ;VM 忙标记
00000034 field_34
                      dd?
                      dd?
00000038 field_38
                      dd?
                                  ;重定位 delta,,对 dll 加壳时使用
0000003C relocDelta
00000040 field_40
                      dd?
00000044 VMCtx
                      ends
```

在 VMCtx 结构后面就是 handler 地址表, 共 167 项。以下这里列出的数据已被替换为 清理变形代码后的地址, 注释中是原始的 handler 地址。

Themida CISC-2 处理器的指令长度为1字节,每条指令可以带有0/1/2/4字节的操作数。 是否带有操作数,可以从相应的 handler 代码中看出来,。若有操作数,也需要解码。VMCtx 结构成员及 handler 地址表用1个字节作为索引即可寻址,opcode 编码直接从0x11开始。

进入 VM 后,有 3 个寄存器有特殊含义,在 handler 执行过程中保持不变,具体如下。:

```
ebx: -> 解码 key。
esi: -> 指向 pcode 数据。
edi: -> 指向 VMCtx。
```

handler 的实现使用了 3 个寄存器,分别是 eax、/ecx、/edx,但未使用 ebp。可以认为这 3 个寄存器是 VM 内部的寄存器。为避免引起混淆,在解码时将这 3 个寄存器另外命名,具体如下。

```
将 eax 寄存器命名为 -> "R0"。
将 ecx 寄存器命名为 -> "R1"。
将 edx 寄存器命名为 -> "R2"。
```

pcode 与被保护的原始机器码并非是一一对应关系,一条机器指令一般需要执行被几条 pcode 才能模仿,如果再加上 pcode 变形,则代码数量更多,对性能的损耗会相当大。另外,有少量 opcode 由仅在 VM 内部使用(如用于实现 pcode 变形),并不用于模仿原代码。

```
      PUSH32
      00000000

      PUSH32
      112ADEE4

      POP32
      R2

      ADD32
      R2,ctx.relocDelta
      ; 注意这里对重定位的处理

      POP32
      [R2]
```

这 5 行 pcode 代码模仿了原来的一条指令 "mov ds:[112ADEE4], 0"。

Themida VM 提供的是"平面"式的保护,即被虚拟机保护的代码,如果其中有调用其他函数(或 API)的代码,则被调用的代码不会被纳入保护。当执行到 call 指令时会退出 VM,调用完成后重新进入 VM,这样,原始代码对应的 pcode 数据被明显地分为几段。如果另一种情况是被保护代码中含有 VM 不支持的指令(如浮点指令),也会到 VM 以外来执行。

下面是范例中被 CodeReplace 保护代码的 pcode 数据,被一个 call 指令分为两部分。pcode 数据的地址为进入 VM 时 push 的 imm32 的值加 delta 的值。

```
Themida_:004C0D06
                                             ;第2个push imm32
                     push
                            7265E67h
Themida_:004C0D0B
                            1_Vm_Entry
                                            ;下面为pcode数据
                     jmp
Themida_:004C0D10
                     dd 35C218E2h, 0B5429460h, 36C313E0h, 0B9469261h, 38C519E4h
                    dd 16E12A8Fh, 8F6035C2h, 15E5BA47h, 9B693ECBh, 9A05C04Dh
Themida_:004C0D10
Themida_:004C0D10
                    dd 648970BAh, 3F644B93h, 14392074h, 0E90EF549h, 0C2E7CE1Ah
Themida_:004C0D10
                    dd 99BEA5F5h, 8F947BCDh
Themida :004C0F70
Themida :004C0F70 loc 4C0F70:
                                                    ; CODE XREF: start+74j
Themida_:004C0F70
                    push
                            7265CFCh
                                            ;第1个push imm32
Themida_:004C0F75
                    jmp
                            l_Vm_Entry
```

- 第 1 段 pcode 的数据地址= 7265CFC + F925B014 = 004C0D10
- 第 2 段 pcode 的数据地址= 7265E67 + F925B014 = 004C0E7B

在实际应用情况中可能并不容易迅速看出 pcode 数据究竟由几段组成,但在对 pcode 解码的过程中,这些信息最终就会显示出来。

在实际情况中可能并不容易迅速看出 pcode 数据究竟由几段组成, 但在对 pcode 解码的过程中最终会显示出来。

下面分析范例中被 CodeReplace 保护代码的 pcode 解码结果。前 4 列分别为序号, pcode 数据地址, 解码 key 和 opcode。addr\_ctx.eax 表示 VMCtx 结构内 eax 成员的地址, ctx.eax 指 VMCtx 内 eax 成员的值。

00000	004C0D10	07265CFC	55	PUSH32	addr_ctx.eflag	;取 ctx. eflag 成员地址
00001	004C0D12	07265C58	91	POP32	R2	; 送到 R2
00002	004C0D13	07265CE9	95	POP32	[R2]	; 弹出栈内的 dword 到[R2]
00003	004C0D14	07265C7E	55	PUSH32	addr_ctx.edi	;保存 edi
00004	004C0D16	07265CD8	91	P0P32	R2	
00005	004C0D17	07265C69	95	P0P32	[R2]	
00006	004C0D18	07265CFE	55	PUSH32	addr_ctx.esi	;保存 esi
00007	004C0D1A	07265C57	91	POP32	R2	
80000	004C0D1B	07265CE8	95	P0P32	[R2]	
00009	004C0D1C	07265C7D	55	PUSH32	addr_ctx.ebp	;保存 ebp
00010	004C0D1E	07265CD4	91	P0P32	R2	
00011	004C0D1F	07265C65	95	P0P32	[R2]	
00012	004C0D20	07265CFA	55	PUSH32	addr_ctx.ebx	,弹出 esp
00013	004C0D22	07265C55	91	P0P32	R2	
00014	004C0D23	07265CE6	95	P0P32	[R2]	
00015	004C0D24	07265C7B	81	SetEcxIdx	01	;设置 ecx 在 ctx 内的索引
00016	004C0D26	07265CFD	55	PUSH32	addr_ctx.ebx	;保存 ebx
00017	004C0D28	07265C58	91	POP32	R2	
00018	004C0D29	07265CE9	95	POP32	[R2]	
00019	004C0D2A	07265C7E	55	PUSH32	addr_ctx.edx	;保存 edx
00020	004C0D2C	07265CD3	91	POP32	R2	
00021	004C0D2D	07265C64	95	POP32	[R2]	
00022	004C0D2E	07265CF9	55	PUSH32	addr_ctx.ecx	;保存 ecx
00023	004C0D30	07265C4F	91	P0P32	R2	
00024	004C0D31	07265CE0	95	POP32	[R2]	
00025	004C0D32	07265C75	55	PUSH32	addr_ctx.eax	;保存 eax
00026	004C0D34	07265CCD	91	POP32	R2	
00027	004C0D35	07265C5E	95	P0P32	[R2]	
00028	004C0D36	07265CF3	73	MOV32	R2, esp	; esp 加 4, 丢弃进入 vm

```
      00029
      004C0D37
      07265C66
      7B
      PUSH32
      R2
      ; 时 push 的 imm32

      00030
      004C0D38
      07265C61
      7C
      PUSH32
      00000004

      00031
      004C0D3D
      07265C61
      6C
      ADD32
      [esp+4], [esp](丢弃 src)

      00032
      004C0D3E
      07265CCD
      A4
      P0P32
      esp

      00033
      004C0D3F
      07265C71
      49
      ClearKey
      ; key 清 0
```

VM 入口代码用 pushad/pushfd 保存了进入 VM 时的寄存器值。pcode 的开始部分将压栈的数据从 stack 取出,保存到 VMCtx 结构内。由于栈上数据的摆放顺序是已知的,这里可以确定出部分结构成员的含义。使用 CISC-2 类型处理器的 VM,与原程序使用同一个栈,所以没有保存 esp。栈内的 esp 值送到 VMCtx 内 ebx 成员,随后被真正的 ebx 值覆盖了。

如果加壳时使用了 Anti Dumpers 选项,接下来是 anti-dump 代码,约数千行 pcode。这里没有出现,下面开始执行原程序代码。

虽然在加壳时没有使用 Dynamic Opcodes 选项,这里的 pcode 却被变形了。似乎在被保护代码较少时(范例中的原机器码只有 5 行), Themida 会出现一些文档上没有说明的行为,自行增加 pcode 的复杂性。当 pcode 以变形方式出现时,与 VM handler 类似,也需要进行清理。这里的代码量不大,可以直接分析。

```
00034
       004C0D40 00000000 7C PUSH32
                                        C070EC99
00035
       004C0D45 C070ED15 7C PUSH32
                                        5CE61492
00036
       004C0D4A 1D570223 79 SUB32
                                         [esp+4], [esp] (丢弃 src)
; push (C070EC99 - 5CE61492) = 638AD807
; 这里的 SUB32 (及下面的 ADD32, XOR32 等) 是 VM 内部使用的。sub 指令要影响 eflag,
; handler 却没有相应的处理。如果是模仿原程序的指令,会使用另一个 handler:
; VM:004CF484
                          pop
                                  eax
; VM:004CF485
                          sub
                                  [esp], eax
; VM:004CF488
                           pushf
; VM:004CF489
                                  1_FetchOpcode
                           jmp
;举个例子(来自别的程序),对原程序 sub edx, ecx 的模仿:
; PUSH32
            addr ctx.edx
; POP32
            R2
; PUSH32
            [R2]
; PUSH32
            addr ctx.ecx
; POP32
            R2
; PUSH32
            [R2]
; SUB32
             [esp+4], [esp] (丢弃 32 位 src, eflag 压栈)
            [addr_ctx.eflag] ; 保存eflag
; POP32
: PUSH32
            addr ctx.edx
; POP32
            R2
; POP32
            [R2] ;保存目的操作数
00037
       004C0D4B 1D57029C 7C PUSH32
                                        97B616C1
       004C0D50 B50D18D9 7C PUSH32
                                        77AC65F9
00038
00039
       004C0D55 2CB97E4E 79
                            SUB32
                                         [esp+4], [esp] (丢弃 src)
; push (97B616C1 - 77AC65F9) =
                             2009B0C8
00040
       004C0D56 2CB97EC7 7B PUSH32
00041
       004C0D57 2CB97E42 6C ADD32
                                         [esp+4], [esp] (丢弃 src)
[esp] = 2009B0C8 + R2 = 201CAFF8 (R2 = 0012FF30)
; [esp+4] = 638AD807
00042 004C0D58 2CB97EAE 7C PUSH32
                                        06E284E5
```

```
00043 004C0D5D 339C030F 7C PUSH32
                                       26EB342D
00044 004C0D62 5A8737B8 32 XOR32
                                       [esp+4], [esp] (丢弃 src)
; push (06E284E5 ^ 26EB342D) = 2009B0C8
; [esp] = 2009B0C8
; [esp+4] = 201CAFF8
[esp+8] = 638AD807
00045 004C0D63 5A8737EA 79 SUB32 [esp+4], [esp] (丢弃 src)
; [esp] = 201CAFF8 - 2009B0C8 = 0012FF30
; [esp+4] = 638AD807
00046 004C0D64 5A873763 32 XOR32
                                       [esp+4], [esp] (丢弃 src)
; [esp] = 638AD807 ^ 0012FF30 = 63982737
       004C0D65 5A873795 7C PUSH32
                                       C1A22259
; push C1A22259
00048 004C0D6A 1C29596A 7B PUSH32
00049 004C0D6B 1C2959E5 A6 MOV32
                                       R2, 702F842F
00050 004C0D70 6C06DDA4 A7 SUB32
                                       R2, 121839DD
00051 004C0D75 7E1EE496 25 XCHG32
                                       R2, [esp]
; push (702F842F - 121839DD) = 5E174A52
; [esp] = 5E174A52
; [esp+4] = C1A22259
[esp+8] = 63982737
00052 004C0D76 7E1EE4BB 79 SUB32 [esp+4], [esp] (丢弃 src)
; [esp] = C1A22259 - 5E174A52 = 638AD807
[esp+4] = 63982737
                                       [esp+4], [esp] (丢弃 src)
00053 004C0D77 7E1EE434 32 XOR32
; [esp] = 63982737 ^ 638AD807 = 0012FF30
; 到这里[esp]=0012FF30, 即 R2 的原始值, 从 34-53 行只等于 push R2, 上面的代码实际执行的是
; push (638AD807 ^ ((2009B0C8 + R2) - 2009B0C8)) ^ 638AD807
00054 004C0D78 7E1EE466 A6 MOV32
                                       R2, 2E8106E4
00055 004C0D7D 509FE2E8 A7 SUB32
                                       R2, 2E8106E4
; MOV R2, 0 真正要压栈的值
00056 004C0D82 7E1EE46B 25 XCHG32
                                     R2, [esp]
```

#### 完成原程序的第 1 条指令 push 0。

```
00057
       004C0D83 7E1EE490 24 XOR32
                                        R2, 28B84794
       004C0D88 55669D20 7B PUSH32
00058
                                        R2
; push (R2 ^ 28B84794)
00059 004C0D89 55669D9B 7B PUSH32
                                        R2
00060
       004C0D8A 55669D16 A6 MOV32
                                        R2, 81C8A5F9
00061
                                        R2, 59105E65
       004C0D8F D4AE3845 A7 SUB32
00062
       004C0D94 8DBE6689 25 XCHG32
                                        R2, [esp]
; push (81C8A5F9 - 59105E65) = 28B84794
00063 004C0D95 8DBE66AE 32 XOR32 [esp+4], [esp](丢弃 src)
```

```
; 到这里[esp]=R2, 即 57-63 行等于 push R2

00064 004C0D96 8DBE66E0 A6 MOV32 R2, 3EC4D9D8

00065 004C0D9B B37ABF5E A7 SUB32 R2, 3E84796C
; R2=0040606C

00066 004C0DA0 8DFEC669 25 XCHG32 R2, [esp]
```

### 完成原程序第 2 行 push 0040606C。

```
004C0DA1 8DFEC68E 7B PUSH32
00067
                                       R2
00068
      004C0DA2 8DFEC609 A6 MOV32
                                       R2, 6E06E454
00069
       004C0DA7 E3F822FB A7 SUB32
                                       R2, 41A58971
00070
       004C0DAC A25DABD3 25 XCHG32
                                       R2, [esp]
; push (6E06E454 - 41A58971) = 2C615AE3
       004C0DAD A25DABF8 7B PUSH32
00071
                                       R2
00072
                                       R2, 0CFF842B
      004C0DAE A25DAB73 A6 MOV32
00073
       R2, 6D0F02C0
       R2, [esp]
00074
; push (OCFF842B - 6D0F02C0) = 9FF0816B
      004C0DB9 C3AD2D3E 7B PUSH32
                                       R2
00075
00076
      004CODBA C3AD2DB9 A6 MOV32
                                       R2, 78069F63
00077
                                       R2, OBC9D9DF
      004C0DBF BBABB23C 24 XOR32
00078
      004C0DC4 AFE1D881 25 XCHG32
                                       R2, [esp]
; push (78069F63 ^ OBC9D9DF) = 73CF46BC
00079
      004C0DC5 AFE1D8A6 79 SUB32
                                       [esp+4], [esp] (丢弃 src)
; [esp] = 9FF0816B - 73CF46BC = 2C213AAF
00080 004C0DC6 AFE1D81F 32 X0R32
                                       [esp+4], [esp] (丢弃 src)
; [esp] = 2C615AE3 ^ 2C213AAF = 0040604C
```

#### 完成原程序第 3 行 push 0040604C。

```
00081
       004C0DC7 AFE1D851 7B PUSH32
                                        R2
00082
       004C0DC8 AFE1D8CC 72 PUSH16
                                        6BCD
00083
       004C0DCB AFE1B3F3 72 PUSH16
                                        75D9
       004C0DCE AFE1C6BC 91 POP32
                                        R2
00084
00085
       004C0DCF AFE1C64D 6E POP32
                                        R2
; 这几行是垃圾指令
00086
       004C0DD0 AFE1C6BB 7B PUSH32
                                        R2
00087
       004C0DD1 AFE1C636 A6 MOV32
                                        R2, A76615AF
00088
       R2, 51B9C7B6
00089
       004C0DDB 593E14AC 25
                            XCHG32
                                        R2, [esp]
; push (A76615AF - 51B9C7B6) = 55AC4DF9
00090
       004C0DDC 593E14D1 7C PUSH32
                                        5DBC31E0
00091
       004C0DE1 B6FA462D 7B PUSH32
00092
       004C0DE2 B6FA46A8 32 X0R32
                                        [esp+4], [esp] (丢弃 src)
       004C0DE3 B6FA46DA 7C PUSH32
                                        5DBC31E0
00093
00094
       004C0DE8 14B67836 32 XOR32
                                        [esp+4], [esp] (丢弃 src)
```

```
; push R2, 第 90 行与 93 行的 imm32 相同
       004C0DE9 14B67868 6C ADD32
                                         [esp+4], [esp] (丢弃 src)
00095
; [esp] = 55AC4DF9 + R2
00096
       004C0DEA 14B678D4 7B PUSH32
                                         R2
00097
       004C0DEB 14B6784F A6 MOV32
                                         R2, C71247A6
00098
       004C0DF0 D3A43F53 A7 SUB32
                                         R2, 7165F9AD
00099
       004C0DF5 A2C1C657 25 XCHG32
                                         R2, [esp]
; push (C71247A6 - 7165F9AD) = 55AC4DF9, 和上面加的是同1个值
00100 004C0DF6 A2C1C67C 79 SUB32
                                         [esp+4], [esp] (丢弃 src)
; 仍然是 push R2
00101
       004C0DF7 A2C1C6F5 A6 MOV32
                                         R2, 5E2F7D26
00102
       004C0DFC FCEEBBBD A7 SUB32
                                         R2, 239DC1CD
00103
       004C0E01 DF737AA9 25 XCHG32
                                         R2, [esp]
; 5E2F7D26 - 239DC1CD = 3A91BB59, 从 81 行到这里等于 push 3A91BB59
00104
       004C0E02 DF737ACE 7C PUSH32
                                         77CEA383
00105
       004C0E07 57421DCD 7B PUSH32
                                         R2
00106
       004C0E08 57421D48 6C ADD32
                                         [esp+4], [esp] (丢弃 src)
; push (77CEA383 + R2)
00107
       004C0E09 57421DB4 7C PUSH32
                                         8819EC3E
00108
       004C0E0E DF5C096E 7C PUSH32
                                         104B48BB
00109
       004C0E13 EFA752A5 79 SUB32
                                         [esp+4], [esp] (丢弃 src)
; push (8819EC3E - 104B48BB) = 77CEA383
00110 004C0E14 EFA7521E 79 SUB32
                                         [esp+4], [esp] (丢弃 src)
; 又1个push R2
00111 004C0E15 EFA75297 A6 MOV32
                                         R2, 796AE93B
                                         R2, 43FB5262
00112 004C0E1A 96CDBB06 24 XOR32
                                         R2, [esp]
00113
       004C0E1F 52D268C8 25 XCHG32
; 从 104 行到这里等于 push 3A91BB59
        = 3A91BB59
; [esp]
[esp+4] = 3A91BB59
00114 004C0E20 52D268ED 32 XOR32
                                         [esp+4], [esp] (丢弃 src)
```

#### 完成原程序第 4 行 push 0。

```
00115 004C0E21 52D2681F 55 PUSH32
                                     addr ctx.esi
; ctx.esi 的地址压栈
00116
      004C0E23 52D26878 72 PUSH16
                                     2907
00117
      004C0E26 52D241ED 72 PUSH16
                                     0F60
00118
      004C0E29 52D24E3F 91 P0P32
                                     R2, 7CD38EF1
00119
      004C0E2A 52D24ED0 A7 SUB32
00120
      004C0E2F 2E01C086 7B PUSH32
                                     R2
00121
      004C0E30 2E01C001 7C PUSH32
                                     7CD38EF1
00122
      004C0E35 AAD54F6E 6C ADD32
                                     [esp+4], [esp] (丢弃 src)
R2, 52CDCDE0
```

```
00124 004C0E3B F8188260 24 XOR32
                                     R2, 7AA234AE
00125
      004C0E40 7D764DD6 25 XCHG32
                                     R2, [esp]
; push 286FF94E
00126 004C0E41 7D764DFB 32 XOR32
                                     [esp+4], [esp] (丢弃 src)
; [esp] = addr_ctx.esi ^ 286FF94E = 282ED554 加密的ctx.esi 地址
00127
      004C0E42 7D764D2D 7C PUSH32
                                     2513F616
00128
     004C0E47 A28A43BF 1C PUSH32
                                     ctx.field40
00129
      004C0E48 A28A43DB 6C ADD32
                                     [esp+4], [esp] (丢弃 src)
                                     2513F616
00130 004C0E49 A28A4347 7C PUSH32
00131 004C0E4E C79E39D9 79 SUB32
                                     [esp+4], [esp](丢弃 src);
; push ctx.field40
; [esp] = ctx. field40(这里为 0)
; [esp+4] = 282ED554 加密的ctx.esi 地址
;这个 handler 的含义不确定,将加密过的 ctx. esi 地址写入 ctx. field40, [esp]为原来的
; ctx. field40, 类似 xchg 指令。从下面的代码看, ctx. field40 似乎是被用作临时变量
; 004CF091
               eax, dword ptr [esp+4]
           mov
; 004CF098
                dword ptr [edi+40], eax
           mov
; 004CF09E
           pop
                  eax
; 004CF09F
          add
                esp, 4
; 004CF0A5
           push
                  eax
; 004CF0A6
                  1_FetchOpcode
           jmp
      004C0E50 C79E396A 7C PUSH32
00133
                                     2B17DEC4
00134
      004C0E55 F2B618AA 1C PUSH32
                                     ctx.field40
      004C0E56 F2B618C6 6C ADD32
00135
                                     [esp+4], [esp] (丢弃 src)
00136 004C0E57 F2B61832 7C PUSH32
                                     2B17DEC4
                                     [esp+4], [esp] (丢弃 src)
00138
      004C0E5D 1DCDF7EB 7C PUSH32
                                     294F313C
00139 004C0E62 471D28A3 79 SUB32
                                     [esp+4], [esp] (丢弃 src)
00140 004C0E63 471D281C 91 P0P32
00141
     004C0E64 471D28AD 83 ADD32
                                     R2, 294F313C
; mov R2, ctx.field40 加密的ctx.esi地址
00142 004C0E69 706C596C 26 P0P32
                                     ctx.field40
; 还原 ctx. field40
00143 004C0E6A 706C5992 24 XOR32
                                     R2, 286FF94E
;见 126 行 xor 的值。R2=addr_ctx.esi,上面的全是干扰代码
00144 004C0E6F 47FC6068 33 PUSH32
                                     004C0D06
;调用 API 后的返回地址压栈,是第 2 个 push imm32/jmp 1_Vm_Entry 的地址。
00145 004C0E74 40D603A9 A1 NOP
      004C0E75 40D6034A 3F PUSH32
                                     [R2]
; ctx. esi 的值即 MessageBoxA 地址压栈,到这里已完成调用 API 的准备,栈内数据为:
; 0012FF1C 77D36476 user32.MessageBoxA
; 0012FF20
          004C0D06 dumped .004C0D06
; 0012FF24 00000000
```

```
; 0012FF2C 0040606C ASCII "Debug3"

00147 004C0E76 40D60389 8A JMP 004C0F4B

; 跳转到退出 VM 的准备代码。如果 pcode 由几段组成,这部分代码是共用的
```

将 VMContext 内的寄存器数据压栈。执行 ExitVM 时用 popad/popfd 恢复执行环境。

```
00148
       004C0F4B 00000000 55
                             PUSH32
                                        addr ctx.eflag
00149
       004C0F4D 0000005C 91 P0P32
00150
       004C0F4E 000000ED 3F PUSH32
                                         [R2] ; ctx.eflag 压栈
00151
       004C0F4F 0000002C 55 PUSH32
                                        addr_ctx.eax
                                        R2
00152
       004C0F51 00000084 91 P0P32
00153
       004C0F52 00000015 3F PUSH32
                                         [R2]; ctx.eax 压栈
00154
       004C0F53 00000054 55 PUSH32
                                        addr ctx.ecx
                                        R2
00155
       004C0F55 000000AA 91 P0P32
00156
       004C0F56 0000003B 3F PUSH32
                                         [R2] ; ctx.ecx 压栈
       004C0F57 0000007A 55 PUSH32
                                        addr_ctx.edx
00157
                                        R2
00158
       004C0F59 000000CF 91 P0P32
00159
       004C0F5A 00000060 3F PUSH32
                                         [R2] ; ctx.edx 压栈
00160
       004C0F5B 0000009F 55 PUSH32
                                        addr_ctx.ebx
00161
       004C0F5D 000000FA 91 P0P32
                                        R2
00162
       004C0F5E 0000008B 3F PUSH32
                                         [R2] ; ctx.ebx 压栈
       004C0F5F 000000CA 55 PUSH32
                                        addr ctx.ebx
00163
00164
       004C0F61 00000025 91 P0P32
                                         [R2] ; ctx. ebx 压栈, popad 时丢弃
00165
       004C0F62 000000B6 3F PUSH32
00166
       004C0F63 000000F5 55 PUSH32
                                        addr ctx.ebp
       004C0F65 0000004C 91 P0P32
                                        R2
00167
00168
       004C0F66 000000DD 3F PUSH32
                                         [R2] ; ctx.ebp 压栈
00169
       004C0F67 0000001C 55 PUSH32
                                        addr ctx.esi
00170
       004C0F69 00000075 91 P0P32
                                         R2
       004C0F6A 00000006 3F PUSH32
                                         [R2] ; ctx.esi 压栈
00171
00172
       004C0F6B 00000045 55 PUSH32
                                        addr ctx.edi
                                        R2
00173
       004C0F6D 0000009F 91 P0P32
       004C0F6E 00000030 3F PUSH32
00174
                                         [R2] ; ctx.edi 压栈
       004C0F6F 0000006F 75 ExitVm
```

ExitVm 最后执行 ret 到 MessageBoxA,完成调用后返回到这段代码的第 2 个 VM 入口。

```
Themida_:004C0D06 push 7265E67h
Themida_:004C0D0B jmp 1_Vm_Entry
```

第 2 次进入 VM 后没有实质性的代码,唯一的动作是以变形方式计算出原程序的返回地址(4010A8)压栈并退出 VM。这部分 pcode 解码结果就不列出了。

这样的解码结果离真正还原代码还有相当距离。需要解决的问题包括 pcode 变形代码的清理,及分析 pcode 与被模仿的机器码间的对应关系,实现 pcode 到机器码的直接转换。