

# Network Programming - 04


afewhee@gmail.com




- I/O 모델
- IOCP

- 네트워크 Util
  - ◆메시지 큐, 링 버퍼
  - ◆패킷 디자인

#### ● 동기식 입출력



#### • 비동기식 입출력



- 동기식 입출력(synchronous I/O)
  - ◆ 애플리케이션은 입출력 함수를 호출한 후 입출력 작업이 끝날 때까지 대기
  - ◆ 입출력 작업이 끝나면 입출력 함수는 리턴하고 애플리케이션은 입출력 결과를 처리하거나 다른 작업을 진행
- 비동기식 입출력(asynchronous I/O)
  - ◆ 윈도우의 Overlapped I/O
  - ◆ 애플리케이션은 입출력 함수를 호출한 후 입출력 작업의 완료 여부와 무관하게 다른 작업을 진행
  - ◆ 입출력 작업이 끝나면 운영체제는 작업 완료를 애플리케이션에게 알려 중. 이때 애플리케이션은 다른 작업을 중단하고 입출력 결과를 처리
  - ◆ 윈도우의 특화 → IOCP


- 입출력 방식에 따른 소켓 입출력 모델 분류
  - ◆동기 입출력 + 비동기 통지
    - Select 모델, WSAAsyncSelect 모델, WSAEventSelect 모델
  - ◆ 비동기 입출력 + 비동기 통지
    - Overlapped 모델(I), Overlapped 모델(II), Completion Port 모델

- Overlapped 모델 사용 절차
  - ◆ 비동기 입출력을 지원하는 소켓 생성
  - ◆ 비동기 입출력을 지원하는 소켓 함수 호출
  - ◆ 운영체제가 소켓 입출력 작업 완료를 애플리케이션에게 비 동기로 통지
  - ♦ 애플리케이션은 결과를 처리

### 1. I/O 모델 - Overlapped I/O 모델 분류

- Overlapped 모델(I) 이벤트 방식
  - ◆ I/O 완료와 바인딩 된 이벤트 객체를 이용해서 애플리케이션이 이벤트 객체로 작업 완료를 감지.
- Overlapped 모델(Ⅱ) 완료루틴 방식
  - ◆ 소켓 입출력 작업이 완료되면, 콜백 함수(callback function)로 구현 된 완료 루틴 함수를 자동으로 호출
- Overlapped 모델(III) IOCP
  - ◆ I/O 완료를 담당하는 Completion Port를 이용한 모델
  - ◆ IOCP: 비동기 입출력 결과와 이 결과를 처리할 스레드에 대한 정보를 담고 있는 구조
  - ◆ 특징: Overlapped I/O + 비동기 Notification I/O
  - ◆ 장점: 제한된 쓰레드(Work Thread)를 통해서 여러 소켓의 입출력 처리. 컨텍스트 스위칭에 소비되는 시간을 줄임

#### 2. IOCP - 구현원리



```
RemoteHost* pRmH = new RemoteHost;

CreateIoCompletionPort((HANDLE)scH
, hlocp
, (DWORD)pRmH
, 0);
```

```
pRmH->AsyncRecv();
```

```
RemoteHost* pRmH = NULL;
OVERLAPPED_EX* pOL = NULL;
DWORD dTran = 0;
...
hr = GetQueuedCompletionStatus(
    hlocp
    , &dTran
    , (LPDWORD)&pRmH
    , (LPOVERLAPPED*)&pOL
    , INFINITE);
```

```
struct OVERLAPPED_EX
{
   OVERLAPPED OL;
   DWORD dTran; // Transfered
   DWORD dFlag; // Flag
   WSABUF WsBuf;
   ...};
```

```
struct RemoteHost
  SOCKET scH; // 소켓
  OVERLAPPED_EX olSnd; // For WSASend
  OVERLAPPED_EX olRcv; // For WSARecv
  INT AsyncSend(char* sBuf/*in*/, int*
iSize){ ...
    hr = WSASend( scH // 송신 소켓
    , &(olSnd.WsBuf) // 송신 버퍼 포인터
    , 1 // 송신 버퍼의 수
    , &olSnd.dTran, olSnd.dFlag
    , (OVERLAPPED*)&(oISnd), NULL);
    ...}
  INT AsyncRecv() {...
    hr = WSARecv( scH // 수신 소켓
    , &(olRcv.WsBuf) // 수신 버퍼 포인터
    . 1 // 수신 버퍼의 수
    , &olRcv.dTran, &olRcv.dFlag
    , (OVERLAPPED*)&(oIRcv), NULL);
    ...}
```

#### 2. IOCP - 소켓 입출력 절차

- I/O 완료 포트 생성:
  - CreateloCompletionPort()
- Work Thread를 CPU에 맞게 적절히 생성:
  - ◆ GetQueuedCompletionStatus() 함수를 호출, 대기 상태로 만등
- 중첩된 비동기 입출력 소켓 생성:
  - WSASocket(..., WSA\_FLAG\_OVERLAPPED)
- {소켓 + IOCP + 객체} 바인딩, 비동기 입출력 결과는 입출력 완료 포트에 저장됨
  - CreateloCompletionPort()
- {소켓 + 완료 처리 버퍼} 비동기 요청
  - WSASend(), WSARecv()
  - ◆ 비동기 입출력 작업이 곧바로 완료되지 않으면, 소켓 함수는 오류를 리턴, 오 류 코드는 WSA\_IO\_PENDING으로 설정됨
- {객체 + 완료 처리 버퍼} 결과를 비동기 완료 반환:
  - ◆ GetQueuedCompletionStatus() 함수에서 객체, 완료 처리 버퍼 등을 반환

#### 2. IOCP - 주요함수

- 적절한 Work Thread 수
  - ◆ 경험적 ==> CPU \* 1~2

```
Ex)
SYSTEM_INFO SystemInfo;
GetSystemInfo(&SystemInfo);
nWrkPrc =SystemInfo.dwNumberOfProcessors * 2;

for(int i=0; i<nWrkPrc; i++)
    HANDLE hThWrk = (HANDLE)_beginthreadex(NULL, 0
    , (unsigned (__stdcall*)(void*))ThreadWork, (void*)hlocp, 0, NULL);</pre>
```

- 중첩된 비동기 입출력 소켓 생성
  - WSASocket(PF\_INET, SOCK\_STREAM, 0, NULL, 0, WSA\_FLAG\_OVERLAPPED);
- IOCP 객체 생성
  - hlocp = CreateloCompletionPort(INVALID\_HANDLE\_VALUE, NULL, 0, 0);

#### 2. IOCP - 주요함수


입출력 완료 포트 생성: {소켓 + IOCP + 객체} 바인딩 HANDLE CreateloCompletionPort ( // IOCP와 바인딩할 소켓 HANDLE FileHandle, HANDLE ExistingCompletionPort, // IOCP 핸들 ULONG\_PTR CompletionKey, // I/O를 요청한 객체 또는 완료를 구분해주는 객체 DWORD NumberOfConcurrentThreads // 동시에 실행될 수 있는 작업 스레드 수 = 보통 0 ); ◆ 성공: 입출력 완료 포트 핸들, 실패: NULL 전송에 대한 비동기 요청: {소켓 + 송신 처리 버퍼} 비동기 요청 int WSASend (SOCKETs, // 송신 버퍼 소켓 // 송신 버퍼 포인터 LPWSABUF lpBuffers. DWORD dwBufferCount, // 송신 버퍼 수. 보통 1 LPDWORD IpNumberOfBytesSent, // 송신 버퍼 크기 → 계산해서 전달 DWORD dwFlags, // 0으로 설정 LPWSAOVERLAPPED IpOverlapped, // OVERLAPPED 구조체 포인터 LPWSAOVERLAPPED COMPLETION ROUTINE IpCompletionRoutine // IOCP에서는 NULL ♦ 성공: 0, 실패: SOCKET ERROR 수신에 대한 비동기 요청: {소켓 + 수신 처리 버퍼} 비동기 요청 int WSARecv (SOCKETs, // 수신 소켓 LPWSABUF lpBuffers, // 수신 버퍼 포인터 DWORD dwBufferCount, // 수신 버퍼 수, 보통 1 LPDWORD IpNumberOfBytesRecvd, // 0으로 설정 DWORD dTran= 0; & dTran // 0으로 설정 DWORD dFlag= 0; & dFlag LPDWORD IpFlags, LPWSAOVERLAPPED IpOverlapped, // 보통 OVERLAPPED 구조체 포인터로 캐스팅 LPWSAOVERLAPPED COMPLETION ROUTINE IpCompletionRoutine // IOCP에서는 NULL 성공: 0, 실패: SOCKET\_ERROR


#### 2. IOCP - 주요함수


- 비동기 입출력 결과 확인:{객체+ 완료 처리 요청 버퍼} 결과 비동기로 반환

  - ♦ 성공: 0이 아닌 값, 실패: 0
  - ♦ 쓰레드에서 호출
  - ◆ 완료 결과를 IOCP 내의 I/O 완료 패킷 큐로부터 하나씩 꺼내옴
- IOCP Queue에 직접 데이터를 넣는 경우:


  - ♦ 성공: 0이 아닌 값, 실패: 0
  - ◆ 작업 스레드에게 I/O 완료 처리와 상관없이 메시지 전달할 때 사용











#### 3. 네트워크 Util - 원형 큐

```
template<class T>
class TqueCircular
protected:
      m_pBuf; // 큐의 버퍼
  T*
  int m_iFront; // 시작 위치
  int m_iRear; // 끝 위치
  int m_iSpace; // 남아있는 큐의 버퍼 크기
  int m_iWidth; // 큐의 버퍼 크기
public:
  TqueCircular();
  TqueCircular(int iWidth);
  virtual ~ TqueCircular();
  int Enqueue(T*p); // 데이터 추가
  int Dequeue(T*p); // 데이터 꺼냄
};
template<class T>
TqueCircular<T>::TqueCircular()
```

#### 3. 네트워크 Util - 링 버퍼

```
BYTE;
         unsigned char
typedef
class CQueStr
protected:
   BYTE* m_sBuf;
                                     // 큐의 버퍼
   int
         m_iFront;
                                     // Front 위치
         m_iRear;
                                     // Rear 위치위치
   int
                                     // 남아 있는 공간
         m_iSpace;
   int
                                     // 큐의 버퍼 크기
   int
         m iWidth:
public:
   COueStr();
   COueStr(int iWidth):
   virtual ~ COueStr():
         Enqueue(void* sln,int iSize);
                                   // 데이터 추가기. 리턴 값은 추가 못한 나머지 사이즈
   int
         De queue(void*sOut.int* iSize):
                                    // 데이터 가져오기. 리턴 값은 꺼내온 사이즈
   int
         Clear():
                                     // 큐의 내용을 지움
   void
   int
         GetWidth();
                                     // 큐의 크기를 가져옴
         GetRemain();
                                     // 큐의 남아 있는 크기를 가져옴
   int
         Resize(int iSize);
                                     // 큐의 사이즈를 다시 설정
   void
};
```



• 단순 패킷 구조

<mark>길이(2Byte)</mark> 메시지

● 패킷 종류가 들어간 구조

<mark>길이(2Byte)</mark> 종류(4Byte) 메시지

End Marker가 들어간 구조

길이(2Byte) 종류(4Byte) 메시지 End Marker(4Byte)