
# 小书匠元数据使用说明

小書匠

#### 目录

| 概述        | 1 |
|-----------|---|
| 语法开关元数据   | 1 |
| 控制预览渲染元数据 | 3 |
| 功能元数据     | 5 |
| 重置内置数据库字段 | 6 |





## 概述

小书匠对文章提供了元数据语法功能,只要在每篇文章的开头处,用 --- 符号包裹,包裹内容符合 yaml 语法的要求,系统就会把该数据转换成元数据。

通过元数据,可以更加细粒度控制语法开关,控制预览渲染效果,重置内置数据库字段,第三方存储数据扩展等 当在文章里提供了合法的元数据,系统就会使用该元数据值代替全局设置值。如果没有提供相应的元数据,则系统 使用全局设置的值,如果全局设置的值为空,系统再使用默认值进行控制。

比如我在全局设置里打开了 html 语法功能,但在文章里设置 grammar\_html 为 false ,则 系统将在当前文章 里关闭 html 语法。但在其他文章里还是会打开 html 语法。

# 语法开关元数据

语法开关元数据在文章设置里为true时,表示当前文档强制打开该语法, false时表示强制关闭该语法. 如果没有设置对应的元数据,则使用全局设置里的语法开关。

全局设置语法开关可以到小书匠主按钮>设置>扩展语法 里进行设置。



扩展语法全局控制

| 标识                 | 说明      |
|--------------------|---------|
| grammar_toc        | toc 语法  |
| grammar_abbr       | 缩写语法    |
| grammar_table      | 表格语法    |
| grammar_tableExtra | 增强型表格语法 |
| grammar_deflist    | 定义语法    |
| grammar_emoji      | 表情语法    |
| grammar_footnote   | 脚注语法    |
| grammar_ins        | 插入语法    |
| grammar_mark       | 标识语法    |
| grammar_sub        | 下标语法    |

| 标识                   | 说明             |
|----------------------|----------------|
| grammar_sup          | 上标语法           |
| grammar_center       | 居中语法           |
| grammar_align        | 对齐语法           |
| grammar_checkbox     | 待办语法           |
| grammar_mathjax      | 公式语法           |
| grammar_mindmap      | 导图语法           |
| grammar_flow         | 流程图语法          |
| grammar_sequence     | 序列图语法          |
| grammar_plot         | 统计图语法          |
| grammar_code         | 代码格式语法         |
| grammar_codeLinenums | 代码行号           |
| grammar_html         | html 语法        |
| grammar_linkify      | 自动链接语法         |
| grammar_typographer  | 印刷字替换语法        |
| grammar_video        | 视频语法           |
| grammar_audio        | 音频语法           |
| grammar_attachment   | 附件语法           |
| grammar_highlight    | 高亮语法           |
| grammar_mermaid      | mermaid 语法     |
| grammar_classy       | classy 语法      |
| grammar_cjkEmphasis  | 中文强调语法         |
| grammar_cjkRuby      | 中文注音语法         |
| grammar_attrs        | attrs 属性语法     |
| grammar_decorate     | decorate 属性语法  |
| grammar_nunjucks     | nunjucks 模板语法  |
| grammar_codeChunk    | codeChunk 代码语法 |
| grammar_wavedrom     | 数字时间语法         |
| grammar_plantuml     | plantuml 图语法   |
| grammar_xsjimg       | 远程图片语法         |

# 控制预览渲染元数据

下面的元数据主要用于大部份的渲染行为。

部份元数据也可以通过 小书匠主按钮>设置>预览 界面,进行全局控制。

|  | 基本  | 标签             | 全屏            | 编辑器       | 预览     | 语法扩展       | 3   |
|--|---|----------------|---------------|-----------|--------|------------|-----|
|  |   |                |               |           |        |            |     |
| 是否自动渲染元数   | 女据里的标题(ti   | tle) 😲 🕜       |               |           |        |            |     |
| 是否自动渲染元数   | 女据里的标签(ta   | ags) 🖁 🕜       |               |           |        |            |     |
| 是否自动块级图片   | † ♀ <b>•</b>  |                |               |           |        |            |     |
| 是否自动填充块级   | 図片标题 ♀  | •              |               |           |        |            |     |
|  | 图片扩展名为附   | 件(自动识别ji       | pg,jpeg,png,ç | jif及无扩展名的 | 文件为图片文 | 件,其他的扩展名文件 | 牛为附 |
| 件) ♀<br><b>④</b>   |   |                |               |           |        |            |     |
| 是否自动对文章杨   | - <del> </del>  |                |               |           |        |            |     |
|  |   |                |               |           |        |            |     |
| 标题编号起始值  |   |                |               |           |        |            |     |
|  |   |                |               |           |        |            |     |
| 标题编号起始值  | Q   |                |               |           |        |            |     |
| <b>标题编号起始值</b>   | ©<br>©  |                | mal');        |           |        |            |     |
| 标题编号起始值<br>0,0,0,0,0,0,0<br>一号标题编号规则<br>counter('h1', '                              | ©<br>IJ   |                | mal');        |           |        |            |     |
| 标题编号起始值<br>0,0,0,0,0,0,0,0<br>一号标题编号规则   | ©<br>"  |                | mal');        |           |        |            |     |
| 标题编号起始值<br>0,0,0,0,0,0,0<br>一号标题编号规则<br>counter('h1','<br>二号标题编号规则<br>counter('h2',' | ©<br>''%s、', 'simp-<br>''%s. ');  |                | mal');        |           |        |            |     |
| 标题编号起始值<br>0,0,0,0,0,0,0<br>一号标题编号规则<br>counter('h1','                               | © "\" \o \", 'simp- "\" \o \" \" \o \o \" | -chinese-infor | mal');        |           |        |            |     |

全局设置预览行为

| 元数据                         | 名称                  | 值格式 | 备注                        |
|-----------------------------|---------------------|-----|---------------------------|
| renderMetaTitle             | 是否渲染标题              | 布尔型 | 是否在正文里渲染元数据<br>title 里的内容 |
| renderMetaTags              | 是否渲染标签              | 布尔型 | 是否在正文里渲染元数据<br>tags 里的内容  |
| renderlmgBlock              | 是否渲染块级图片            | 布尔型 |                           |
| renderWrapImgTitle          | 是否渲染块级图片<br>标题      | 布尔型 |                           |
| renderAutoDetectAttachment  | 是否自动转换非图<br>片扩展名为附件 | 布尔型 |                           |
| renderNumberedHeading       | 是否自动对标题进<br>行编号     | 布尔型 |                           |
| renderNumberedHeadingOffset | 标题编号起始值             | 字符串 |                           |
| renderNumberedHeadingH1     | 一号标题编号规则            | 字符串 |                           |
| renderNumberedHeadingH2     | 二号标题编号规则            | 字符串 |                           |
| renderNumberedHeadingH3     | 三号标题编号规则            | 字符串 |                           |
| renderNumberedHeadingH4     | 四号标题编号规则            | 字符串 |                           |

值格式

备注

览模式间切换.

名称

| renderNumberedHeadingH5 | 五号标题编号规则 | 字符串                         |  |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--|
| renderNumberedHeadingH6 | 六号标题编号规则 | 字符串                         |  |
| preview_previewType     | 预览模式     | `normal`或<br>`presentation` | 用于文章在打开时,控制是否需要系统切换对应的预览界面。如果文章里没有该项元数据,或者元数据值不正确,则系统默认使用inormali预览模式,时初始化的界面,用户依然可以通过按钮在不同预 |

#### 功能元数据

元数据

目前提供的功能元数据主要为控制资源上传路径设置。所谓资源,指的是使用小书匠内置的数据库管理的附件资源的上传路径。比如图片默认的上传路径为 images/。

通过元数据控制, 可以达到每篇文章上传资源附件到不同的路径下

该元数据可以通过**小书匠主按钮>设置>基本>资源路径**界面,进行全局控制。



元数据说明默认值imagePath控制上传图片的路径images/attachmentPath控制上传附件的路径attachments/audioPath控制上传音频的路径audios/videoPath控制上传视频的路径videos/

### 重置内置数据库字段

下面几个元数据将会重置数据库内的字段值。

| 元数据   | 数据库字<br>段 | 说明 | 备注                                  |
|-------|-----------|----|-------------------------------------|
| title | title     | 标题 |                                     |
| tags  | tagNames  | 标签 | tag支持数组格式存储,但 tagNames 会转换成逗号分隔的字符串 |
| cover | cover     | 封面 | 暂时保留                                |

| 元数据     | 数据库字<br>段 | 说明 | 备注   |
|---------|-----------|----|------|
| excerpt | excerpt   | 摘要 | 暂时保留 |
| slug    | slug      | 路径 | 暂时保留 |

