



Central Venous Pressure (CVP) Monitoring – Procedure Checklist

(مراقبة الضغط الوريدي المركزي)

#	Step (English)	الترجمة بالعربي	 Simplified Explanation (تبسيط)
A. Preparation Phase			
1	Verify the physician's order.	تحقق من أمر الطبيب.	تأكد أن الطبيب طلب الإجراء رسميًا.
2	Identify patient using two identifiers.	تأكد من هوية المريض باستخدام طريقتين.	لمنع أي خطأ أو خلط.
3	Explain the procedure to the patient.	اشرح للمريض الإجراء.	لتهنئة المريض وتشجيعه على التعاون.
4	Perform hand hygiene and don gloves/PPE.	اغسل يديك وارتنّ القفازات ومعدات الوقاية.	منع العدوى داخل المستشفى.
5	Gather and inspect all equipment.	جهز جميع الأدوات وتأكد من صلاحيتها.	ضمان أن كل شيء جاهز ومعقم.
6	Assess insertion site of central line for signs of infection or dislodgement.	افحص موقع القسطرة المركزية لأي عدوى أو تحرك من مكانه.	لتجنب المضاعفات أو قراءة خاطئة.
B. Patient Positioning and System Setup			
7	Position patient supine or semi-Fowler's (0–45°).	ضع المريض مستلقيًا أو شبه جالس.	الوضع يؤثر على القراءة بشكل كبير.

#	Step (English)	الترجمة بالعربي	 Simplified Explanation (تبسيط)
8	Identify phlebostatic axis (4th intercostal space, mid-axillary line).	حدد محور الضغط الوريدي (المسافة الوريدية الرابعة، الخط الإبطي الأوسط).	نقطة مرجعية أساسية للقياس الصحيح.
9	Secure transducer or manometer at the level of the phlebostatic axis.	ثبت الجهاز أو المانومتر عند محور الضغط الوريدي.	لضمان دقة القراءة.
10	Zero the transducer (if using electronic system).	صفر الجهاز إذا كان إلكتروني.	إزالة تأثير الضغط الجوي من الحساب.
11	Prime IV tubing and flush system with saline.	املا الأنبوب واغسله بمحلول ملحي.	منع وجود فقاعات هواء أو انسداد.
Manual System Notes		إذا تم استخدام المانومتر اليدوي: لا يتم تصفير الجهاز، فقط تثبيته عند المحور ، وملؤه CVP المرجعي، وتوصيله بخط بالمحلول ثم قراءة المستوى عند نهاية الزفير.	
C. Measuring CVP			
12	Connect CVP line to manometer or transducer system via stopcock.	CVP صل خط بالمانومتر أو الجهاز عبر الصمام ثلاثي الاتجاه.	توصيل آمن بدون تلوث.
13	For manometer: Fill column to 20–25 cm H ₂ O using IV bag.	املا عمود المانومتر حتى 20–25 سم ماء.	لتفادي الرجوع العكسي للسوائل.
14	Turn stopcock to open connection between manometer and patient.	افتح الصمام بين المريض والمانومتر.	لبدء قياس الضغط الفعلي.

#	Step (English)	الترجمة بالعربي	 Simplified Explanation (تبسيط)
15	Read and record the CVP level at end-expiration.	اقرأ وسجل مستوى الضغط في نهاية الزفير.	أدق نقطة للقراءة.
16	Return stopcock to IV fluids or flush line.	أعد الصمام إلى وضع السوائل أو اغسل الخط.	الحفاظ على سالكية الخط.
17	Compare readings with baseline and trend over time.	قارن القراءة بالقراءات السابقة.	الاتجاه أهم من القراءة الواحدة.
D. Post-Procedure Care			
18	Assess for complications: infection, bleeding, air embolism, arrhythmia.	افحص وجود مضاعفات: عدوى، نزيف، انسداد هوائي، اضطراب نبض.	الاكتشاف المبكر يمنع الضرر.
19	Change dressings or secure connections if needed.	غير الضمادات أو ثبتت الوصلات إذا لزم.	للحفاظ على بيئة معقمة.
20	Dispose of used supplies in appropriate containers.	تخلص من الأدوات المستعملة بشكل آمن.	لمنع العدوى أو التلوث.
21	Remove gloves, perform hand hygiene.	اخلع القفازات واغسل يديك.	كسر سلسلة العدوى.
22	Document: CVP reading, patient position, respiratory phase, line status, and any complications.	CVP سجل: قراءة وضع المريض، مرحلة التنفس، حالة الخط، وأي مضاعفات.	توثيق قانوني ودقيق لرعاية المريض.