

Module: Burn Wound Care

Removal of Previous Dressing

إزالة الضماد السابق

Dressings that adhere to the wound can be removed more comfortably and without damaging healing tissue by moistening the wound with tap water.

الضمادات الملصقة بالجرح يتم إزالتها بطريقة أكثر راحة ودون إتلاف الأنسجة الملتنمة عن طريق ترطيبها بماء الصنبور.

The remaining dressings are carefully and gently removed.

يتم إزالة باقي الضمادات بحرص ولطف شديد.

The patient may participate in removing the dressings, providing some degree of control over this painful procedure.

يمكن إشراك المريض في إزالة الضماد لإعطائه إحساسًا بالتحكم أثناء الإجراء المؤلم.

The wounds are then cleaned and debrided to remove any remaining topical agent, exudates, and dead skin. Sterile scissors and forceps may be used to trim loose eschar and encourage separation of devitalized skin.

بعد ذلك يتم تنظيف الجرح وإزالة الأنسجة الميتة للتخلص من بقايا العلاج الموضعي أو الإفرازات أو الجلد الميت، ويمكن استخدام مقص وملاقط معقمة لقص القشرة الميتة وتحفيز انفصال الجلد غير الحيوي.

During this procedure, the wound and surrounding skin are carefully inspected. The color, odor, size, exudates, signs of re-epithelialization, and any changes from the previous dressing change are noted.

أثناء الإجراء يتم فحص الجرح والجلد المحيط بدقة، مع ملاحظة اللون والرائحة والحجم والإفرازات وعلامات إعادة تكوين الجلد وأي تغيرات عن التغيير السابق.

Wound Cleaning (Hydrotherapy)

تنظيف الجرح (العلاج المائي)

Definition

التعريف

Hydrotherapy treatment involves the use of warm, running water to help the healing process of a burn injury by reducing infection and relieving pain.

العلاج المائي هو استخدام ماء دافئ جارٍ للمساعدة في شفاء الحروق من خلال تقليل العدوى وتخفيف الألم.

Purpose

الأهداف

Removal of old dressing.

إزالة الضماد القديم.

Clean the wound through removal of non-viable tissue.

تنظيف الجرح بإزالة الأنسجة غير الحية.

Assessing the wound.

تقييم الجرح.

Provide range of motion exercise and patient comfort.

توفير تمارين مدى الحركة وراحة المريض.

As body bathing.

يُستخدم كاستحمام للجسم.

Promote wound healing.

تعزيز التئام الجروح.

Steps of Hydrotherapy

- 1. If the patient is ambulatory, the wounds can be cleansed in a shower.**

إذا كان المريض قادرًا على الحركة يتم تنظيف الجروح في الدش.

2. **Non-ambulatory patients can be cleansed using shower carts.**
المرضى غير القادرين على الحركة يتم تنظيفهم باستخدام عربات دش متحركة.
3. **Retractable shower hoses provide easy access to water.**
استخدام خرطوم دش قابلة للسحب لتسهيل وصول الماء.
4. **Unstable patients may be washed at bedside.**
المرضى غير المستقرين يتم غسلهم بجانب السرير.
5. **Total immersion hydrotherapy is rarely performed because of high risk for infection and sepsis.**
نادرًا ما يُستخدم الغمر الكامل بسبب خطر العدوى وتسمم الدم.
6. **Plastic liners, water filters, and thorough decontamination are required to prevent cross-contamination.**
يجب استخدام بطانات بلاستيكية وفلاتر مياه وتعقيم كامل لمنع انتقال العدوى.
7. **Water temperature 37.8°C (100°F); room temperature 26.6–29.4°C (80–85°F).**
درجة حرارة الماء 37.8°م والغرفة بين 26.6–29.4°م.
8. **Duration depends on patient tolerance and body temperature stability.**
مدة التنظيف تعتمد على تحمل المريض واستقرار حرارته.
9. **Encourage patient activity during bath.**
تشجيع المريض على الحركة أثناء الحمام.
10. **Wash away any residue with clear water spray.**
إزالة أي بقايا بماء نظيف.
11. **Wash unburned areas and hair regularly.**
غسل المناطق غير المصابة والشعر بانتظام.
12. **Inspect all skin for redness or infection.**
فحص الجلد لاكتشاف أي احمرار أو عدوى.

13. Clip hair around burn area except eyebrows.

قص الشعر حول الحرق ما عدا الحواجب.

14. Leave intact blisters unless ruptured.

تُترك الفقاعات السليمة دون إزالة.

15. Maintain aseptic technique when removing loose skin.

الالتزام بالتعقيم عند إزالة الجلد غير الحيوي.

16. Usually performed daily if no surgical intervention.

يتم يوميًا إذا لم يوجد تدخل جراحي.

17. Mechanical debridement can be performed.

يمكن إجراء إزالة ميكانيكية.

18. Pat dry gently and apply prescribed wound care.

تجفيف بلطف ثم تطبيق العلاج الموصوف.

19. Consider patient comfort and participation.

مراعاة راحة المريض ومشاركته.

20. Assess for chilling, fatigue, hemodynamic changes, and pain unrelieved by analgesics.

مراقبة علامات البرودة أو التعب أو تغيرات الدورة الدموية أو الألم غير المستجيب للمسكنات.

Wound Debridement

Goals

Removal of contaminated tissue to protect from bacterial invasion.

إزالة الأنسجة الملوثة لحماية المريض من العدوى.

Removal of devitalized tissue or burn eschar in preparation for grafting and wound healing.

إزالة الأنسجة غير الحيوية تمهيدًا للترقيع والشفاء.

Types of Debridement

Natural (Autolytic)

تعتمد على إنزيمات الجسم لفصل الأنسجة الميتة تلقائيًا.

Mechanical

استخدام أدوات مثل المقص والمشرط والملاقط لإزالة القشرة.

Chemical (Enzymatic)

استخدام إنزيمات كيميائية مع مضاد بكتيري موضعي.

Surgical

استئصال جراحي حتى الوصول لنسيج حي نازف.

Wound Dressing

Purpose

Protect wound from micro-organisms.

حماية الجرح من الميكروبات.

Allow gaseous exchange.

السماح بتبادل الغازات.

Maintain high humidity.

الحفاظ على الرطوبة.

Be non-toxic and non-adherent.

غير سام وغير لاصق.

Allow maximum activity.

السماح بالحركة قدر الإمكان.

⚠ Nursing Alert

Dressings wrapped too tightly impede circulation.

الضماد المشدود يعيق الدورة الدموية.

Peripheral pulses must be checked frequently.

فحص النبضات بانتظام.

Elevate extremities on two pillows.

رفع الطرف على وسادتين.

Wrap distal to proximal.

لف من البعيد للقريب.

SUPPLIES (Complete & Organized)

PPE

Clean gloves – Sterile gloves – Mask – Hair cap – Sterile gown

قفازات نظيفة – قفازات معقمة – كمامة – غطاء رأس – رداء معقم

Cleaning Supplies

Liquid antibacterial soap – Sterile water – Sterile container – Sterile field – Plastic liners –

Water filters

صابون مضاد للبكتيريا – ماء معقم – وعاء معقم – حقل معقم – بطانات بلاستيكية – فلاتر مياه

Instruments

Clean scissors – Sterile scissors – Forceps – Scalpel

مقص نظيف – مقص معقم – ملاقط – مشرط

Dressing Materials

Gauze (4×4) – Mesh roll gauze – Sterile fine mesh gauze – Non-adhering dressing –
Transparent wound dressing – Circumferential dressing

شاش 4×4 – شاش لفافات – شاش شبكي معقم – ضماد غير لاصق – ضماد شفاف – ضماد دائري

Topical Medications

Antimicrobial cream/ointment – 1% Silver sulfadiazine – Antibiotic ointment

كريم مضاد ميكروبات – سلفاديازين الفضة 1% – مرهم مضاد حيوي

Complete Procedure (Fully Organized – No Missing Steps)

Step	Procedure (English)	الشرح بالعربي	Rationale
1	Explain procedure	شرح الإجراء للمريض	Reduce fear
2	Premedicate 20–30 min before	إعطاء مسكن قبل 20–30 دقيقة	Decrease pain
3	Prepare environment (hydrotherapy setup)	تجهيز بيئة العلاج المائي	Prevent infection
4	Perform hand hygiene & wear PPE	غسل اليدين وارتداء الوقاية	Infection control
5	Transport patient if needed	نقل المريض عند الحاجة	Proper cleaning
6	Remove old dressing gently	إزالة الضماد بلطف	Prevent damage
7	Clean wound using circular motion	تنظيف بحركة دائرية	Decrease bacteria
8	Remove loose skin/eschar	إزالة الجلد الميت	Promote healing

Step	Procedure (English)	الشرح بالعربي	Rationale
9	Wash unburned areas	غسل المناطق السليمة	Hygiene
10	Inspect wound carefully	فحص الجرح	Detect changes
11	Pat dry gently	تجفيف بلطف	Prevent irritation
12	Apply topical medication	وضع العلاج الموضعي	Promote healing
13	Apply light dressing over joints	وضع ضماد خفيف فوق المفاصل	Prevent contracture
14	Wrap distal to proximal	لف من البعيد للقريب	Promote circulation
15	Wrap fingers/toes individually if burned	لف كل إصبع منفصلاً	Monitor neurovascular status
16	Leave face burns open if indicated	ترك حروق الوجه مفتوحة عند الحاجة	Prevent irritation
17	Ensure topical agent not in eyes/mouth	تجنب وصول الدواء للعين أو الفم	Prevent irritation
18	Elevate extremity	رفع الطرف المصاب	Reduce edema
19	Perform ROM exercises	تمارين مدى الحركة	Prevent stiffness
20	Assess circulation & pain	فحص النبض والألم	Early detection
21	Document and report abnormalities	تسجيل الملاحظات وإبلاغ الطبيب	Continuity of care