# 实验 1: 在 Packet tracer 仿真环境下通过动态路由协议 RIP/OSPF 组建三层网络

# 一、实验目的

在 CISCO 仿真软件 Packet tracer 下进行基于动态协议 RIP/OSPF 的路由配置,增强学生对网络概念的理解。通过实验使大家掌握常见 CISCO 设备的操作方法,具备独立组建简单网络的能力。

# 二、预习要求


- 1. 理解二层交换和三层路由的概念;
- 2. 熟悉 Packet tracer 仿真环境的操作方法;
- 3. 了解 CISCO 设备的命令行接口,并掌握常见的配置命令;

# 三、 实验内容

- 1) 安装 Packet tracer 仿真软件;
- 2) 熟悉 Packet tracer 操作环境;
- 3) 按照要求进行组网;

# 四、 实验步骤

整个实验的拓扑图如下所示:



该网络共有四个网段:

10.0.0.0 子网掩码 255.255.0.0

10.1.0.0 子网掩码 255.255.0.0

10.2.0.0 子网掩码 255.255.0.0

10.3.0.0 子网掩码 255.255.0.0

# (一) 搭建网络拓扑结构

1. 首先,为路由器添加模块。(1)关闭路由器电源;(2)为路由器添加一个"WIC-2T"串口传输模块;(3)重新启动电源。照此步骤为其它两个路由器添加"WIC-2T"串口传输模块。

- 2. 连接路由器。(1) 连接路由器 0 和路由器 1: 选择" DCE" 连线——————————,点击路由器 0, 选择 "serial 0"接口,再点击路由器 1, 选择 "serial 0"接口; (2) 连接路由器 1 和路由器 2: 选择" DCE"连线,点击路由器 1, 选择 "serial 1"接口,再点击路由器 2, 选择 "serial 0"接口;
- 3. 为路由器各接口配置时钟速率和 IP 地址。(1) 配置路由器 0: 在路由器 0 的配置页面,点击 "serial 0"接口,配置时钟速率为一个固定值【例如 800000】,点击 "on"启动该接口,为该接口配置 IP 地址 10.1.0.1 子网掩码 255.255.0.0;点击 "Fast Ethernet"接口,点击 "on"启动该接口,为该接口配置 IP 地址 10.0.0.1 子网掩码 255.255.0.0;(2) 配置路由器 1: 在路由器 1 的配置页面,点击 "serial 0"接口,配置时钟速率为一个固定值【例如 800000】,点击 "on"启动该接口,为该接口配置 IP 地址 10.1.0.2 子网掩码 255.255.0.0;点击 "serial 1"接口,配置时钟速率为一个固定值【例如 800000】,点击 "on"启动该接口,为该接口配置 IP 地址 10.2.0.1 子网掩码 255.255.0.0;(3) 配置路由器 2: 在路由器 2 的配置页面,点击 "serial 0"接口,配置时钟速率为一个固定值【例如 800000】,点击 "on"启动该接口,为该接口配置 IP 地址 10.2.0.2,子网掩码 255.255.0.0;点击 "Fast Ethernet"接口,点击 "on"启动该接口,为该接口配置 IP 地址 10.3.0.1 子网掩码 255.255.0.0。
- 4. 添加交换机和 PC 机, 并连接。并为 PC 机按上图配置 IP 地址。
- 5. 在 PCO 上 ping PC3 的 IP 地址,看是否能够 ping 通。【由于没有配置路由,应该 ping 不通】
- 6. 在路由器上配置动态 OSPF 路由。准备知识,思科路由器的 IOS 命令行操作有 4 种模式: router>

这种提示符表示是在用户命令模式,只能使用一些查看命令。

输入命令 en 进入特权命令模式

## router#

这种提示符表示是在特权命令模式。

输入命令 conf t 进入全局配置模式

router(config)# 这种提示符表示是全局配置模式

router(config-if)# 端口配置命令模式

退出当前模式,返回上一种模式使用 exit 命令

# (二)进行路由配置

### ● 配置 RIP 路由:

RIP 路由配置非常简单,在每个路由器上说明该路由器需要运行 RIP 路由协议的端口 IP 地址就可以了。

例如在路由器 0 上配置:【注意:运行命令前请注意命令行前方提示是否一致,即命令模式是否正确。】

Router>enable

Router#conf t

Router (config) #router rip

Router(config-router)#version 2 【注释: version 2表示使用 RIP 协议第二版】

Router(config-router)#network 10.0.0.1 【注释: 输入 network 网络地址 表示加入到 rip 中的网络端口的 IP 地址】

Router (config-router) #network 10.1.0.1

同理,可以在路由器1和路由器2上进行配置。

配置完成后,等待一小段时间后,进行系列的系统测试,看配置是否成功。

## 系统测试:

在完成所以这些设置以后进行系统,具体测试方法如下:

- 1. 从 PCO ping PC3,测试是否可以 ping 通,如果不行那么测试中间各个设备之间是否互相可达;
- 2. 从 PCO 运行 tracert 命令,测试是否可以到达 PC3,并观察路径;
- 3. 把 PC3 替换成一台服务器 Server0,在 Server0 上打开 HTTP 服务,从 PC0 的浏览器中进行页面浏览,观察是否正常;切换到 Simulation 模式,观察数据包的流向;点击数据包,查看"PDU Details",观察网络层、传输层和应用层的首部,都有哪些数据首部,并对照课本上相关章节的内容,理论联系实践去理解。
- 4. 在路由器上进入 router# 命令模式,输入 "show ip route" 查看路由表;输入 "show ip rip database" 查看本地的 rip 数据库。

### ● 配置 OSPF 路由:

OSPF 路由配置非常简单,在每个路由器上说明该路由器需要运行 OSPF 路由协议的端口 IP 地址、子网掩码、OSPF 的区域号就可以了。

例如在路由器 0 上配置:【注意:运行命令前请注意命令行前方提示是否一致,即命令模式是否正确。】

Router>enable

Router#conf t

Router (config) #router OSPF 1 【注释: 1表示 ospf 进程的编号,可以是其它数字】

Router (config-router) #network 10.0.0.1 0.0.255.255 area 0 【注释: 输入 network

网络地址 表示加入到 0SPF 中的网络端口的 IP 地址,后面 0.0.255.255 是子网掩码取反的结果,0 代表需要完全匹配,255 代表不要求匹配,这个表示方法与传统的子网掩码表示法刚好相反,请大家注意。 area 0 表示 ospf 运行的区域编号为 0.

Router (config-router) #network 10.1.0.1 0.0.255.255 area 0

同理,可以在路由器1和路由器2上进行配置,区域号均为 "area 0"。

配置完成后,等待一小段时间后,进行系列的系统测试,看配置是否成功。

# 系统测试:

在完成所以这些设置以后进行系统,具体测试方法如下:

- 1. 从 PCO ping PC3,测试是否可以 ping 通,如果不行那么测试中间各个设备之间是否互相可达;
- 2. 从 PCO 运行 tracert 命令,测试是否可以到达 PC3,并观察路径;
- 3. 把 PC3 替换成一台服务器 Server0, 在 Server0 上打开 HTTP 服务,从 PC0 的浏览器中进行页面浏览,观察是否正常;切换到 Simulation 模式,观察数据包的流向;点击数据包,查看"PDU Details",观察网络层、传输层和应用层的首部,都有哪些数据首部,并对照课本上相关章节的内容,理论联系实践去理解。
- 4. 在路由器上进入 router# 命令模式,输入 "show ip route" 查看路由表;输入 "show ip OSPF database" 查看本地的 OSPF 数据库。或者 "show ip protocols" 查看所使用的协议, "show ip route ospf"查看路由表中有关 OSPF 的表项, "show ip ospf database",查看 ospf 数据库信息。

### 五、问题与思考

1. 动态路由协议 RIP 和 OSPF 有哪些区别?各自具有什么优点和缺点?

### 六、实验报告要求

- 1. 独立完成以上实验内容;
- 2. 实验报告内容包括:实验名称、实验内容、实验过程或步骤、结论及思考题解答,将主要的实验步骤截取图片放入实验报告并添加文字说明: