### 实验指导书

# 实验 3 VLAN 的配置和管理

## 一、实验目的

在 CISCO 仿真软件 Packet tracer 下进行<u>仿真</u>,<mark>理解 VLAN(Virtual LAN)的基本原理,</mark>掌握交换机上创建 VLAN、分配静态 VLAN 成员的方法;掌握交换机上创建主干道 <u>trunk 的方法</u>,利用 <u>trunk 实现跨交换机 VLAN</u> 内的通信。

# 二、实验要求

- 1. 熟悉 Packet Tracer 仿真环境的操作方法;
- 2. 了解 CICSO 设备的命令行接口,并掌握常见的配置命令。

#### 三、实验内容

- 1. 安装 Packet Tracer 仿真软件;
- 2. 熟悉 Packet Tracer 操作环境;
- 3. 配置两个 VLAN: VLAN2 和 VLAN3,并为其分配静态成员,测试 VLAN 分配结果。
- 4. 创建两个交换机上的 trunk,测试 trunk 的工作情况。

### 四、仿真步骤

网络仿真拓扑如图 1 所示。




图 1 网络仿真拓扑图

# 1. 创建拓扑结构。

- (1) 运行 Cisco Packet Tracer 软件<u>。</u>在逻辑工作区放入两台 Cicso 交换机 2990T-24 和六台工作站 PC<u>。</u>
- (2) 用直通线 (CopperStraight-Through) 连接 Switch0 和工作站 PC\_PC0-PC3

分别与 Switch0 的 f0/3、f0/4、f0/6、f0/7 连接。

- (3) 用直通线连接 Switch1 和 PC4-PC5。PC4-PC5 分别与 Switch1 的 f0/3、f0/6 连接。
- (4) 用双绞线连接两台交换机。

#### 2. 为 PCO-PC3 设置 IP 地址。

分别点击工作站 PCO-PC3,进入其配置窗口,选择桌面(Desktop)项,选择运行 IP 设置(IP Configuration)。IP 地址和子网掩码设置如下。

PC0: 192. 168. 1. 1 255. 255. 255. 0 PC1: 192. 168. 1. 2 255. 255. 255. 0 PC2: 192. 168. 1. 3 255. 255. 255. 0 PC3: 192. 168. 2. 1 255. 255. 255. 0

- 3. 划分 VLAN 之前测试各 PC 间的连通性。
- (1) 从 PCO 到 PC1 的测试。点击工作站 PCO,进入其配置窗口,选择桌面(Desktop)项,选择运行 DOS 命令行(Command Prompt),打开 DOS 命令行窗口,在 DOS 提示符下输入:ping 192.168.1.2 后,回车确认,测试结果为连通。
- (2) 从 PC0 到 PC2 的测试。操作如(1),测试结果为连通。
- (3) 从 PC0 到 PC3 的测试。操作如(1),测试结果为不连通,因为不在同一网段。
- 4. 为 Switch0 创建 VLAN 2 和 VLAN 3。

点击 Switch0 进入其配置界面,选择命令行(CLI)项进行交换机配置,具体命令如下。

- 在交换机启动以后输入 Switch〉enable, 进入系统模式
- 输入 Switch#configure terminal, 进入配置状态
- 输入 Switch (config) #vlan 2, 创建一个 VLAN
- 输入 Switch(config-vlan)#name VLAN2, 为该 VLAN 命名
- 输入 Switch(config-vlan)#exit, 退出 VLAN 配置
- 输入 Switch(config)#vlan 3, 创建一个 VLAN
- 输入 Switch (config-vlan) #name VLAN3, 为该 VLAN 命名
- 输入 Switch (config) #exit, 退出配置模式
- 输入 Switch#show vlan, 打印当前的 VLAN 配置情况
- 5. 为 Switch0 静态分配 VLAN 成员。

在完成了 VLAN 的创建以后需要将交换机的端口添加到某个 VLAN 中,默认情况下所有的端口都属于编号为 1 的 VLAN 中。

将交换机的端口 2、3、4 分配成 VLAN 2 的成员,端口 5、6、7 分配成 VLAN 3 的成员。命令如下。

- 在配置模式下输入 Switch(config)#interface range fastEthernet0/2-4, 选中交换机 0号模块的 2号到 4 快速以太网端口
- 输入 Switch(config-if-range)#switchport mode access,将端口的模式改为 access(默认情况下也是 access,因此不改也行)
- 输入 Switch (config-if-range) #switchport access vlan 2,将对应的这些端口加入到编号为 2 的 VLAN 中

**带格式的**:编号 + 级别:1 + 编号样式:1,2,3, … + 起始编号:1 + 对齐方式:左侧 + 对齐位置:0 厘 米 + 缩进位置:0.75 厘米

- 退出到系统模式下运行 Switch#show vlan,可查看当前 VLAN 情况按照上述方法,将端口 5、6、7 分配成 VLAN 3 的成员。
- 6. 划分 VLAN 后测试 PC 间的连通性。
- (1) 从 PC0 到 PC1 的测试,测试结果为连通(测试 PC 连通性的操作见步骤 3)。 PC0 和 PC1 在同一个 VLAN 中,且在同一个网段内。
- (2) 从 PC0 到 PC2 的测试,测试结果为不通。PC0 和 PC2 虽然 IP 地址属同一网段, 但分处于不同 VLAN 中,所以不能相互通信。
- (3) 从 PC2 到 PC3 的测试,测试结果为不通。PC2 和 PC3 在同一 VLAN 中,但 IP 地址不在同一网段内,所以不能相互通信。
- 7. 为 Switch1 创建 VLAN 2 和 VLAN 3 并静态分配 VLAN 成员。

在 Switch1 上做重新操作第 4 步和第 5 步同。在 Switch1 上创建 VLAN 2 和 VLAN 3。

将 Switch1 的端口 2、3、4 分配成 VLAN 2 的成员,端口 5、6、7 分配成 VLAN 3 的成员。

配置 PC4-PC5 的 IP 地址如下。

PC4: 192. 168. 1. 4 255. 255. 255. 0 PC5: 192. 168. 2. 2 255. 255. 255. 0

- 8. 测试 PC 间的连通性。
- (1) 从 PC0 到 PC1 的测试,连通,相同 VLAN,相同网段。
- (2) 从 PC0 到 PC2 的测试,不通,网段相同,但处于不同的 VLAN。
- (3) 从 PCO 到 PC4 的测试,不通,相同 VLAN,相同网段,但分处于两台交换机,需要配置 trunk。

请同学们再继续测试从 PC0 到 PC3、从 PC2 到 PC3、从 PC2 到 PC5、从 PC3 到 PC5 的连通性,并分析结果,写到实验报告里。

- 9. 配置交换机间 trunk。
  - 分别在 Switch0 和 Switch1 上进行配置,命令如下。
- 输入 Switch#configure terminal, 进入配置状态
- 输入 Switch(config)#int f0/1
- 输入 Switch(config-if)#switchport mode trunk
- 输入Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,2,3
- 输入 Switch(config-if)#end
- 10. 配置 trunk 后测试 PC 间的连通性。

从 PC0 到 PC4 的测试,测试结果连通,相同 VLAN,相同网段,分处于两台交换机,通过主干道相连。

请同学继续测试各工作站 PC 间的相互连通性,并加以分析,写到实验报告里。

### <u>五、</u>实验报告要求

**带格式的:** 1 级,编号 + 级别: 1 + 编号样式: 一, 二, 三 ··· + 起始编号: 2 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位 置: 0 厘米 + 缩进位置: 0 厘米 独立完成以上<u>仿真</u>内容;实验报告内容包括:实验名称、实验内容、实验过程或步骤、结论,将主要的实验步骤截取图片放入实验报告并添加文字说明。