实验 3: 综合组网设计实验(新老校区网络模拟)

1. 实验目的

- 1) 了解不同类型的计算机网络,及其组网形式。
- 2) 深入理解 TCP/IP 协议,掌握传统网络的基本架构及基于 TCP/IP 协议的基本工作原理
- 3) 理解并掌握 RIP、OSPF 等网络协议在传统局域网的原理,并能实际运用。了解 vlan 间路由的基本原理。
- 4) 掌握 CIDR 地址划分的方法,掌握 vlan 划分在交换机中的实际运用。
- 5) 深入理解 DNS、HTTP 等协议的原理。

2. 实验环境

- 1) 接入 Internet 的实验主机
- 2) windows 操作系统
- 3) Cisco Packet Tracer 软件

3. 实验内容

- 1) 用两台路由器连接两个局域网,并熟悉 RIP、OSPF 协议的配置、Trace Route 命令的使用。
- 2) 用多台交换机组成局域网,并熟悉三层交换机的配置、vlan 的配置。
- 3) 熟悉 DNS 服务器与 HTTP 服务器的配置。
- 4) 设计并模拟实现天津大学两个校区之间的校园网连接。


要求:每个校区需支持 4 个学院使用校园网,老校区学院 1 至 4 最多支持的设备数为 2000、4000、4000、6000,新校区学院 5 至 8 最多支持的设备数为 1000、2000、4000、8000,请给出两个校区 IP block 区间。在新校区,学院 5 与学院 6 两个学院物理位置相邻共享一个路由器,使用 VLAN 技术设置为不同的子网,并给出每个学院的地址块。给出每个路由器、交换机的端口数。测试网络连通性后,在老校区架设一台 HTTP 服务器,指定域名(www.tju.edu.cn)、IP 并添加一个html 静态页面,在新老校区各架设一台 DNS 服务器,实现新老校区均可以使用

www.tju.edu.cn 访问 HTTP 服务器。


4. 实验参考步骤

1) 用两台路由器连接两个局域网,并熟悉 RIP、OSPF 协议的配置、 Trace Route 命令的使用。


(1)建立如图所示拓扑:



使用两个型号为'2901'的路由器,分别为 Router0 与 Router1,并为其分配如上所示 IP 地址。路由器配置界面如图所示:




PC 配置界面如图所示:




(2) 配置路由协议

将 IP 地址与子网掩码等配置完成后,还需对路由器配置路由协议,本次实验选择 RIPv2 路由协议进行实验,OSPF等协议可自行学习。RIP 协议的配置有两种方法:一种是使用图形化窗口,另一种使用命令行模式。

图形化方式:



如上图所示:在路由器配置界面选择 RIP,并声明路由器两个端口所在的网段。此时 RIP 协议为 v1 版,进入 CLI 界面,输入 version 2 使 RIP 协议升级为 v2。如下如所示:



命令行方式:

在路由器配置窗口直接进入 CLI 命令行, 依次输入:

enable

conf t

router rip


version 2

network 10.0.0.0

network 192.168.2.0


ex

完成后即可在图形化界面看到 RIP 的配置。即,




(3) 测试网络的联通性


进入 PC0 的管理界面,选择'Desktop',点击 'Command Prompt' 进入命令行。如下图所示:



在弹出的黑色命令行界面进行 ping 测试与 trace route 测试。如下图所示:




此时,可以查看 Router0 中的路由表,进入 Router0 的命令行,输入 show ip route,如下图所示:



可以看到 Router0 通过 RIP 协议学习到了 Router1 上的网段。

2) 用多台交换机组成局域网,并熟悉三层交换机的配置、vlan 的配置

(1) 建立如下图所示拓扑,并为 PC 配置 IP 地址、掩码、网关。



PC0 的配置为:

IP: 172.16.1.100

Mask: 255.255.128.0

Gateway: 172.16.0.1

PC1 的配置为:

IP: 172.16.128.100

Mask: 255.255.128.0

Gateway: 172.16.128.1

PC2 的配置为:

IP: 172.16.129.100

Mask: 255.255.128.0

Gateway: 172.16.128.1

这里使用了三层交换机(3560-24PS)进行 vlan 间路由。由于端口没有接入外网,因此配置回环地址进行联通测试。配置方法如下:

enable


conf t

int loopback 0


ip add 100.100.100.100 255.255.255.0

进入三层交换机命令行,输入:

如下如所示:




配置结果如下图所示:




(2) 在三层交换机中配置 vlan


进入命令行界面, 先在 vlan 数据库中建立 vlan100 和 vlan200。如下图所示:



下一步, 进入配置模式, 配置 vlan100 与 vlan200 的 IP 地址。如下图所示:



正确配置结果如下图所示:



(3) 为三层交换机配置路由

首先进入命令行, 开启路由功能, 如下图所示:


```
Switch#enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#ip routing
Switch(config)#
```

开启路由功能后,配置 RIPv2 协议,这样 vlan100 与 vlan200 才能通信。

```
Switch(config) #router rip
Switch(config-router) #version 2
Switch(config-router) #network 172.16.0.0
Switch(config-router) #network 100.100.100.0
Switch(config-router) #ex
Switch(config) #
```

(4) 为三层交换机封装 trunk 链路

将三层交换机的 f0/23-24 端口封装为 trunk 链路,如下图所示:



此时,与三层交换机相连的二层交换机对应的端口自动变为 trunk 模式。

(5) 配置二层交换机


为二层交换机添加 vlan100 与 vlan200,并将'Switch 0'的 f0/1 端口分配给 vlan100,将'Switch 0'的 f0/2 端口分配给 vlan200,将'Switch 1'的 f0/1 端口分配给 vlan100。下图以'Switch 0'为例:

```
Switch>en
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vlan 100
VLAN 100 added:
    Name: VLAN0100
Switch(vlan)#vlan 200
VLAN 200 added:
    Name: VLAN0200
Switch(vlan)#ex
APPLY completed.
Exiting....
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int f0/l
Switch(config-if)#sw acc vlan 100
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#interface FastEthernetU/2
Switch(config-if)#switchport access vlan 200
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#
```

(6) 测试网络连通性


查看三层交换机的路由表:

PC0 上 ping 测试:



所有 PC 均能互相访问,也能访问外网。


3) 熟悉 DNS 服务器与 HTTP 服务器的配置




(1) 添加两台服务器,将其连接到三层交换机上,并按上图所示配置 IP 地址,三层交换机对应端口配置如下(以 f0/10 为例):

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int f0/10
Switch(config-if)#no sw
Switch(config-if)#ip add 172.31.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#exit

(2) 配置 HTTP 服务器,进入服务器配置界面,开启 HTTP 服务,并添加一个 HTML 静态页面,内容可自由编写,注意网页的编写只支持英文。如下图所示:




(3) 配置 DNS 服务器,进入服务器配置界面,开启 DNS 服务,并添加一条 IP 为 172.31.1.100 到域名 www.tju.edu.cn 的 DNS 映射,如下如所示:




(4) 为 PC0 添加 DNS 服务器地址,如下图所示:



测试 DNS 服务与 HTTP 服务是否正常:




DNS lookup 命令查看 HTTP 服务器 IP 和域名



4) 设计并模拟实现天津大学两个校区之间的校园网连接

建立如下网络拓扑并正确配置路由器、交换机、应用服务器的参数,两个校区的PC可相互访问,两个校区的PC均可通过域名访问放在老校区的HTML页面,在新校区PC上使用DNS Lookup命令查看HTTP服务器的IP和域名,并用TraceRoute命令查看访问HTTP服务器所经过的路由。查看路由器上的路由表。



5. 实验方式

每位同学独立上机进行实验,实验指导教师及助教现场指导。

6. 参考内容

1) vlan 间路由的两个方法:使用路由器的单臂路由与使用三层交换机的 vlan 间路由。推荐使用三层交换机进行 vlan 间路由。参考网址: https://blog.51cto.com/lddxfs/1320041

2) RIP 协议在中小型局域网中具有良好的性能、开销小、便于维护等优点,但在大中型网络中没有 OSPF、IS-IS 等路由协议表现好。参看地址:

RIP: https://jingyan.baidu.com/article/00a07f38043ff782d028dc23.html

OSPF: https://www.docin.com/p-514710010.html?docfrom=rrela

7. 相关软件下载

Cisco Packet Tracer

https://www.netacad.com/courses/packet-tracer

8. 实验报告要求

- 1) 网络仿真拓扑截图; 各路由器、三层交换机、PC、应用服务器配置截图。
- 2) 说明新老校区 IP 地址块区间、各学院 IP 地址块分配情况。
- 3) vlan 划分情况截图。
- 4) 路由器、三层交换机路由表截图。

- 5) 两个校区 PC 间 ping 测试截图。
- 6) 新校区 PC 通过域名访问老校区 HTTP 服务器 HTML 页面截图。