

OceanBase 客户端 用户指南

文档版本: 01

发布日期: 2013.9.30

支付宝(中国)网络技术有限公司·OceanBase 团队

前言

概述

本文档介绍OceanBase数据库客户端的架构和使用方法。

读者对象

本文档主要适用于:

- Java 开发工程师。
- C 开发工程师。
- 安装工程师。

通用约定

在本文档中可能出现下列各式,它们所代表的含义如下。

格式	说明
敬生言口	表示可能导致设备损坏、数据丢失或不可预知的结果。
注意	表示可能导致设备性能降低、服务不可用。
小窍门	可以帮助您解决某个问题或节省您的时间。
说明	表示正文的附加信息,是对正文的强调和补充。
宋体	表示正文。
粗体	表示命令行中的关键字(命令中保持不变、必须照输的部分)或者正文中强调的内容。
斜体	用于变量输入。
{a b }	表示从两个或多个选项中选取一个。
[]	表示用"[]"括起来的部分在命令配置时是可选的。

修订记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本。

联系我们

如果您有任何疑问或是想了解 OceanBase 的最新开源动态消息,请联系我们:

支付宝(中国)网络技术有限公司·OceanBase 团队

地址: 杭州市万塘路 18号黄龙时代广场 B座; 邮编: 310099

北京市朝阳区东三环中路 1号环球金融中心西塔 14层;邮编: 100020

邮箱: alipay-oceanbase-support@list.alibaba-inc.com

新浪微博: http://weibo.com/u/2356115944

技术交流群 (阿里旺旺): 853923637

目 录

1	概述	1 -
	1.1 客户端简介	1 -
	1.2 获取安装包	1 -
2	Java 客户端	3 -
	2.1 客户端结构	3 -
	2.2 功能模块	4 -
	2.2.1 "oceanbase-core.jar"模块	5 -
	2.2.2 "oceanbase.jar"模块	12 -
	2.2.3 OB Config	15 -
	2.3 访问方式	20 -
	2.3.1 使用"oceanbase.jar"模块访问 OceanBase	20 -
	2.3.2 使用"oceanbase-core.jar"模块访问 OceanBase	24 -
	2.3.3 使用 MergeServer 直接访问 OceanBase	27 -
3	C 客户端	30 -
	3.1 客户端结构	30 -
	3.2 访问流程	31 -
	3.3 安装 C 客户端	31 -
	3.4 示例	33 -
4	. 附录	37 -
	4.1 Java 客户端流量分配执行实现细节	37 -
	4.2 Java 客户端定时 MergeServer 重新生效流程	39 -
	4.3 Java 客户端日志梳理	39 -
	4.4 监控系统采集引擎计算规则和数据展示计算规则	39 -
	4.4.1 表达式求值计算	39 -
	4.4.2 表达式对比计算	40 -
	4.4.3 表达式对比计算且求采集周期内平均值	44 -
	4.4.4 无计算	49 -

4.4.5 数据展示计算规则	51 -
4.5 C 客户端流量分配和重试设计	59 -
4.5.1 流量分配	59 -
4.5.2 重试	60 -

1 概述

主要介绍客户端的基础知识以及安装包的获取方法。

1.1 客户端简介

OceanBase 客户端主要用于开发人员编程时连接 OceanBase 数据库。

Oceanbase 内置了对 SQL 的支持,用户可以通过 libmysql,JDBC 等方式直接访问 Oceanbase,但由于 OceanBase 是一个分布式数据库,可以由多个节点(MergeServer)同时提供 SQL 服务。而 MySQL 客户端等都是针对单机系统,在连接 OceanBase 时,客户端会绑定其中一台 MergeServer 进行 SQL 操作,而不能有效利用其他 MergeServer 资源。

为了实现了多集群间流量分配和多 MergeServer 间的负载均衡,并给应用开发人员提供一个简单接入方案,我们在 libmysql, JDBC 的基础上封装一个 OceanBase 客户端。

OceanBase 客户端可以根据"流量分配"选择 MergeServer。例如: 主集群比例为 40, 备集群比例为 60。那么在发送弱一致性读 SQL 语句时,将会有 40%的概率发送至主集群中的 MergeServer,60%的概率发送至备集群中的 MergeServer。

流量分配只涉及弱一致性读请求, 所有非弱一致性读请求全部发送至主集群。

说明:

- 流量分配: 主要指弱一致性读在主备集群中的分配比例。可以在内部表"_all_cluster"中设置。
- 弱一致性读请求包括: hint weak sql、无 hint 的 select,除此之外的 SQL 语句类型为非弱一致性读请求。

OceanBase 客户端主要有以下两种:

- C 客户端 为应用程序提供了"libobsql.so"动态库,这个库在二进制接口上与 mysql 的 libmysqlclient 库完全兼容。
- Java 客户端 提供了提供了符合 Java 标准的 DataSource, Java 应用程序可以使用 Java 客户端 获得与 OceanBase 服务器交互的连接。

1.2 获取安装包

OceanBase 客户端安装包的获取方式和说明如表 1-1 所示。

表 1-1 安装包

类型	安装包	获取地址
C客户端	Linux 版本为 RedHat 5 的安装包: curl-7.29.0-1.el5.x86_64.rpm ceanbase-devel-0.4.2.1-1193.e l5.x86_64.rpm Linux 版本为 RedHat 6 的安装包: curl-7.29.0-1.el6.x86_64.rpm ceanbase-devel-0.4.2.1-1193.e l6.x86_64.rpm 游明: 您可以执行 cat /etc/issue 命令查看 Linux 版本号。	https://github.com/alib aba/oceanbase_client 的"C"文件夹中。
Java 客户端	 commons-lang-2.3.jar commons-logging-1.1.jar druid-0.2.12.jar mysql-connector-java-5.1.14.jar oceanbase-1.0.1.jar oceanbase-core-1.1.0.jar 	https://github.com/alib aba/oceanbase_client 的"Java"文件夹中。

2 Java 客户端


Java 客户端主要用于开发人员编写的 Java 程序连接 OceanBase 数据库。

Java 客户端是 javax.sql.DataSource 的一个实现,应用程序可以通过 Java 客户端调用 MySQL JDBC 驱动连接 OceanBase 读写数据。

2.1 客户端结构

JAVA 客户端的结构示意图如图 2-1 所示。

图 2-1 结构示意图



JAVA 客户端的结构介绍如下:

MergeSever OceanBase 中负责提供 SQL 服务的接口模块,用于处理客户端发送的 SQL 请求。

Druid

数据源模块,是阿里巴巴开发的开源的数据库连接池。每个 Druid 数据源对应一个 MergeServer,用于维护到 MergeServer 的连接。关于 Druid 详细介绍请参见"http://code.alibabatech.com/wiki/display/Druid/Home"。

• "oceanbase-core.jar"模块 根据系统内部表来完成相关初始化任务(确定主备集群角色、读流量分配、 主备集群中各个 Server 的连接池初始化以及初始化每个集群中各 server 的负载策略等),定时检测集群变更并生效新变更信息,以及输出各个 Server 连接池状态。

• "oceanbase.jar"模块

集中化管理各个 Server 的配置项,初始化加载"oceanbase-core.jar"模块,以及完成"oceanbase-core.jar"模块的版本升级任务。

OB Config

OceanBase 客户端的配置管理中心,实现客户端获取 OceanBase 集群地址的功能,管理多个版本客户端库和元数据,并通过配置项管理客户端的升级。

OB Config 上保存着"oceanbase-core.jar"模块,在第一次初始化 Java 应用程序时,通过"oceanbase.jar"的"本地缓存模块"从 OB Config 缓存到本地,而不需要手动导入"oceanbase-core.jar"模块。同时缓存的还有OceanBase 集群的配置信息。

Java 客户端按功能主要可以分为两种使用场景,如表 2-1 所示。

表 2-1 场景说明

场景	适用人员	用人员所需模块	
使用"oceanbase.jar"模块 访问 OceanBase	暂时不开源, 只适用于阿里 巴 巴 内 部 人 员。	MergeServerDruidoceanbase.jarOB Config	自动升级或回滚客户端。
使用"oceanbase-core.jar" 模块访问 OceanBase	阿里巴巴 内部人员非阿里巴 巴内部人 员	MergeServerDruidoceanbase-core.jar	通过手动修 改 pom 文件 进行升级或 回 滚 客 户 端。

说明: Java 应用连接 OceanBase,除了上述两种场景外,还可以直接通过 MergeServer 连接。该方式不通过 Java 客户端连接 OceanBase。

2.2 功能模块

Java 客户端的功能模块主要包括"oceanbase-core.jar"、"oceanbase.jar"和"OB Config"。

对于非阿里巴巴内部的使用人员,您只需要关心"oceanbase-core.jar"。 "oceanbase-core.jar"封装了 OceanBase 数据库的流量分配、负载均衡的功能, 你可以直接使用"oceanbase-core.jar"提供的接口方便的访问 OceanBase 数据库,oceanbase-core.jar"的代码将在近期开源。

"oceanbase.jar"和"OB Config"属于 OceanBase 团队内部使用的客户端模块,在一段相当长的时间内不会将相关的资源进行开源。

2.2.1 "oceanbase-core.jar"模块

"oceanbase-core.jar"模块对外提供服务的接口是"OBGroupDataSource",可以直接提供给用户使用,也提供给"oceanbase.jar"模块中的接口类

"OceanBaseDataSourceProxy"使用。当用户直接使用"oceanbase-core.jar"模块时,则"oceanbase.jar"模块的所有功能将不会再生效。

"oceanbase-core.jar"模块的 jar 包形式为: "oceanbase-core-*XXX*.jar",其依赖的包为"druid-*XXX*.jar",其中"*XXX*"为版本号。

* 集群内部表交互

"oceanbase-core.jar"模块与 OceanBase 集群互交的内部表主要为 "__all_cluster"和"__all_server",如表 2-2 和表 2-3 所示。

表 2-2 __all_cluster

field	type	nullable	key	default	extra
gm_create	createtime	-	0	NULL	-
gm_modify	modifytime	-	0	NULL	-
cluster_id	int	-	1	NULL	-
cluster_vip	varchar(32)	-	О	NULL	-
cluster_port	int	-	0	NULL	-
cluster_role	int	-	О	NULL	-
cluster_name	varchar(128)	-	0	NULL	-
cluster_info	varchar(128)	-	О	NULL	-
cluster_flow_percent	int	-	0	NULL	-

field	type	nullable	key	default	extra
read_strategy	int	-	0	NULL	-

注:"-"表示无。

- "__all_cluster"中决定 Java 客户端行为的字段如下:
 - cluster_vip 和 cluster_port: 集群入口 Lms 访问地址。
 - cluster_role: "1"为主集群, "2"为备集群。
 - cluster_flow_percent: 读流量分配占比。
 - read_strategy: 隶属于该集群的多个 MergeServer 负载策略,"0"为轮询, "1"为一致性 Hash,"2"为随机。

表 2-3 __all_server

field	type	nullable	key	default	extra
gm_create	createtime	-	0	NULL	-
gm_modify	modifytime	-	0	NULL	-
cluster_id	int	-	1	NULL	-
svr_type	varchar(16)	-	2	NULL	-
svr_ip	varchar(32)	-	3	NULL	-
svr_port	int	-	4	NULL	-
inner_port	int	-	0	NULL	-
svr_role	int	-	0	NULL	-
svr_version	varchar(64)	-	0	NULL	-

注:"-"表示无。

- "__all_server"中决定 Java 客户端行为的字段如下:
 - svr_type: 只查询值为"mergeserver"的记录。

- cluster_id: 集群 id 与__all_cluster 表关联。
- svr_ip, svr_port: MergeServer 访问地址。

Java 客户端和内部表互交流程如下:

- 1. 传入 OceanBase 集群入口地址。传入集群 Listener MergeServer 的入口地址 setLMS(String clusterAddr)。
- 3. 执行"select cluster_id, cluster_role, cluster_flow_percent, cluster_vip, cluster_port, read_strategy from __all_cluster"获取集群流量分配和该集群的多 MergeServer 负载策略。
- 4. 根据"步骤 3"中查询到的"cluster_id",再依次执行"select svr_ip, svr_port from __all_server where svr_type = 'mergeserver' and cluster_id=?"查询所有 MergeServer 信息。
- 5. 根据 MergeServer 的信息 (ip、port) 初始化这台 MergeServer 的真实连接池 (Druid),默认连接池属性是"maxActive:20,minIdle:1,initialSize:0"。
- 6. 执行"show variables like 'ob_read_consistency'",查询集群全局的默认读策略。

* 集群流量分配

集群流量分配只针对所有读服务(即 select 操作),同时综合考虑主集群的写执行量。在实现上,Java 客户端根据内部表"__all_cluster"中的 "cluster_flow_percent"字段值,构造流量分配使用的数组。默认使用的数组长度是 100,按照"cluster_flow_percent"配置的比例来填充数组的每一个元素,最后随机打散数组。

执行时,每次新请求的 getConnection(),会跟着一个全局唯一的 id,根据 id 定位使用的数组元素下标,以确定使用的集群是哪个。

另外,给主集群单独分配一个全局计数器,每次写操作的 getConnection(),会给计数器执行"+1"操作。当流量分配命中主集群而主集群的计数器大于零时,则重新进行分配,同时给计数器执行"-1"操作,直至分配备机群或者计数器为不大于零。

异常情况下的考虑:如果主集群故障,所有写请求仍然会分配至主集群,所以写请求会执行失败;而此时读请求将分配至备集群,如果备集群正常,则读请求完成执行。相反,如果备集群故障,则读写均不影响.如果主备集群都故障,则读写请求均失败。

目前我们实现的流量分配并不能做到精确的流量分配。在一定的使用场景中分配将无法按照我们实际配置的进行分配。例如:在单个事务中,执行不同数量的select,因为我们只会在每次 getConnection 时,进行分配,而之后在该connection 上执行的所有 SQL 无法进行分配。关于这点,后续我们将会改进。

* 负载策略

当 SQL 请求经过集群分配之后,就流入到某个具体的集群。在同一集群中的 MergeServer 选择方式由内部表"__all_cluster"中的"read_strategy"字段值决定: "0"表示轮询策略,"1"表示一致性策略,"2"表示随机策略。

轮询

在默认情况下采用"轮询"策略。该策略为每个申请获取连接的线程分配一个计数器,根据线程计数器变量的值对 MergeServer 个数求余得到下标,并定位到具体数组元素。所以,这种实现是在单个线程之中,对经过流量分配之后的集群中的多 MergeServer 进行逐个访问。 异常情况分析: 当某个 MergeServer 被判定为不可用时(详细请参见"MergeServer 不可用判定"小节),轮询策略将如何工作? 在该算法内部,每次轮询到的 MergeServer 首先会判定是否已经处于不可用列表之中。如果不存在,则判定该 MergeServer 是否已经不可用,如果已经不可用,则重新选择。而重新选择则需要判定选择的次数是否大于 MergeServer 个数。如果都为否,则一直选择直到选择最后一个 MergeServer 为止。

一致性

一致性散列负载策略,主要是为了更好的利用 MergeServer cache,提升单节点 MergeServer 的内存 cache 命中率。

说明: MergeServer cache 的主要作用为缓存 SQL 操作记录,提高下次读取数据的效率。

- 准备构造排序映射表。每个 MergeServer 会循环存放 100 个,存放规则是:用 MergeServer 的 ip、port 和循环变量 i,通过 Hash 算法产生一个 hashcode 作为映射表的 key,而 value 则是这个 MergeServer。
- 2. 在每次进行 MergeServer 选择前,对 SQL 进行还原,将占位符替 换为具体的值。再对还原后的 SQL 进行 Hash 算法取值得到 hashcode。
- 3. 根据 hashcode 在排序映射表中寻找大于等于该值的最小值,并最 终选择该值对应的 MergeServer。

异常情况分析: 当某个 MergeServer 被判定为不可用时(详细请参见 "MergeServer 不可用判定"小节),一致性策略将如何工作? 在该算法内部,通过 SQL 散列后产生的 hashcode 定位出的 MergeServer,如果为不可用,会进行重试一次,重试的机制是在 hashcode 上采取循环加一(次数不超过 MergeServer 总个数),然后再去排序映射表中寻找

大于等于该值的最小值,如果不是上次选择的 MergeServer,则选中并返回该 MergeServer。

随机

随机负载实现方式:产生一个在 0 和 MergeServer 个数减一之间的随机数,并通过此随机数定位到列表中的 MergeServer。

关于随机算法的详细设计,详细请参见"The Art of Computer

Programming (Donald Knuth) "中的"Section 3.2.1"。

由于性能方面的考虑,在线程中绑定随机算法实例。详细实现方法请参考 Doug Lea 的 ThreadLocalRandom。

异常情况分析: 当某个 MergeServer 被判定为不可用时(详细请参见 "MergeServer 不可用判定"小节),随机策略将如何工作?

在该算法内部,每次随机出的 MergeServer 首先会判定是否已经处于不可用列表之中。如果不存在,则进行下一步判定,判定此 MergeServer 是否已经不可用,如果已经不可用,则重新选择,而重新选择则需要判定选择的次数是否大于 MergeServer 个数。如果都为否,则一直选择直到选择最后一个 MergeServer 为止。

* MergeServer 不可用判定

"MergeServer 不可用判定"主要是对 MergeServer 的可用性进行判定,对于判定为不可用的 MergeServer 会进行状态标识,同时该标识会被负载策略所调用。也就说,在做负载策略选择 MergeServer 时,如果发现该 MergeServer 状态标识为"不可用",则需要进行重新选择,详细请参见"负载策略"小节。

判定 MergeServer 故障方法如下:

当某个 MergeServer 在一分钟内的异常次数大于 47.63 次时,则判定该 MergeServer 为不可用。"不可用"状态在 1 分钟后失效,即再次进入可用状态。 判定一台 MergeServer 故障后,在其他可用的 MergeServer 中进行重新选择,直至选择到正常的 MergeServer。如果该集群已经没有可用的 MergeServer,则 抛出异常。

OceanBase 数据库异常主要有以下几种:

- 连接类异常
 - 客户端和 OceanBase 建立底层 TCP 连接时,发生的异常。如:数据库 主机故障、数据库服务故障、机房(网络设备)故障等。
- 特殊类异常
 - 客户端和 OceanBase 能够建立 TCP 连接,但是由于 OceanBase 发生内部错误,导致在应用层所建立的连接失败。如: no memory, login error。
- 执行类异常 客户端和 OceanBase 正确建立连接之后,在执行 SQL 语句时发生的异常。如: SQL 语法异常、无执行权限等。

OceanBase 针对以上的三种异常类型,明确了三种不同的处理逻辑。

- 对于连接类异常,根据执行的 SQL 的类型以及集群状况来选择是否需要 重试。
- 对于特殊类异常,将通知物理连接池回收掉腐化的连接。
- 对于执行类异常,不执行任何操作。

目前,我们只针对连接类异常才判定为 fatal 异常,计入 MergeServer 不可用次数之中。 fatal 异常判定方法如下:

- 1. 查看异常信息是否为 SQLException,如果是,则继续"步骤 2"。
- 2. 获取该异常的 sqlState 跟 errorcode。
 - 如果 sqlState 以"08"开始,则为 fatal。
 - 如果 errorcode 为 1040、1042、1043、1047、1081、1129、1130、1045、1004、1005、1015、1021、1041、1037、1038,则为 fatal。
- 3. 对异常的描述进行关键字定位,如果包含: "COMMUNICATIONS LINK FAILURE"、"COULD NOT CREATE CONNECTION"、"NO DATASOURCE"、"NO ALIVE DATASOURCE"则为 fatal。

* 集群不可用判定

查看该集群下的所有 MergeServer 是否都为故障。如果全部故障,则判定该集群为故障。当请求为弱一致性读请求时,主集群故障时,会重选集群,将请求发送至备集群。否则,则抛出异常。

* 定时任务

定时任务主要包括"内部表扫描任务"和"日志输出任务"。

内部表扫描任务的调度周期为 60s-120s 之间的任意时刻。选择在 60-120s 之间的随机分布,主要是为了解决应用集中在同一时刻对配置中心进行访问,导致配置中心产生比较大的压力。

内部表扫描任务过程如下:

- 1. 与内部表交互,详细请参见"集群内部表交互"。
- 2. 将这次调度执行期间获取的内部表状态与客户端当前内部状态进行比较, 对于发生的差异,将促发不同的变更动作。
 - 如果是集群信息发生变化,例如:主备集群角色发生变化、主备集群的 ip 和 port、集群的负载策略等发生变化,则重新初始化数据源。
 - 如果是集群的流量比发生变化,则重新构造流量分配数组。
 - 集群中的 MergeServer 上下线,则创建或销毁 MergeServer 对应的数据源。

说明:该任务在执行管理器执行 SQL 的过程中,如果发生 fatal 异常,同样会被触发,但是,触发周期被控制在 10s 之内。也就是说,10s 内执行管理器只能触发一次。

日志输出任务调度周期为: 30s。主要对所有的 MergeServer 的数据源的状态进行输出。目前日志输出格式如下:

10.209.144.37-2880[2013-07-09 16-28-11];5;0;0;41;0;38;3;5;1;0;0;0;32;1;278;276;0;0;268;10 10.209.144.38-2880[2013-07-09 16-28-11];7;2;0;35;0;34;1;7;1;0;0;0;32;1;258;258;0;0;244;14 10.209.144.39-2880[2013-07-09 16-28-11];4;0;0;32;0;30;2;4;2;0;0;0;32;1;221;221;0;0;215;8

日志输出任务附件说明如下:

Name;CreateCount;DestroyCount;CreateErrorCount;ConnectCount;ConnectErrorCount;CloseCount;ActiveCount;

Active Peak; Pooling Count; Lock Queue Length; Wait Thread Count; Initial Size; Max Active; MinIdle; Start Transactio

n Count; Commit Count; Error Count; Cached Prepared Statement Hit Count; Cached Pre

后续,我们会对客户端的日志进行统一的收集处理,由支付宝监控系统协助完成。这样,可以对客户端的各个真实的数据源进行 30s 的一个准实时监控,更好的帮助监控和定位 Server 产生的问题。

* 执行管理器

执行管理器的主要作用是第一次在虚拟 Connection 上执行 SQL 时,获取一条真实的 Connection,并成功完成整个执行过程。所以它主要管理流量分配以及集群的负载策略,和组合这两种算法的执行过程。

- 1. 调用流量分配,完成集群的选择,详细请参见"流量分配"小节。
- 2. 调用集群的负载策略分配器,选择 MergeServer,详细请参见"负载策略" 小节。

在 MergeServer 执行 SQL 过程中,如果发生了异常,对异常进行判断。

- 如果是 fatal 异常,则该 MergeServer 不可用状态计一次,并且再次选择一台 MergeServer 执行。同时激活后台调度线程(激活周期为10秒),对"__all_server"表进行扫描,并完成相关操作,详细请参见"定时任务"小节。
- 如果非 fatal 异常,则抛出异常。

* JDBC 规范

OceanBase Datasource 严格按照 JDBC 规范进行设计,下面对实现 JDBC 规范的每个接口逐一进行说明。

com.alipay.oceanbase.OBGroupDataSource com.alipay.oceanbase.TGroupConnection com.alipay.oceanbase.TGroupStatement com.alipay.oceanbase.TGroupPreparedStatement

- -> javax.sql.DataSource
- -> java.sql.Connection
- -> java.sql.Statement
- -> java.sql.PreparedStatement
- com.alipay.oceanbase.OBGroupDataSource 对外提供的主要方法有: setConfigUrl(String configUrl)、 setUserName(String userName)、setPassword(String password)、init()、 destroy()和 getConnection()等。 以上方法可以总结为:参数输入方法;初始化、销毁方法;获取连接方法。 其中,"获取连接"返回的是一个虚拟连接(即 TGroupConnection),没有与 Server 产生任何真实的连接。
- com.alipay.oceanbase.TGroupConnection 对外提供的主要方法有: createStatement()和 preparedSatement(String sql),而对应的返回分别是 TGroupStatement 和 TGroupPrepreadStatement。

同时,此实例会维护真实的连接。当第一次 execute 时,会通过执行管理器分配真实的连接,并且完成执行过程。如果此实例的 close 没有被调用,则一直保持这条真实连接,并且等待下一次通过此条真实连接执行 SQL。目前,通过虚拟连接无法做到真正意义上的读写分离。即读操作完全按照读流量分配执行,写操作则在主集群的 MergeServer 上执行。

- com.alipay.oceanbase.TGroupStatement 对外提供的主要方法是:任何类型的 execute()方法。当执行 execute 方法时候,会检测此次执行的 SQL,判断是哪种类型,如 SELECT、INSERT等,并调用虚拟连接 TGroupConnection,查看是否已经建立连接。如果已经建立,则直接调用执行。如果是第一次执行,则回调 TGroupDataSource 中的执行管理器,进行连接分配,然后再执行。
- com.alipay.oceanbase.TGroupPreparedStatement
 对外提供的主要方法是: execute()、executeQuery()、executeUpdate()等。

当执行这些方法时,会检测此次执行的 SQL,调用虚拟连接 TGroupConnection,查看是否已经建立连接。如果已经建立连接,则直 接执行 SQL。如果是第一次执行,则回调 TGroupDataSource 中的执行 管理器,进行连接分配,然后再执行 SQL。

2.2.2 "oceanbase.jar"模块

"oceanbase.jar"模块对外提供服务的接口是"OceanBaseDataSourceProxy"。用户通过使用此接口获取数据库的 Connection,进而完成业务的 sql 执行。

"oceanbase.jar"模块属于 OceanBase 团队内部使用的客户端模块,在一段相当长的时间内不会将相关的资源进行开源。提供服务的 jar 包为"oceanbase-XXX.jar",其中"XXX"为版本号。

* 配置中心交互

"oceanbase.jar"模块会定期与 OB Config 交互,对比本地与 OB Config 上 "oceanbase-core.jar"模块的版本以及升级配置项,从而确认是否需要进行升级。

用户调用"OceanBaseDataSourceProxy"的接口方法"setConfigURL(String configURL)"传入配置中心地址,获取配置中心信息:

- 集群入口地址(Listener MergeServer)。
- 被托管的"oceanbase-core.jar"模块的 jar 包版本号,并缓存该模块文件。
- 集群帐号信息。

获取集群入口地址后,Java 客户端和内部表互交,详细流程请参考"2.2.1 "oceanbase-core.jar"模块"中的"集群内部表交互"小节。

注意: "oceanbase-core.jar"模块中的"步骤 1"需要提供的是集群入口地址(Listerer MergeServer),而 "oceanbase.jar"模块需要提供的是配置中心的地址。当配置中心互交模块向 OB Config 传入 configUrl,访问配置中心,获取集群入口地址时,如果集群不可用,则使用本地缓存文件。

* 本地缓存

通过配置中心交互模块,获取集群配置中心信息以及"oceanbase-core.jar"模块后,对以下两个信息进行缓存:

- "oceanbase-core.jar"模块 缓存文件为"\$USER_HOME/.obdatasource/\$version",其中 "\$USER_HOME"为本地用户路径,"\$version"为文件名(版本号)。每一 个版本对应都会在本地缓存一个对应的缓存。这意味着,每一个版本被第 一次使用时,都会在本地缓存一份;再次使用时,将不会再下载。在第一 次初始化 Java 应用程序时,"oceanbase-core.jar"模块文件"\$version"从 OB Config 缓存到本地,而不需要手动导入"oceanbase-core-XXX.jar"包。
- 配置信息 缓存文件为"*\$USER_HOME*/.obdatasource/conf"。配置信息每分钟均随 定时任务运行而被更新。

本地缓存模块主要是防止在配置中心故障时,导致业务系统无法运行而影响业务的可用性。同时,能够减少对配置中心的访问,在一定程度上,能够缓减配置中心的压力。

* 加载核心服务

将传入的 OceanBase 密码进行解密,解密完成后,将集群入口地址(Listener MergeServer)、用户名以及密码传入"oceanbase-core.jar"模块,并最终调用 "ObGroupDataSource"接口类的 init()方法,完成核心模块的初始化工作,详细 请参见"2.2.1 "oceanbase-core.jar"模块"。

* 自动升级

默认启动升级检测线程,调度周期为 1 分钟。通过扫描配置中心,查看是否已经开启了升级计划。如果开启,则启动升级任务,并完成"oceanbase-core.jar"模块的动态升级。该任务主要为了解决:在不中断业务服务的前提下,完成修复紧急 bug。

自动升级模式主要有以下几种:

• 按白名单升级

在 OceanBase 配置中心设置指定需要升级的客户端,其他客户端不升级。例如:某业务系统集群的客户端机器列表为"10.10.10.1,10.10.10.2,10.10.10.3,10.10.10.4"。在 OceanBase 配置中心设置白名单为: 10.10.10.1,则单独为 10.10.10.1 升级。

• 按比例升级

在 OceanBase 配置中心设置设置集群升级的比例,完成该占比机器的升级。

例如:某业务系统集群的客户端机器列表为"10.10.10.1, 10.10.10.2, 10.10.10.3, 10.10.10.4"。在 OceanBase 配置中心设置升级比例为 50%,则将为 4 台客户端中的 2 台完成升级(理论值)。

同时,可以通过逐渐变化升级的比例。比如第一次设置 **25%**,完成集群的四分之一升级;然后通过设置比例为 **50%**,完成集群的二分之一升级;通过逐步提升,到最终完成集群的所有机器升级至指定版本。

回滚

对于出现的升级错误,将采用回滚操作来完成版本的还原。

"oceanbase-core.jar"模块每次升级时,原数据源和新数据源同时存在,原数据源在 5 分钟后失效。例如: "oceanbase-core.jar"模块从 A 版本升级到 B 版本。

- 5 分钟内, A 版本和 B 版本的数据源同时存在, 此时, "oceanbase-core.jar" 模块可以直接回滚到版本 A, 不能够升级到其他版本。
- 5分钟后,A版本失效,支持升级到其他版本。如需回滚到A版本,则视为从B版本"升级"到A版本。

* 客户端汇报

在 Java 应用程序第一次初始化时,将汇报客户端机器的 IP 以及所使用的 "oceanbase-core.jar"的版本号。如果"oceanbase-core.jar"升级,则重新汇报。

* 日志规则初始化

初始化"log4j"组件规则,便于日志的输出。默认日志输出路径为 "\$USER_HOME/logs/"。

2.2.3 OB Config

OB Config 是 OceanBase 客户端的配置管理中心,属于 OceanBase 团队内部使用的客户端模块。

- 集群配置信息存储和管理系统,用于 DBA 集中化管理生产(或日常)环境中,各业务系统使用的集群配置信息。
- 托管 OceanBase Datasource 核心服务的各个版本 jar 包,同时控制业务系统使用的"oceanbase-core.jar"版本号。
- 提供操作界面,便于完成业务系统使用的"oceanbase-core.jar"模块的版本升级。同时,提供业务系统使用的各个版本信息等。

说明:该系统开发语言为 Java,采用类似 taobao diamond 的架构设计。

OB Config 支持两种接口:

- HTTP GET: 用于 Java 客户端获取 OceanBase 应用的 Listener 地址列表。
- HTTP POST: 用于修改 OceanBase 应用的 listener 地址列表。

DBA 可以通过 curl 之类的工具直接修改 OceanBase 应用的 Listener 地址。

在 OceanBase 监控中心中提供了 OB Config 的 WEB 界面,可以直接通过该界面进行设置。OB Config 统一管理了多个 OceanBase 的应用集群,以 datald 作为主键进行应用集群的区分。不同应用的 OB Config 的 URL 地址,只需要修改为对应的集群名即可。

OB Config 对外提供统一的域名访问(oceanbase.alibaba-inc.com)。客户端只需要配置一个 OB Config 服务的 DNS 地址,就会自动定位到某个机房的 OB Config 服务。OB Config 选择 DNS 容错的方式,在两个机房部署 OB Config 服务。这种方式实现比较简单,但是,如果某个机房的 OB Config 服务长期不可用,DNS 还是会查询到该地址。如果要修改 DNS,则需要走一遍"DNS 变更流程",周期很长。另外,这种方式还有一个好处就是以后迁移 OB Config 到另外一个 IP 可以不需要客户端走重新发布流程。

OB Config 服务的功能如下:

- 管理 OceanBase 集群的 Listener 列表,提供查询和更改操作。
- 提供上传和下载"oceanbase-core.jar"模块文件功能。将 "oceanbase-core.jar"模块文件上传到 Ob Config 服务器后,Ob Config 除 了保存 jar 文件本身,还需要保存文件的 md5 值。另外,Ob Config 还需 要存储最近上传的多个版本的 jar 文件(建议为 5 个),方便回滚。 说明: 在第一次初始化 Java 应用程序时,通过"oceanbase.jar"模块的"本地缓存模块"从 OB Config 缓存到本地。而不需要手动导入"oceanbase-core-XXX.jar"包。

- 提供读取最新版本的"oceanbase-core.jar"模块文件的元数据的功能。包括最后更新时间、版本号、md5 值、百分比、允许升级的客户端机器 IP 白名单。
- 管理客户端的升级。当有新版本的客户端出现时,通过配置百分比和允许 升级的客户端机器 IP 白名单的方式,通知客户端自动进行版本的升级。

Java 客户端首先从 OB Config 读取元数据,并根据版本号信息构造 HTTP 请求下载相应的"oceanbase-core.jar"模块文件,检查"last_update_time_ms"是否比之前更新,执行 md5 校验。如果客户端需要升级,则替换自身依赖的"oceanbase-core.jar"模块文件。

通过访问 OB Config, 获取的配置信息如下所示:

#dataID 名称。

dataId=financial_history

#OceanBase 主集群主 RootServer 的 IP 地址和 Listener 端口。

clusterAddress=10.209.144.30:2828

#"oceanbase-core.jar"模块的版本。

coreJarVersion=1.1.1

#是否支持自动升级"oceanbase-core.jar"模块。

enableUpdate=true

#获取"oceanbase-core.jar"模块的 IP 地址。

coreJarPath=http://obconsole.test.alibaba-inc.com/jarrepo/get?version=

#升级百分比。

percentage=0

#白名单列表。

whiteList=10.209.11.122,10.209.15.103

#连接 OceanBase 的用户名密码。密码以加密方式显示。

username=admin

password=73cad637e0e8b6e9

#数据源属性配置信息,详细请参考:

#http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/connector-j-reference-configuration-properties.html

dsConfig=maxActive:8,minIdle:4,connectionProperties:emulateUnsupportedPstmts=false;charact erEncoding=GBK;useServerPrepStmts=false;prepStmtCacheSqlLimit=1000;enableQueryTimeouts =false;useLocalSessionState=false;useLocalTransactionState=false #MD5 效验码。

MD5=d462b2ea16e0568f309a2b474ab3df7

OB Config 操作说明如下:

- 新增 datald
 - 1. 登录 OceanBase 配置中心。
 - 2. 选择"集群配置 > 新增配置",打开配置页面。
 - 3. 输入 datald、连接 OceanBase 的用户名和密码、0.4 集群地址,并且选择当前版本号,如图 2-2 所示。参数说明如表 2-4 所示。

图 2-2 新增 dataId

datald[必选]	financial_history	
用户名[必选]	admin	
密码[必选]	admin	
0.4集群[必选]	10.10.10.2:2828	
submit	cancel	
升级选项		
		_
JAR路径	http://obconsole.test.alibaba-inc.com/jarrepo/get?version=	\Box
JAR路径 当前版本号	http://obconsole.test.alibaba-inc.com/jarrepo/get?version=	
77,310		
当前版本号	1.1.1	
当前版本号是否升级	1.1.1 ▼	
当前版本号 是否升级 百分比[0-100]	1.1.1 ▼	
当前版本号 是否升级 百分比[0-100] 白名单	1.1.1▼ ② 否 ◎ 是 0	

表 2-4 新增 dataId

参数	说明
datald	连接 OB Config 的 URL 的组成部分。由用户自定义。
用户名	连接 OceanBase 的用户名。
密码	连接 OceanBase 的密码。
0.4 集群	0.4 版本 OceanBase 的主 RootServer 和 Listener 端口。多个集群时以英文字符逗号分割,如: 10.228.74.201:2828,10.225.35.201:2828

参数	说明
JAR 路径	获取 oceanbase-core- <i>XXX</i> .jar 的路径。
当前版本号	oceanbase-core- <i>XXX</i> .jar 的版本号。目前最新版本为"1.1.1"。
是否升级	oceanbase-core-XXX.jar 版本升级的开关。
百分比	输入一个 0 至 100 之间的整数进行升级。一般设置为 5 (即按 5%升级),然后逐步增加该值直至"100"。推荐采用该方式进行升级。
	按百分比升级前,建议先选择一台机器按白名单方式进行升级。并在完成升级后,观察这台机器是否正常工作。如果工作正常,则再按百分比升级。
白名単	输入需要升级的机器 IP。当需要升级多台指定的机器时,请用英文状态的逗号隔开。
是否监控	是否在 OB Config 上进行监控升级状态的开关。
数据源配置选项	数据源内部我们已经进行了配置参数优化,因此不 建 议 配 置 该 参 数 。 详 细 信 息 请 参 考 "http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/connec tor-j-reference-configuration-properties.html"。

4. 单击"submit"。

• 配置升级选项

- 1. 登录 OceanBase 配置中心。
- 2. 选择"集群配置",进入 dataID 列表。
- 3. 选择需要升级的 datald,并在操作列中单击"edit",打开配置页面。
- 4. 在"当前版本号"中选择新的版本号,并在"是否升级"单选按钮中选择"是",然后按白名单升级或百分比升级,如图 2-3 所示。参数说明如表 2-4 所示。

图 2-3 配置升级选项



- 5. 单击"submit"。
- 配置数据源属性

目前支持修改的数据源属性分别为: maxActive、minIdle、connectionProperties。

- 1. 登录 OceanBase 配置中心。
- 2. 选择"集群配置",进入 dataID 列表。
- 3. 选择需要升级的 datald,并在操作列中单击"edit",打开配置页面。
- **4.** 在"数据源属性"中输入数据源属性,如<u>图 **2-4**</u>所示。参数说明如<u>表</u> **2-4**所示。

maxActive:8,
minIdle:4,
connectionProperties:emulateUnsupportedPstmts=false;characterEncoding=GB
K;useServerPrepStmts=false;prepStmtCacheSqlLimit=1000;enableQueryTimeou
ts=false;useLocalSessionState=false;useLocalTransactionState=false

图 2-4 配置数据源属性



5. 单击"submit"。

2.3 访问方式

主要介绍 Java 应用程序访问 OceanBase 的三种方式。

2.3.1 使用"oceanbase.jar"模块访问 OceanBase

由于"oceanbase.jar"模块和 OB Config 属于 OceanBase 团队内部使用的客户端模块,在一段相当长的时间内不会将相关的资源进行开源,因此,对于非阿里巴巴内部的使用人员,请参考"2.3.2 使用"oceanbase-core.jar"模块访问 OceanBase"。

* 基本信息

在使用"oceanbase.jar"模块访问 OceanBase 时,JAVA 程序需要初始化 "oceanbase.jar"模块。在初始化过程中,"oceanbase.jar"模块会完成如下几件事情:

- 1. "oceanbase.jar"模块访问 OB Config 配置中心,从配置中心获取 OceanBase 数据库中 Listener 的位置信息,同时 OB Config 也会返回 "oceanbase-core.jar"模块的最新版本号、是否允许进行主动升级、升级的机器比例、升级白名单等信息。
- 2. "oceanbase.jar"模块根据这些信息来判断是否要主动升级 "oceanbase-core.jar"模块的版本。如果需要升级,则会将 "oceanbase-core.jar"模块的新版本缓存到 JAVA 程序的本地。
- 3. "oceanbase.jar"模块访问 OceanBase 数据库中 Listener,从而获取所有可供使用的 MergeServer 的地址列表和流量分配信息,并为每个 MergeServer 建立一个 Druid 数据源。
- 4. "oceanbase.jar"模块根据流量分配的原则,从一个 Druid 数据源中选择一个连接给 JAVA 程序使用。等到应用断开连接后,该连接重新回到 Druid 数据源中等待下一次使用。

说明: Listener 是 OceanBase 集群内一个特殊的 MergeServer,主要用来提供获取 MergeServer 列表、集群流量分配的进程。

目前在 taobao、以及 alipay 的 maven 仓库均可搜索获得发布的客户端。pom 坐标如下:

<dependency>

<groupId>com.alipay.oceanbase/groupId>

<artifactId>oceanbase</artifactId>

<version>1.1.1</version>

</dependency>

目前 druid 的最新版本为 0.2.25。pom 坐标如下:

<dependency>

<groupId>com.alibaba/groupId>

<artifactId>druid</artifactId>

<version>0.2.25</version>

</dependency>

说明: 如果使用的是 taobao 的仓库,只需要添加 oceanbase 自身的 pom 信息; 如果使用的是 alipay 的仓库,需要再添加 druid 的 pom 信息。

添加完 pom 信息之后,就添加了工程的依赖关系。那么下面可以进行编码工作了。现在,编码工作主要分为以下两种方式:

• 配置编码

通过 id 为 dataSource,向 Spring IOC 容器获取配置的 bean 后,即可通过调用方法 getConnection()来使用 OceanBase Java 客户端。

<bean id="dataSource" class="com.alipay.oceanbase.OceanbaseDataSourceProxy"
init-method="init" destroy-method="destroy" />
cproperty
name="configURL">http://obconsole.test.alibaba-inc.com/ob-config/config.co?dataId=fi
nancial_history</property>
</bean>

硬编码

通过直接在程序中添加以下语句使用 OceanBase Java 客户端。

OceanbaseDataSourceProxy obDS = new OceanbaseDataSourceProxy();
obDS.setConfigURL("http://obconsole.test.alibaba-inc.com/ob-config/config.co?dataId=
financial_history");
obDS.init();
Connection conn = obDS.getConnection();

configURL 可以分为前缀部分与 dataId 部分。例如: http://obconsole.test.alibaba-inc.com/ob-config/config.co?dataId=financial_history。

- 前缀部分,可以分为以下几种情况:
 - 线下环境: http://obconsole.test.alibaba-inc.com/ob-config/config.co?dataId=
 - 线上环境(集团): http://obconfigserver.tbsite.net/ob-config/config.co?dataId=
 - 线上环境(支付宝):
 http://obconfigserver.db.alipay.com/ob-config/config.co?dataId=
- datald 部分,由 DBA 操作完成。

在 Druid 数据源内部我们已经进行了配置参数优化,因此,除以下参数外,不建议配置其他的参数项:

* 举例

使用"oceanbase.jar"模块访问 OceanBase 的前提条件如下:

- OceanBase 主备集群已经安装且正常运行。
- OB Config 搭建、配置完成且正常运行。
- Java 开发环境以及部署完成,如已经安装 JDK、Eclipse 等。
- 已经获取 Java 客户端 Jar 包: "oceanbase-1.0.1.jar"和"druid-0.2.12.jar"。
- 已经获取依赖包: "commons-lang-2.3.jar"、"commons-logging-1.1.jar" 和"mysql-connector-java-5.1.14.jar"。

使用"oceanbase.jar"模块访问 OceanBase 的案例操作流程如下:

- 1. 连接 OceanBase 数据库。
- 2. 新建 PreparedStatement 语句,来查询__all_server 表中 svr_port 为某个值的 server 信息。
- 3. 指定查询__all_server 表中 svr_port 为 2600 的 server 信息。
- 4. 打印查询结果。

使用"oceanbase.jar"模块访问 OceanBase 的预期结果为: Eclipse Console 界面 将打印出所有端口号为 2600 的 server 信息。

编辑 Java 代码,如下所示:

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.ResultSetMetaData;
import java.sql.Statement;
public class OceanBaseDataSourceProxyExample {
          public static void main(String[] args) throws Exception {
                    useDataSource();
                    System.exit(0);
          }
          public static void useDataSource() throws Exception {
                    OceanbaseDataSourceProxy datasource = new
OceanbaseDataSourceProxy();
          datasource.setConfigURL("http://obconsole.test.alibaba-inc.com/ob-config/config.co?
dataId=alipay_junbian");
                    datasource.setUsername("admin");
```

```
datasource.setPassword("admin");
                     datasource.init();
                     Connection conn = datasource.getConnection();
                     PreparedStatement pstmt = conn
                                           .prepareStatement("select * from __all_server where
svr_port = ?");
                     pstmt.setInt(1, 2600);
                     ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
                     ResultSetMetaData rSetMetaData = rs.getMetaData();
                     for (int i = 1; i <= rSetMetaData.getColumnCount(); i++) {
                                System.out.print("|" + rSetMetaData.getColumnName(i) + "");
                     System.out.println();
                     while (rs.next()) {
                                for (int i = 1; i <= rSetMetaData.getColumnCount(); i++) {</pre>
                                           System.out.print("|" + rs.getString(i) + "");
                                System.out.println();
                     if (rs != null) {
                                rs.close();
                     if (pstmt != null) {
                                pstmt.close();
                     if (conn != null) {
                                conn.close();
                     datasource.destroy();
          }
```

如果 Eclipse Console 界面输出如下信息则表明运行正常。其中第一行为 "all server"表的 schema 信息,而第二行才是真正的输出结果行。

```
|gm_create|gm_modify|cluster_id|svr_type|svr_ip|svr_port|inner_port|svr_role|svr_version
|2013-05-27 21:54:30.08001|2013-05-29
17:54:45.81237|0|chunkserver|10.209.144.31|2600|0|0|0.4.1.2_13189M(Apr 10 2013 12:40:32)
```

2.3.2 使用"oceanbase-core.jar"模块访问 OceanBase

由于"oceanbase-core.jar"模块的 jar 包开放计划正在筹划当中,您可能暂时无法获取 jar 包,敬请关注最新版本。

* 基本信息

应用程序会根据传入的 Listener 的地址从集群中获取 MergeServer 的列表,并且根据集群流量分配信息从中选择一个 MergeServer 来执行程序中的 SQL 请求。

与使用"oceanbase.jar"模块访问 OceanBase 相比较,使用"oceanbase-core.jar" 访问 OceanBase 只是不能使用"oceanbasee.jar"的自动升级、回滚等功能。您可以通过手动修改 pom.xml 中"oceanbase-core.jar"模块的版本,来达到升级、回滚的目的,如下所示:

<dependency>

<groupId>com.alipay.oceanbase/groupId>
<artifactId>oceanbase-core</artifactId>
<version>0.0.1</version>

</dependency>

* 举例

使用"oceanbase-core.jar"模块访问 OceanBase 的前提条件如下:

- OceanBase 主备集群已经安装且正常运行。
- Java 开发环境以及部署完成,如已经安装 JDK、Eclipse 等。
- 已经获取 Java 客户端 Jar 包: "oceanbasee-core-1.1.0.jar"和 "druid-0.2.12.jar"。
- 已经获取依赖包: "commons-lang-2.3.jar"、"commons-logging-1.1.jar" 和"mysql-connector-java-5.1.14.jar"。

使用"oceanbase-core.jar"模块访问 OceanBase 的案例操作流程如下:

- 1. 连接 OceanBase 数据库。
- 2. 新建 PreparedStatement 语句,来查询__all_server 表中 svr_port 为某个 值的 server 信息。
- 3. 指定查询__all_server 表中 svr_port 为 2600 的 server 信息。
- 4. 打印查询结果。

使用"oceanbase-core.jar"模块访问 OceanBase 的预期结果为: Eclipse Console 界面将打印出所有端口号为 2600 的 server 信息。

假设搭建的 OceanBase 数据库包含两个集群,两个集群中的 Listener 的地址分别为: 10.232.36.29:15847,10.232.36.30:15847

说明: 使用 obGroupDataSource 来访问 Oceanbase 数据库的时候,访问请求会跟进两个集群的流量分配 准备来将请求发送给其中一个集群的 MergeServer 上面。

编辑 Java 代码,如下所示:

```
import java.io.*;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.ResultSetMetaData;
import java.sql.Statement;
import java.util.*;
import javax.sql.DataSource;
public class ObGroupDataSourceExample {
          public static void main(String[] args) throws Exception {
                     // 初始化 OceaBase DataSource 。
                     OBGroupDataSource obGroupDataSource = new OBGroupDataSource();
                     obGroupDataSource.setUsername("admin");
                     obGroupDataSource.setPassword("admin");
                     obGroupDataSource.setLMS("10.232.36.29:15847,10.232.36.30:15847");
                     obGroupDataSource.init();
                     Connection conn = obGroupDataSource.getConnection();
                     PreparedStatement pstmt = conn
                                          .prepareStatement("select * from __all_server where
svr_port = ?");
                     pstmt.setInt(1, 2600);
                     ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
                     ResultSetMetaData rSetMetaData = rs.getMetaData();
                     for (int i = 1; i <= rSetMetaData.getColumnCount(); i++) {
                               System.out.print("|" + rSetMetaData.getColumnName(i) + "");
                     System.out.println();
                     while (rs.next()) {
                               for (int i = 1; i <= rSetMetaData.getColumnCount(); i++) {</pre>
                                          System.out.print("|" + rs.getString(i) + "");
                               System.out.println();
                     if (rs != null) {
                               rs.close();
                     if (pstmt != null) {
                               pstmt.close();
                     if (conn != null) {
                               conn.close();
                     }
          }
```

如果 Eclipse Console 界面输出如下信息则表明运行正常。其中第一行为 __all_server 表的 schema 信息,而第二行才是真正的输出结果行。

 $|gm_create|gm_modify|cluster_id|svr_type|svr_ip|svr_port|inner_port|svr_role|svr_version|2013-05-27\ 21:54:30.08001|2013-05-29|$

 $17:54:45.81237 \\ | 0 | chunkserver \\ | 10.209.144.31 \\ | 2600 \\ | 0 | 0 | 0.4.1.2 \\ \\ 13189M \\ (Apr~10~2013~12:40:32)$

2.3.3 使用 MergeServer 直接访问 OceanBase

该方式没有通过 Java 客户端连接 OceanBase,因此,无需导入 Java 客户端的 jar 包。适用于非阿里内部人员和阿里内部人员。

* 基本信息

利用 MergeServer 访问 OceanBase 的过程最为直接,你只要知道一台 OceanBase 集群中 MergeServer 的地址和端口,就能直接进行访问,你所发出 的所有 SQL 请求也都将由这台 MergeServer 进行处理。

* 举例

使用 MergeServer 直接访问 OceanBase 的前提条件如下:

- OceanBase 主备集群已经安装且正常运行。
- Java 开发环境以及部署完成,如已经安装 JDK、Eclipse 等。
- 已经获取依赖包: "commons-lang-2.3.jar"、"commons-logging-1.1.jar" 和"mysql-connector-java-5.1.14.jar"。

使用 MergeServer 直接访问 OceanBase 的案例操作流程如下:

- 1. 连接 OceanBase 数据库。
- 2. 新建 PreparedStatement 语句,来查询__all_server 表中 svr_port 为某个值的 server 信息。
- 3. 指定查询__all_server 表中 svr_port 为 2600 的 server 信息。
- 4. 打印查询结果。

使用 MergeServer 直接访问 OceanBase 的预期结果为: Eclipse Console 界面 将打印出所有端口号为 2600 的 server 信息。

编写 JAVA 程序如下

import java.sql.Connection;

import java.sql.DriverManager;

import java.sql.PreparedStatement;

import java.sql.ResultSet;

```
import java.sql.ResultSetMetaData;
import java.sql.SQLException;
public class OceanBaseMergeServerExample {
           public static void main(String[] argv) {
                     executeByPreparedStatement();
           public static void executeByPreparedStatement() {
                     Connection conn = null;
                     PreparedStatement pstmt = null;
                     ResultSet rs = null;
                     try {
                                Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
                                conn = DriverManager.getConnection(
                                                      "jdbc:mysql://10.232.36.29:15847",
"admin", "admin");
                                pstmt = conn
                                                      .prepareStatement("select * from
  _all_server where svr_port = ?");
                                pstmt.setInt(1, 2600);
                                rs = pstmt.executeQuery();
                                ResultSetMetaData rSetMetaData = rs.getMetaData();
                                for (int i = 1; i <= rSetMetaData.getColumnCount(); i++) {</pre>
                                           System.out.print("|"+
rSetMetaData.getColumnName(i) + "");
                                System.out.println();
                                while (rs.next()) {
                                           for (int i = 1; i <= rSetMetaData.getColumnCount();</pre>
i++) {
                                                      System.out.print("|" + rs.getString(i) + "");
                                           System.out.println();
                     } catch (Exception e) {
                     } finally {
                                if (rs != null) {
                                           try {
                                                      rs.close();
                                           } catch (SQLException ex) {
                                           }
                                if (pstmt != null) {
```

如果 Eclipse Console 界面输出如下信息则表明运行正常。其中第一行为 __all_server 表的 schema 信息,而第二行才是真正的输出结果行。

|gm_create|gm_modify|cluster_id|svr_type|svr_ip|svr_port|inner_port|svr_role|svr_version |2013-05-27 21:54:30.08001|2013-05-29 17:54:45.81237|0|chunkserver|10.209.144.31|2600|0|0|0.4.1.2_13189M(Apr 10 2013 12:40:32)


3 C 客户端

C 客户端主要用于开发人员编写 C 程序连接 OceanBase 数据库。它通过动态库 "libobsql.so"的形式提供给用户使用。

3.1 客户端结构

C 客户端的结构示意图如图 3-1 所示。





C 客户端的结构介绍如下:

- OB Config: OceanBase Client 的配置管理中心,实现客户端获取 OceanBase 集群地址的功能,管理多个版本客户端库和元数据,并通过 配置项管理客户端的升级。用户只需要获取到 OB Config 的地址以及 OceanBase 数据库的用户名和密码就能获取到数据库的访问地址以及流量分配等信息,从而初始化整个 C 客户端。
- libmysqlclient
 MySql 提供的 C 语言客户端库,用来访问 MySql 数据库。
- libobsql

OceanBase 提供的 C 语言客户端库。libobsql 封装了 libmysqlclient,它实现了所有 libmysqlclient 的接口。用户可以通过使用"LD_PRELOAD"环境变量,调用"libmysqlclient"动态库中的接口,但是实际上是调用的 libobsql 的接口。


- RootServer/UpdateServer/MergeServer/ChunkServer
 OceanBase 集群的组成模块,具体功能介绍请参见《OceanBase 描述》。
- Listener
 OceanBase 集群内的特殊角色,是客户端获取访问 OceanBase 中 MergeServer 列表、集群流量分配的接口。

3.2 访问流程

应用程序可以使用 libmysqlclient 提供的 API 接口访问 OceanBase,通过 libmysqlclient 编译的应用程序无需重新编译即可连接 OceanBase。

C 客户端的访问流程如图 3-2 所示。

图 3-2 C 客户端访问流程



说明: OB Config 属于 OceanBase 团队内部使用的客户端模块,暂不开源。非阿里巴巴内部人员可以通过 配置文档传入主备集群的 Listener。如果您需要详细了解 OB Config 请参见"2.2.3 OB Config"。

3.3 安装 C 客户端

假设本地计算机的用户为 sqluser。安装 C 客户端的操作步骤如下:

- 1. 以 sqluser 用户登录本地计算机。
- 执行以下命令,检出 Oceanbase 源码。
 git clone https://github.com/alibaba/oceanbase oceanbase_install
- 3. 执行以下命令,进入"oceanbase_0.4"分支。 git checkout oceanbase_0.4

- 4. 执行以下命令,进入 C 客户端安装包的存放目录。cd ~/oceanbase_install/client_package/c
- 5. 执行以下命令,安装依赖库 curl。 sudo rpm -Uvh curl-7.29.0-1.el6.x86_64.rpm
- 6. 执行以下命令,安装 C 客户端。 sudo rpm -Uvh oceanbase-devel-0.4.2.1-1193.el6.x86_64.rpm
- 7. 使用 vi 编辑器在"~/.bashrc"文件中添加以下内容。

export LD_PRELOAD=/home/admin/oceanbase/lib/libobsql.so.0.0.0 export OB_SQL_CONFIG_DIR=/home/admin/oceanbase/etc/

8. 执行以下命令, 使环境变量生效。

source ~/.bashrc

9. 使用 **vi** 编辑器修改"~/oceanbase/etc/libobsql.conf"文件,参数说明如<u>表</u>3-1_所示。

logfile=/tmp/obsql.log

#initurl=http://10.232.102.182:8080/diamond-server/config.co?dataId=197

loglevel=DEBUG

minconn=2

maxconn=50

ip=10.10.10.2

port=2828

username=admin

passwd=admin

表 3-1 参数说明

参数名称	说明
logfile	客户端日志路径。
initurl	OB Config 的 URL 地址,向 DBA 申请获取。需要搭建 OB Config,暂时仅支持阿里巴巴内部人员使用。
	使用 OB Config 获取主备集群的 Listener 时,需要配置。
minconn	客户端到 MergeServer 的最小连接数。
maxconn	客户端到 MergeServer 的最大连接数。

参数名称	说明
ip	主集群中主 RootServer 的 IP。 使用 OB Config 获取主备集群的 Listener 时,不需要配置。
port	Listener 的 MySQL 的协议端口。 使用 OB Config 获取主备集群的 Listener 时,不需要配置。
username	连接 OceanBase 的用户名。 缺省值:admin
passwd	连接 OceanBase 的密码。 缺省值:admin

3.4 示例

编写一段 C 程序,使用 C 客户端进行如下操作:

- 1. 连接 OceanBase 数据库。
- 2. 创建表"test": c1 列为主键, int 类型; c2 列为 varchar 类型。
- 3. 插入两行数据"1"、" hello ob"和"2"、"hello java"。
- 4. 查询表"test"内容。
- 5. 删除表"test"。

前提条件

- OceanBase 主备集群已经安装且正常运行。
- 配置"__all_cluster"中主备集群的流量分配"cluster_flow_percent", 主集 群为"0", 备集群为"100"。
- C 开发环境已经部署完成,如已安装 g++, gcc 等。
- 客户端服务器用户: sqluser。

预期结果

根据客户端特性,create table、insert 和 drop table 在主集群中执行,select 操作在备集群中执行。

操作步骤

1. 编写一段 SQL 的 C 代码,保存为"test.c"文件,并上传至客户端服务器的 "/home/sqluser"目录。

说明: API 的完整说明请参考《MySQL C API 文档》。

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <mysql/mysql.h> //注意,此处为"mysql.h"
int main(int argc, char *argv[])
    (void)argc;
    (void)argv;
    const char* HOST = "127.0.0.1";
    int PORT = 2828;
    // 1. 初始化 libmysqlclient
    if (0 != mysql_library_init(0, NULL, NULL))
    {
       fprintf(stderr, "could not init mysql library\n");
       exit(1);
    }
    MYSQL my_;
     mysql_init(&my_);
    // 2. 连接 OceanBase SQL 服务
    fprintf(stderr, "Connecting server %s:%d...\n", HOST, PORT);
     mysql_real_connect(&my_, HOST, "admin", "admin", "", PORT, NULL, 0);
    // 3. 建表
    int ret = 0;
    ret = mysql_query(&my_, "drop table if exists test");
    if (0 != ret)
        fprintf(stderr, "%sn", mysql_error(&my_));
     ret = mysql_query(&my_, "create table if not exists test (c1 int primary key, c2
varchar)");
```

```
if (0 != ret)
    {
        fprintf(stderr, "%sn", mysql_error(&my_));
    //建表后预留用于主备同步的时间。
    sleep(60);
    //4. 插入数据
    ret = mysql_query(&my_, "insert into test (c1, c2) values (1, 'hello ob'), (2, 'hello
java')");
    if (0 != ret)
    {
        fprintf(stderr, "%sn", mysql_error(&my_));
    }
    // 5. 查询数据
    ret = mysql_query(&my_, "select * from test");
    if (0 != ret)
    {
        fprintf(stderr, "%sn", mysql_error(&my_));
    MYSQL_RES *result = mysql_store_result(&my_);
    // 6. 删表
    ret = mysql_query(&my_, "drop table if exists test");
    if (0 != ret)
    {
     fprintf(stderr, "%sn", mysql_error(&my_));
   // 7. destroy
    mysql_close(&my_);
    mysql_library_end();
    return 0;
```

- 2. 以 sqluser 用户登录客户端服务器。
- 3. 执行以下命令,编译"test.c"。 g++ atest.c -o atest -l /usr/include -L /usr/lib64/mysql -lmysqlclient
- 4. 执行以下命令,运行"test.c"。 *J*atest

- 5. 分别登录主备集群中安装 MergeServer 的服务器,查看 MergeServer 的日志文件"/home/admin/oceanbase/log/mergeserver.log"。如果出现如下日志,则说明客户端运行正常。
 - 主集群

[2013-06-08 10:51:16.467612] INFO ob_mysql_server.cpp:1054
[139693026940672] start query: "create table test (c1 int primary key, c2 varchar)" real_query_len=50, peer=10.14.19.17:53472
[2013-06-08 10:52:16.764349] INFO ob_mysql_server.cpp:1054
[139693440083712] start query: "insert into test values (1, 'hello ob'), (2, 'hello java')" real_query_len=58, peer=10.14.19.17:53472
[2013-06-08 10:52:16.810628] INFO ob_mysql_server.cpp:1054
[139693062612736] start query: "drop table test" real_query_len=15, peer=10.14.19.17:53472

• 备集群

[2013-06-08 10:52:16.797199] INFO ob_mysql_server.cpp:1056 [140177548736256] start query: "select * from test" real_query_len=18, peer=10.14.19.17:53527

4 附录

4.1 Java 客户端流量分配执行实现细节

Java 客户端中, SQL 操作发送原则如下:

- "select /*+ read_consistency(weak) */ * from "和"select * from"语句根据 集群流量分配发送至主备集群。
- "select /*+read_cluster(master)*/ * from"和"select /*+read_cluster(slave)*/ * from",根据指定集群发送。
- 其余操作均发送至主集群。

OceanBase Java 客户端流量分配的主要依据为"__all_cluster"表中 "cluster_flow_percent"列。

Java 客户端流量分配执行流程如下:

- 1. 解析 SQL 语句,查看该语句类型,主要包括以下三个方面:
 - a. 查看该 SQL 属于 DML 还是 DDL 语句。
 - b. 如果是 DML 语句,那么该 SQL 是否为 SELECT 语句。
 - c. 如果 SELECT 操作,那么该语句是否带有 hint。
- 2. 如果 SQL 带有 hint,且为 read_cluster 类型的 hint,则依据 hint 中指定的集群,进行分配。例如:
 - /*+ read_cluster(master)*/, 直接发送至主集群。
 - /*+ read cluster(slave) */, 直接发送至备集群。
- 3. 判断 SQL 类型,如果是修改操作,则发送至主集群;如果是查询操作,则按照以下规则:
 - 带有/*+ read_consistency(strong) */,则发送至主集群。
 - 带有/*+ read_consistency(weak) */,则参与流量分配。
 - 不带有任何 hint,则依据 Server 配置项"ob_read_consistency"的 值进行分配。
 - 如果 ob_read_consistency < 4,则为弱一致性读取操作,参与流量分配。
 - 如果 ob_read_consistency >= 4,则为强一致性读取操作, 直接发送至主集群。

4. 对于参与流量分配的 SQL 操作,OceanBase Java 客户端按照 "__cluster_flow_percent"的值,获取各个集群所占有的流量比例,并构建 长度为 100 的数组,用于存放主集群引用或是备集群引用(主要是标识 为主集群还是备集群)。然后执行 SHUFFLE 操作,随机分布数组中的各个元素。

说明:在"步骤2"和"步骤3"中,SQL操作发送到主集群时,主集群操作计数器执行"+1"操作(该 计数器主要为了进一步均衡主集群的流量,对于按流量分配到主集群的非一致性读操作,根据此 参数转移至备集群)。

- 根据构建的数组,如果 SQL 操作被分配到的是备集群,则直接发送 至备集群。
- 根据构建的数组,如果 SQL 操作被分配到的是主集群,则先对主集 群计数器执行"-1"操作,并查看"-1"之后的值是否为小于 0。 如果是小于 0,说明主集群目前流量为 0,可以发送至主集群;如果 是大于或等于 0,则根据构建的数组重新分配主备集群。

假设 1: 主集群的 cluster_flow_percent 值为 50, 备集群的 cluster_flow_percent 值为 50, ob_read_consistency 值为 3。

select * from t1 where t1 = 1; //参与主备流量分配,一半概率至主,一半概率至备 select /*+read_consistency(strong)*/ from t1 where t1 = 1; //直接发送至主集群,计数器"+1" select /*+read_consistency(weak)*/ from t1 where t1 = 1; //参与主备流量分配,一半概率至主,一半概率至备 select * from t1 where t1=1 for update; //直接发送至主集群,计数器"+1" select /*+read_cluster(master)*/* from t1 where t1=1; //直接发送至主集群,计数器"+1" select /*+read_cluster(slave) */* from t1 where t1=1; //直接发送至备集群 insert into t1 values (1,1); //发送至主集群,计数器"+1" select * from t1 where t1=1; //根据数组重新分配主备集群(由于前一条主集群计数器执行了加一操作)

假设 2: 主集群的 cluster_flow_percent 值为 50, 备集群的 cluster_flow_percent 值为 50, ob_read_consistency 值为 4。

select * from t1 where t1 = 1; //发送至主集群,计数器"+1" select /*+read_consistency(strong)*/ from t1 where t1 = 1; //直接发送至主集群,计数器"+1" select /*+read_consistency(weak)*/ from t1 where t1 = 1; //参与流量分配,一半概率至主,一半概率至备 select * from t1 where t1=1 for update; //直接发送至主集群,计数器"+1" select /*+read_cluster(master)*/* from t1 where t1=1; //直接发送至主集群,计数器"+1" select /*+read_cluster(slave) */* from t1 where t1=1; //直接发送至备集群 insert into t1 values (1,1); //发送至主集群,计数器"+1" select /*+read_consistency(weak)*/ from t1 where t1=1; //根据数组重新分配主备集群(前一条主集群计数器执行了加一操作)

4.2 Java 客户端定时 MergeServer 重新生效流程

Java 客户端会启动一个定时线程,该线程的主要任务为:扫描内部表 "__all_cluster"和"__all_server",并查看这两个表中的数据是否发生了变化。如果变化,则将生效新的流量规则并上下线 MergeServer。

实现细节如下:

- 1. 任务调度周期 60-120s(考虑是,将调度时间分散,避免在某个集中时刻,对配置中心的访问,导致配置中心发生异常)。 每次调度时,将首先访问 OceanBase 配置中心,获取访问入口。如果配置中心发生故障,则无法获取访问入口,调度任务将失败。但是,不影响客户端的处理外部请求的功能。
- 2. 获得到访问入口后,将读取内部表"__all_cluster"和"__all_server"的内容。
- 3. 与当前使用的信息进行对比,如果发现改变,则开始生效。
 - 流量发生变化,则对决定流量的数组进行重新分配。
 - MergeServer 列表发生变化,则对底层的 Druid 数据源进行创建或销毁。

4.3 Java 客户端日志梳理

Java 客户端日志主要包以下内容:

- 将每个 MergeServer 的 druid 数据源连接池的状态进行输出,其中包括: 当前正在使用的连接个数、历史创建的连接总个数、历史销毁的连接总个 数、历史最大连接使用个数、最大可创建的个数等等信息。
- 输出 Java 客户端与 MergeServer 连接异常信息以及此次异常所完成的动作(重试 MergeServer,直接抛出等)。
- 完全独立 ob-datasource 的日志信息。后续将考虑从日志信息中获取并将信息展示至监控中心。

4.4 监控系统采集引擎计算规则和数据展示计算规则

OceanBase 配置中心的监控系统可以对各 Server 的工作状态进行监控。本小节主要介绍监控系统采集引擎计算规则和数据展示计算规则。

由于 OceanBase 配置中心暂时不开源,因此本小节仅供阿里内部员工参考,外部人员可以忽略本小节。

4.4.1 表达式求值计算

该计算类型仅仅只针对某个指标的表达式进行计算并获得计算后的具体值。如缓存命中率: block_cache_hit / (block_cache_hit + block_cache_miss)。

详细规则条目如下:

Item Name	Item Compute Express	Item Type
memory_total	memory_used_default + memory_used_network + memory_used_thread_buffer + memory_used_tablet + memory_used_bi_cache + memory_used_block_cache + memory_used_bi_cache_unserving + memory_used_block_cache_unserving + memory_used_join_cache + memory_used_sstable_row_cache + memory_used_merge_buffer + memory_used_merge_split_buffer	express
block_index_cache_miss	block_index_cache_miss - block_index_cache_miss_orgi	express
tablet_merge_percent	old_ver_merged_tablets_num / old_ver_tablets_num	express
split_count	new_ver_tablets_num - old_ver_merged_tablets_num	express
sql_active_session	sql_succ_login_count - sql_logout_count + sql_fail_login_count	express
location_cache_percent	location_cache_hit / (location_cache_hit + location_cache_miss)	express
sql_ps_allocator_count	sql_ps_allocator_count - 0	express

4.4.2 表达式对比计算

该计算类型需要将当前采集周期采集所获得的某个指标值与上一个采集周期所 采集到的该指标值进行求差计算并最终获得计算后的具体值。如 SELECT 请求 平均耗时: (sql_select_time - sql_select_time_orgi) / (sql_select_count - sql_select_count_orgi)。

• sql_select_time: 本次采集的指标值

• sql_select_time_orgi: 上次采集的指标值

• sql_select_count: 本次采集的指标值

• sql_select_count_orgi: 上次采集的指标值

详细规则条目如下:

Item Name	Item Compute Express	Item Type
sql_avg_select_time	(sql_select_time - sql_select_tim e_orgi) / (sql_select_count - sql _select_count_orgi)	avg
sql_avg_insert_time	(sql_insert_time - sql_insert_tim e_orgi) / (sql_insert_count - sql _insert_count_orgi)	avg
sql_avg_replace_time	(sql_replace_time-sql_replace_time_orgi) / (sql_replace_count - sql_replace_count_orgi)	avg
sql_avg_update_time	(sql_update_time - sql_update_time_orgi) / (sql_update_count - sql_update_count_orgi)	avg
sql_avg_delete_time	(sql_delete_time - sql_delete_ti me_orgi) / (sql_delete_count - s ql_delete_count_orgi)	avg
avg_get_time	(get_time - get_time_orgi) / (get _count - get_count_orgi)	avg
avg_scan_time	(scan_time - scan_time_orgi) / (scan_count - scan_count_orgi)	avg

Item Name	Item Compute Express	Item Type
avg_apply_time	(apply_time - apply_time_orgi) / (apply_count - apply_count_org i)	avg
avg_batch_time	(batch_time - batch_time_orgi) / (batch_count - batch_count_orgi)	avg
avg_merge_time	(merge_time - merge_time_orgi) / (merge_count - merge_count _orgi)	avg
block_cache_hit	block_cache_hit - block_cache_ hit_orgi	avg
block_cache_miss	block_cache_miss - block_cach e_miss_orgi	avg
block_index_cache_hit	block_index_cache_hit - block_i ndex_cache_hit_orgi	avg
sstable_row_cache_hit	sstable_row_cache_hit - sstable _row_cache_hit_orgi	avg
sstable_row_cache_miss	sstable_row_cache_miss - sstab le_row_cache_miss_orgi	avg
avg_get_time	(get_time - get_time_orgi) / (get _count - get_count_orgi)	avg
avg_scan_time	(scan_time - scan_time_orgi) / (scan_count - scan_count_orgi)	avg
block_cache_percent	(block_cache_hit - block_cache_ hit_orgi) / (block_cache_hit - bl ock_cache_hit_orgi + block_cac he_miss - block_cache_miss_or gi)	avg

Item Name	Item Compute Express	Item Type
block_index_cache_percent	(block_index_cache_hit - block_i ndex_cache_hit_orgi) / (block_in dex_cache_hit - block_index_ca che_hit_orgi + block_index_cac he_miss - block_index_cache_m iss_orgi)	avg
sstable_row_cache_percent	(sstable_row_cache_hit - sstable e_row_cache_hit_orgi) / (sstable _row_cache_hit - sstable_row_c ache_hit_orgi + sstable_row_ca che_miss - sstable_row_cache_ miss_orgi)	avg
queue_wait_time	(queue_wait_time - queue_wait_ time_orgi) / (request_count - re quest_count_orgi)	avg
avg_get_event_time	(get_event_time - get_event_tim e_orgi) / (get_event_count - get _event_count_orgi)	avg
avg_scan_event_time	(scan_event_time - scan_event_ time_orgi) / (scan_event_count - scan_event_count_orgi)	avg
location_cache_hit	location_cache_hit - location_cache_hit_orgi	avg
location_cache_miss	location_cache_miss - location_ cache_miss_orgi	avg

Item Name	Item Compute Express	Item Type
sql_avg_modify_time	(sql_insert_time - sql_insert_tim e_orgi + sql_replace_time - sql _replace_time_orgi + sql_updat e_time - sql_update_time_orgi + sql_delete_time - sql_delete_t ime_orgi) / (sql_insert_count - s ql_insert_count_orgi + sql_repla ce_count - sql_replace_count_or gi + sql_update_count - sql_up date_count_orgi + sql_delete_co unt - sql_delete_count_orgi)	avg

4.4.3 表达式对比计算且求采集周期内平均值

在"1.2 表达式对比计算"中的计算结束后,会除以采集周期,从而得到当前采集周期之内的一个相对平均值。采集周期可以用户自定义,默认值为"1min"。如请求行数: (sstable_get_rows - sstable_get_rows_orgi) + (sstable_scan_rows - sstable_scan_rows_orgi)。

• sstable_get_rows: 本次采集的指标值

• sstable_get_rows_orgi: 上次采集的指标值

• sstable_scan_rows: 本次采集的指标值

• sstable_scan_rows_orgi: 上次采集的指标值

详细规则条目如下:

Item Name	Item Compute Express	Item Type
commit_log_size	commit_log_size - commit_log _size_orgi	all
sstable_disk_io_num	sstable_disk_io_num - sstable _disk_io_num_orgi	all
sstable_disk_io_bytes	sstable_disk_io_bytes - sstable _disk_io_bytes_orgi	all

Item Name	Item Compute Express	Item Type
rpc_bytes_in	rpc_bytes_in - rpc_bytes_in_or gi	all
rpc_bytes_out	rpc_bytes_out - rpc_bytes_out _orgi	all
succ_get_count	succ_get_count - succ_get_co unt_orgi	all
succ_scan_count	succ_scan_count - succ_scan_ count_orgi	all
fail_get_count	fail_get_count - fail_get_count_ orgi	all
fail_scan_count	fail_scan_count - fail_scan_co unt_orgi	all
migrate_count	migrate_coun t- migrate_count _orgi	all
copy_count	copy_count - copy_count_orgi	all
rpc_bytes_in	rpc_bytes_in - rpc_bytes_in_or gi	all
rpc_bytes_out	rpc_bytes_out - rpc_bytes_out _orgi	all
request_count	request_count - request_count _orgi	all
request_rows	(sstable_get_rows - sstable_ge t_rows_orgi) + (sstable_scan_r ows - sstable_scan_rows_orgi)	all
get_count	get_count - get_count_orgi	all

Item Name	Item Compute Express	Item Type
scan_count	scan_count - scan_count_orgi	all
sql_insert_count	sql_insert_count - sql_insert_c ount_orgi	all
sql_replace_count	sql_replace_count - sql_replac e_count_orgi	all
sql_update_count	sql_update_count - sql_update _count_orgi	all
sql_delete_count	sql_delete_count - sql_delete_ count_orgi	all
sql_succ_query_count	(sql_succ_query_count - sql_s ucc_query_count_orgi) + (sql_ succ_exec_count - sql_succ_e xec_count_orgi)	all
sql_fail_query_count	sql_fail_query_count - sql_fail_ query_count_orgi	all
sstable_disk_io_num	sstable_disk_io_num - sstable _disk_io_num_orgi	all
sstable_disk_io_bytes	sstable_disk_io_bytes - sstable _disk_io_bytes_orgi	all
sql_select_count	sql_select_count - sql_select_c ount_orgi	all
all_sql_select_count	sql_select_count - sql_select_c ount_orgi	all
sql_succ_prepare_count	sql_succ_prepare_count - sql_ succ_prepare_count_orgi	all

Item Name	Item Compute Express	Item Type
sql_fail_prepare_count	sql_fail_prepare_count - sql_fai l_prepare_count_orgi	all
sql_succ_exec_count	sql_succ_exec_count - sql_suc c_exec_count_orgi	all
sql_fail_exec_count	sql_fail_exec_count - sql_fail_e xec_count_orgi	all
sql_succ_close_count	sql_succ_close_count - sql_su cc_close_count_orgi	all
sql_fail_close_count	sql_fail_close_count - sql_fail_ close_count_orgi	all
rpc_bytes_out	rpc_bytes_out - rpc_bytes_out _orgi	all
rpc_bytes_in	rpc_bytes_in - rpc_bytes_in_or gi	all
sql_modify_count	(sql_insert_count - sql_insert_c ount_orgi) + (sql_replace_coun t - sql_replace_count_orgi) + (sql_update_count - sql_updat e_count_orgi) + (sql_delete_co unt - sql_delete_count_orgi)	all
block_cache_hit_per_second	block_cache_hit - block_cache _hit_orgi	all
block_cache_miss_per_second	block_cache_miss - block_cac he_miss_orgi	all
block_index_cache_hit_per_se cond	block_index_cache_hit - block_ index_cache_hit_orgi	all

Item Name	Item Compute Express	Item Type
block_index_cache_miss_per_ second	block_index_cache_miss - bloc k_index_cache_miss_orgi	all
sstable_row_cache_hit_per_se cond	sstable_row_cache_hit - sstabl e_row_cache_hit_orgi	all
sstable_row_cache_miss_per_ second	sstable_row_cache_miss - ssta ble_row_cache_miss_orgi	all
get_event_count	get_event_count - get_event_c ount_orgi	all
scan_event_count	scan_event_count - scan_even t_count_orgi	all
rpc_bytes_in	rpc_bytes_in - rpc_bytes_in_or gi	all
rpc_bytes_out	rpc_bytes_out - rpc_bytes_out _orgi	all
get_count	get_count - get_count_orgi	all
scan_count	scan_count - scan_count_orgi	all
apply_count	apply_count - apply_count_orgi	all
batch_count	batch_count - batch_count_org	all
merge_count	merge_count - merge_count_o rgi	all
get_bytes	get_bytes - get_bytes_orgi	all
scan_bytes	scan_bytes - scan_bytes_orgi	all

4.4.4 无计算

仅仅采集指标值,不进行任何操作。

详细规则条目如下:

Item Name	Item Compute Express	Item Type
sql_logout_count	-	none
sql_succ_login_count	-	none
all_table_count	-	none
all_tablet_count	-	none
all_row_count	-	none
all_data_size	-	none
old_ver_tablets_num	-	none
memory_used_block_cache	-	none
memory_used_bi_cache	-	none
memory_used_sstable_row_ca	-	none
memory_used_join_cache	-	none
total_rows	-	none
active_total_rows	-	none
frozen_total_rows	-	none
memory_limit	-	none

Item Name	Item Compute Express	Item Type
memory_total	-	none
memtable_total	-	none
active_memtable_limit	-	none
active_memtable_total	-	none
frozen_memtable_limit	-	none
frozen_memtable_total	-	none
load1	-	none
load5	-	none
load15	-	none
cpu_sys	-	none
cpu_user	-	none
cpu_iowait	-	none
mem_used	-	none
mem_free	-	none
swap	-	none
network_in	-	none
network_out	-	none
ms_memory_limit	-	none

Item Name	Item Compute Express	Item Type
ms_memory_total	-	none
ms_memory_parser	-	none
ms_memory_transformer	-	none
ms_memory_ps_plan	-	none
ms_memory_rpc_request	-	none
ms_memory_sql_array	-	none
ms_memory_expression	-	none
ms_memory_row_store	-	none
ms_memory_session	-	none

4.4.5 数据展示计算规则

主要为了解决在数据展示时,单位不一致的情况。如采集的内存数值,是一个以Byte 为单位的值。而这样的数值,不适合查看。所以根据配置的规则,将该值转换为以GB为单位的值。

详细配置条目如下:

Item Name	Item Show Express	Value Type
sql_avg_select_time	-	微妙/次
sql_avg_insert_time	-	微妙/次
sql_avg_replace_time	-	微妙/次
sql_avg_update_time	-	微妙/次

Item Name	Item Show Express	Value Type
sql_avg_delete_time	-	微妙/次
avg_get_time	-	微妙/次
avg_scan_time	-	微妙/次
avg_apply_time	-	微妙/次
avg_batch_time	-	微妙/次
avg_merge_time	-	微妙/次
block_cache_hit	-	次/分
block_cache_miss	-	次/分
block_index_cache_hit	-	次/分
sstable_row_cache_hit	-	次/分
sstable_row_cache_miss	-	次/分
avg_get_time	-	微秒/次
avg_scan_time	-	微秒/次
block_cache_percent	block_cache_percent*100	%
block_index_cache_percent	block_index_cache_percent*100	%
sstable_row_cache_percent	sstable_row_cache_percent*100	%
queue_wait_time	-	微秒/请求
avg_get_event_time	-	微秒/次

Item Name	Item Show Express	Value Type
avg_scan_event_time	-	微秒/次
location_cache_hit	-	次/分
location_cache_miss	-	次/分
sql_avg_modify_time	-	微妙/次
memory_total	memory_total/(1024*1024*1024)	GB
tablet_merge_percent	-	%
split_count	-	个
sql_active_session	-	个
location_cache_percent	location_cache_percent*100	%
sql_ps_allocator_count	-	个
block_index_cache_miss	-	-
commit_log_size	commit_log_size/1024	KB/秒
sstable_disk_io_num	-	个/秒
sstable_disk_io_bytes	-	Byte/秒
rpc_bytes_in	-	KB/秒
rpc_bytes_out	-	KB/秒
succ_get_count	-	次/秒
succ_scan_count	-	次/秒

Item Name	Item Show Express	Value Type
fail_get_count	-	次/秒
fail_scan_count	-	次/秒
migrate_count	-	次/秒
copy_count	-	次/秒
rpc_bytes_in	rpc_bytes_in/1024	Byte/秒
rpc_bytes_out	rpc_bytes_out/1024	Byte/秒
request_count	-	次/秒
request_rows	-	行/秒
get_count	-	次/秒
scan_count	-	次/秒
sql_insert_count	-	次/秒
sql_replace_count	-	次/秒
sql_update_count	-	次/秒
sql_delete_count	-	次/秒
sql_succ_query_count	-	次/秒
sql_fail_query_count	-	次/秒
sstable_disk_io_num	-	个/秒
sstable_disk_io_bytes	sstable_disk_io_bytes/1024	KB/秒

Item Name	Item Show Express	Value Type
sql_select_count	-	次/秒
all_sql_select_count	-	次/秒
sql_succ_prepare_count	-	次/秒
sql_fail_prepare_count	-	次/秒
sql_succ_exec_count	-	次/秒
sql_fail_exec_count	-	次/秒
sql_succ_close_count	-	次/秒
sql_fail_close_count	-	次/秒
rpc_bytes_out	rpc_bytes_out/1024	KB/秒
rpc_bytes_in	rpc_bytes_in/1024	KB/秒
sql_modify_count	-	次/秒
block_cache_hit_per_second	-	次/秒
block_cache_miss_per_second	-	次/秒
block_index_cache_hit_per_second	-	次/秒
block_index_cache_miss_per_seco	-	次/秒
sstable_row_cache_hit_per_second	-	次/秒
sstable_row_cache_miss_per_seco	-	次/秒

Item Name	Item Show Express	Value Type
get_event_count	-	次/秒
scan_event_count	-	次/秒
rpc_bytes_in	rpc_bytes_in/1024	KB/秒
rpc_bytes_out	rpc_bytes_out/1024	KB/秒
get_count	-	次/秒
scan_count	-	次/秒
apply_count	-	次/秒
batch_count	-	次/秒
merge_count	-	次/秒
get_bytes	get_bytes/1024	KB/秒
scan_bytes	-	Byte/秒
sql_logout_count	-	次
sql_succ_login_count	-	次/分
all_table_count	-	^
all_tablet_count	-	^
all_row_count	-	行
all_data_size	all_data_size/(1024*1024*1024)	GB
old_ver_tablets_num	-	↑

Item Name	Item Show Express	Value Type
memory_used_block_cache	memory_used_block_cache/(1024*1 024*1024)	GB
memory_used_bi_cache	memory_used_bi_cache/(1024*1024)	МВ
memory_used_sstable_row_cache	memory_used_sstable_row_cache/(1024*1024*1024)	GB
memory_used_join_cache	memory_used_join_cache/(1024*10 24)	МВ
total_rows	total_rows/1000000	百万行
active_total_rows	active_total_rows/1000000	百万行
frozen_total_rows	frozen_total_rows/1000000	百万行
memory_limit	memory_limit/(1024*1024*1024)	GB
memory_total	memory_total/(1024*1024*1024)	GB
memtable_total	memtable_total/(1024*1024*1024)	GB
active_memtable_limit	active_memtable_limit/(1024*1024*1024*1024)	GB
active_memtable_total	active_memtable_total/(1024*1024*1 024)	GB
frozen_memtable_limit	frozen_memtable_limit/(1024*1024* 1024)	GB
frozen_memtable_total	frozen_memtable_total/(1024*1024* 1024)	GB

Item Name	Item Show Express	Value Type
load1	-	-
load5	-	-
load15	-	-
cpu_sys	-	-
cpu_user	-	-
cpu_iowait	-	-
mem_used	-	GB
mem_free	-	GB
swap	-	-
network_in	-	KB/s
network_out	-	KB/s
ms_memory_limit	ms_memory_limit/(1024*1024*1024)	次/秒
ms_memory_total	ms_memory_total/(1024*1024*1024)	GB
ms_memory_parser	ms_memory_parser/(1024*1024*102 4)	GB
ms_memory_transformer	ms_memory_transformer/(1024*102 4*1024)	GB
ms_memory_ps_plan	ms_memory_ps_plan/(1024*1024*1 024)	GB

Item Name	Item Show Express	Value Type
ms_memory_rpc_request	ms_memory_rpc_request/(1024*102 4*1024)	GB
ms_memory_sql_array	ms_memory_sql_array/(1024*1024* 1024)	GB
ms_memory_expression	ms_memory_expression/(1024*1024 *1024)	GB
ms_memory_row_store	ms_memory_row_store/(1024*1024* 1024)	GB
ms_memory_session	ms_memory_session/(1024*1024*10 24)	GB

4.5 C 客户端流量分配和重试设计

4.5.1 流量分配

流量分配只涉及弱一致性读请求,非弱一致性读请求全部发送至主集群,所以 C 客户端的流量分配方案采用了一个记账的模型:

每次更新集群信息时都会根据最新的流量比列,构造出一个定长数组,并且用变量"OFFSET"表述数据的当前偏移,变量"MASTER"记录当前一致性请求的次数。

- 1. 在每次发起读请求时,如果是一致性请求,则直接发往主集群(不查询上述构造的数组),且"MASTER++","OFFSET"不变,如果是非一致性请求,则继续步骤 2。
- 2. 查询上述构造的数组,如果当前偏移是主集群,则继续步骤 3;如果是备集群则直接发送,且"OFFSET++"。
- 3. 查看 MASTER 值,如果"MASTER==0",则直接发送请求到该主集群, 且"OFFSET++","MASTER"不变;否则"MASTER--","OFFSET++",并重 复步骤 2。

由于强一致性请求固定发往主集群,弱一致性通过查询数组按流量比发送,因此会造成主集群流量偏大。通过 MASTER 这个变量就有效抵消了强一致性请求到主集群的流量,从而达到服务端设置的流量比列。

Ex: 假设有集群 A 和 B, A 是主集群, B 是备集群, 流量比列是"4:6", 请求序列 "cq1 Nq1 Cq2 Nq2 Nq3 Nq4"。其中"Cq"表示一致性请求, "Nq"表示非一致性请求。

构造的一个定长数组如下:

1	А	В	В	А	В	А	В	В	А	В	

MASTER = 0, OFFSET=0

则流量分配如下:

请求	发往的集群	MASTER	OFFSET
Cq1	А	1	0
Nq1	В	0	2
Cq2	А	1	2
Nq2	В	1	3
Nq3	В	0	5
Nq4	А	0	6

4.5.2 重试

OceanBase 数据库为分布式系统,单点失效时需要保持对用户透明,所以在客户端需要在访问失败的时候增加重试策略。

对于普通请求,当客户端访问某 MergeServer 失败时,就给其打上标签并持续一段时间,然后随机重试该集群中的另一台 MergeServer 处理。重试过程中不修改内部的 OBGroupDataSource。

对于绑定变量的请求的,访问失败后并不重试,直接把错误交由应用处理,因为在客户端内部无法得知连接上绑定过哪些 statement。