# 1 APC的本质

### 1.1 了解APC

线程是不能被结束、暂停、恢复的,线程在执行的时候自己占据着CPU。设想一种极端的例子:如果不调用API、屏蔽中断,并保证代码不出现异常,线程将永久占用CPU,线程只有自己执行代码将自己结束。

如果我们想要控制线程的行为,就需要提供给它一个函数,让它自己去调用,**这个函数就是APC**(Asyncroneus Procedure Call,即异步过程调用)。

### 1.2 APC队列

线程结构体0x34偏移位成员指向了一个结构体\_KAPC\_STATE,该结构体有5个成员:

```
1
   0: kd> dt _KAPC_STATE
2
   nt!_KAPC_STATE
                         : [2] _LIST_ENTRY // 2个APC队列(2个双向链表,单表
3
      +0x000 ApcListHead
   占用8字节,4字节指向链表头,4字节指向链表尾),分别是用户APC、内核APC
4
      +0x010 Process
                          : Ptr32 _KPROCESS // 线程所属或者所挂靠的进程
5
      +0x014 KernelApcInProgress: UChar // 内核APC是否正在执行
      +0x015 KernelApcPending: UChar // 是否有正在等待执行的内核APC
6
      +0x016 UserApcPending : UChar // 是否有正在等待执行的用户APC
```

成员ApcListHead有2个APC队列,本质上就是双向链表,**在双向链表内存储的就是给线程提供的APC函数**,你想让线程做什么事情,就给给它提供一个APC函数挂进这个双向链表内,挂进去之后**线程在某一时刻会去检查这个链表**,当发现链表内有函数就会去调用,因此你可以在提供的APC函数中来控制线程的行为,当线程去检查列表且执行就会进行设定的行为。

成员Process表示当前线程所属或者所挂靠的进程,如果当前线程没有所挂靠的进程,那么该成员的值与ETHREAD结构体0x220偏移位成员的值一致。

```
0: kd> dt _KTHREAD
nt! KTHREAD
                           : _DISPATCHER_HEADER
   +0x000 Header
                         : _LIST_ENTRY
: Ptr32 Void
: Ptr32 Void
  +0x010 MutantListHead
  +0x018 InitialStack
                                                0: kd> dt _KAPC_STATE
  +0x01c StackLimit
                                                nt!_KAPC_STATE
  +0x020 Teb
                           : Ptr32 Void
  +0x024 TlsArray
                          : Ptr32 Void
                                                   +0x000 ApcListHead
                                                                            : [2] LIST_ENTRY
                                                                            : Ptr32 _KPROCESS
  +0x028 KernelStack
                           : Ptr32 Void
                                                   +0x010 Process
                                                   +0x014 KernelApcInProgress : UChar
                           : UChar
  +0x02c DebugActive
  +0x02d State
                                                   +0x015 KernelApcPending : UChar
                           : UChar
                           : [2] UChar
                                                   +0x016 UserApcPending
  +0x02e Alerted
  +0x030 Iopl
                           : UChar
  +0x031 NpxState
                           : UChar
  +0x032 Saturation
                           : Char
   +0x033 Priority
                           : Char
  +0x034 ApcState
                           : KAPC STATE
```

### 1.3 APC结构

我们向APC队列中挂入的函数,准确来说不能称之为函数,**而是一个APC结构体**。这个结构看着有些复杂,在本章节我们只需要知道0x1c偏移位成员NormalRoutine,**该成员的作用就是可以帮助我们找到提供的APC函数地址**。

```
0: kd> dt KAPC
nt! KAPC
  +0x000 Type
                           : Int2B
   +0x002 Size
                           : Int2B
                           : Uint4B
   +0x004 Spare0
                           : Ptr32 KTHREAD
   +0x008 Thread
   +0x00c ApcListEntry
                          : LIST ENTRY
   +0x014 KernelRoutine
                           : Ptr32
                                       void
   +0x018 RundownRoutine
                           : Ptr32
                                       void
   +0x01c NormalRoutine
                           : Ptr32
                                       void
                          : Ptr32 Void
   +0x020 NormalContext
   +0x024 SystemArgument1
                          : Ptr32 Void
   +0x028 SystemArgument2 : Ptr32 Void
                          : Char
   +0x02c ApcStateIndex
                           : Char
   +0x02d ApcMode
   +0x02e Inserted
                           : UChar
```

### 1.4 APC执行

KiServiceExit函数是**系统调用、异常或中断**返回用户空间的必经之路,因此当线程调用API、程序出现异常或中断时就会**调用KiServiceExit函数**,该函数会检查当前KTHREAD.KAPC\_STATE.UserApcPending是否为0,即表示是否有用户空间的APC请求,如果有的话就会向下继续走,**最后KiDeliverApc函数专门用于处理APC**。(只判断用户空间的APC请求是因为在KiDeliverApc函数中会优先处理内核空间的APC然后处理用户空间的APC,因此我们不需要再多余进行判断)

```
; 获取KTHREAD
       ebx, large fs:124h
mov
       byte ptr [ebx+2Eh], 0
                                     ; KTHREAD+0x2e -> Alerted
mov
                                     ; KTHREAD+0x4a -> KTHREAD -> KAPC_STATE -> UserApcPending
       byte ptr [ebx+4Ah], 0
cmp
                                     ; 检查UserApcPendings是否为0,即表示是否有用户空间的APC请求
       short loc 406F87
iz
       ebx, ebp
mov
       [ebx+44h], eax
mov
       dword ptr [ebx+50h], 3Bh; ';'
mov
       dword ptr [ebx+38h], 23h; '#'
mov
       dword ptr [ebx+34h], 23h; '#'
mov
       dword ptr [ebx+30h], 0
mov
       ecx, 1
                                     ; NewIrql
mov
       ds:__imp_@KfRaiseIrql@4
                                     ; KfRaiseIrql(x)
call
push
       eax
sti
       ehx
nush
push
       0
push
                                     ;执行内核APC,并为用户空间的APC执行进行准备
       KiDeliverApc@12
call
```

# 2 备用APC队列

在上一章节的学习中,我们知道如果想控制线程的行为,就需要给它的APC队列里面挂一个APC,也就是在线程结构体0x34偏移位成员ApcState的成员ApcListHead其中一个链表中挂入,除了ApcState成员以外,在线程结构体KTHREAD中存着与APC有关的字段不止这一处。

如下所示KTHREAD结构体中,除了ApcState,还有4处与APC有关的成员,本章将会依次介绍这几个字段的含义,并学习一个新的知识,即备用APC队列。

```
1
     0: kd> dt _KTHREAD
 2
     nt!_KTHREAD
 3
        . . .
 4
        +0x034 ApcState : _KAPC_STATE
 5
 6
        +0x138 ApcStatePointer : [2] Ptr32 _KAPC_STATE
 7
8
        +0x14c SavedApcState
                              : _KAPC_STATE
9
10
        +0x165 ApcStateIndex
                              : UChar
        +0x166 ApcQueueable
                              : UChar
11
12
```

### 2.1 SavedApcState

线程APC队列中的APC函数都是与进程相关联的,如A进程的1线程中的所有APC函数要访问的内存地址都是A进程的。但线程是可以挂靠到其他的进程,**如A进程的线程1通过修改Cr3,即改为B进程的页目录基址,就可以访问B进程地址空间,即所谓的进程挂靠**。

当A进程的1线程挂靠B进程后,APC队列中存储的却仍然是原来的APC,那么如果某个APC函数要读取一个地址为0x12345678的数据,读到的将是B进程的地址空间,这样逻辑就错误了。

为了**避免混乱,在1线程挂靠B进程时,会将ApcState中的值暂时存储到SavedApcState中**,等回到原进程A时,再将APC队列恢复。所以,**SavedApcState又称为备用APC队列**。

那么在这种进程挂靠的场景下,也是可以向线程APC队列中插入APC的,ApcState内所存储的就是B进程相关的APC信息(**挂靠进程**),而SavedApcState所存储的就是A进程相关的APC信息(**所属进程**)。

## 2.2 ApcStatePointer

为了方便寻址,在KTHREAD结构体中定义了一个指针数组ApcStatePointer,数组内有两个成员。 该成员存储的信息也分为两种场景,分别是正常场景和挂靠场景:

### 2.3 ApcStateIndex

ApcStateIndex用来标识当前线程处于什么状态,**正常状态下该值为0,挂靠状态下该值为1**。那么我们将该成员结合ApcStatePointer,就会发现一个设计细节的地方。

无论是正常场景,还是挂靠场景,我们使用**ApcStatePointer[ApcStateIndex]**的组合方式,都可以获取到ApcState,即线程当前使用的APC信息。

## 2.4 ApcQueueable

ApcQueueable用于表示**是否可以向线程的APC队列中挂入APC**。当线程正在执行退出的代码时,会将这个值设置为0 ,如果此时执行插入APC的代码(在内核中会使用KeInsertQueueApc插入APC),在插入函数中会判断这个值的状态,如果为0则插入失败。

# 3 APC挂入过程

无论是正常状态还是挂靠状态,都有两个APC队列,一个是内核队列,一个是用户队列。每当要挂入一个APC时,不管是内核空间还是用户空间的函数,内核都要准备一个KAPC的数据结构,并将这个结构挂到相应的APC队列中。

# 3.1 KAPC结构体

我们要了解APC挂入过程,先要了解KAPC这个数据结构,知道它每个成员的作用。如下所示,我们可以从注释中了解每个成员的作用和含义。

```
1
    0: kd> dt _KAPC
 2
    nt!_KAPC
 3
      +0x000 Type
                          : Int2B
                                         // APC的类型:0x12
 4
      +0x002 Size
                          : Int2B
                                         // 当前结构体的大小:0x30
 5
      +0x004 Spare0
                         : Uint4B
                                        // 该成员未使用
      +0x008 Thread
                         : Ptr32 _KTHREAD // APC所属的线程
 6
 7
      +0x00c ApcListEntry
                         : _LIST_ENTRY
                                         // APC所挂入的队列,存放的是双向
    链表,2个前后成员的地址
 8
      +0x014 KernelRoutine : Ptr32
                                   void // 指向一个函数,在对应函数内调用
    了ExFreePoolWithTag来释放APC,当APC执行完毕之后,内核程序就会调用该成员指定的函数进
                                   void
 9
       +0x018 RundownRoutine : Ptr32
                                         // 该成员未使用
10
       +0x01c NormalRoutine : Ptr32
                                    void // 如果当前APC为用户空间的,则为
    用户APC的总入口,反之为真正的内核APC函数,因此通过它可以帮助我们找到提供的APC函数地址
      +0x020 NormalContext
                         : Ptr32 Void
                                         // 如果当前APC为内核APC,则该值
11
    没有意义,如果为用户APC,则该值为真正的APC函数
12
      +0x024 SystemArgument1 : Ptr32 Void
                                         // APC函数的参数
      +0x028 SystemArgument2 : Ptr32 Void
                                         // APC函数的参数
13
14
      +0x02c ApcStateIndex
                         : Char
                                         // 这个值与KTHREAD结构体的
    0x165偏移位成员一样,但不同的是这里的这个成员有4个值:0、1、2、3
15
      +0x02d ApcMode
                     : Char
                                        // 当前APC的模式:内核、用户
      +0x02e Inserted
                         : UChar
                                         // 表示本APC是否已挂入队列,挂入
16
    前:0,挂入后:1
```

## 3.2 挂入流程

APC挂入流程大致如下,如果是用户层的话会先通过QueueUserAPC → NtQueueApcThread,然后到内核层 KeInitializeApc → KeInsertQueueApc → KiInsertQueueApc。



但也不完全如此,很多内核函数调用时会直接的去使用KelnitializeApc、KilnsertQueueApc,也就不完全是这么一个挂入流程了,因此我们想要真正了解挂入流程,就需要了解这两个函数。

#### 3.2.1 KelnitializeApc

KelnitializeApc函数的使用格式如下,我们可以看见传递的每个参数都是用来给KAPC结构体成员赋值用的,也就表示KelnitializeApc函数就是用于创建并初始化一个APC的。

```
1
     VOID KeInitializeApc(
 2
        IN PRKAPC
                                      // KAPC结构体指针
     Apc,
 3
        IN PKTHREAD
                                    // 目标线程,对应KAPC.Thread
     Thread,
 4
        IN KAPC_ENVIRONMENT Environment,
                                                  // 四种状态,对应
     KAPC.ApcStateIndex
        IN PKKERNEL_ROUTINE KernelRoutine, // 销毁KAPC的函数地址,对应
 5
     KAPC.KernelRoutine
        IN PKRUNDOWN_ROUTINE RundownRoutine OPTIONAL, // 未使用
 6
        IN PKNORMAL_ROUTINE NormalRoutine,
 7
                                                   // 对应
     KAPC.NormalRoutine
                                                   // 挂入的APC模式:内核、用
 8
        IN KPROCESSOR_MODE ApcMode,
     户,对应KAPC.ApcMode
 9
        IN PVOID
     NormalContext
                                       // 对应KAPC.NormalContext
10
```

KelnitializeApc本身的功能很简单,但是对Kapc.ApcStateIndex的赋值,我们需要了解一下,虽然它与 KTHREAD.ApcStateIndex同名,但含义不完全一样,因为当前该成员有4个值:0、1、2、3,它们的含义如下:

```
1 0: 原始环境
2 1: 挂靠环境
3 2: 当前环境
4 3: 插入APC时的当前环境
```

值为0和1我们好理解,但是2和3我们就需要来具体分析代码了,如下图所示因为不确定此时的环境和先前的环境是否一致(可能发生挂靠),所以这里会进行判断,如果Environment值为2就会跳转到一处代码,将当前线程的ApcStateIndex赋值给DL寄存器,并跳回去之后将DL寄存器的值赋给KAPC.ApcStateIndex。

```
loc_4101B0:
mov dl,
                                                                                                                                                                                 ; CODE XREF: KeInitializeApc(x,x,x,x,x,x,x,x)+1C↑j; 将KTHREAD.ApcStateIndex给到DL寄存器
           edi, edi
mov
push
mov
mov
cmp
           ebp, esp
eax, [ebp+arg_0]
edx, [ebp+arg_8]
                                                                                                                                    dl, [ecx+165h]
loc_40F23D
                                                                                                                         jmp
                                                           VADC结构体均针
                                                                                                                         loc_40F23D:
                                                                                                                                                                                 ; CODE XREF: KeInitializeApc(x,x,x,x,x,x,x,x)+F9B↓j
                                                                                                                                    [eax+8], ecx
           edx,
                                                                                                                         mov
                                                                                                                                     ecx, [ebp+arg_C]
                                                                                                                         mov
           word ptr [eax], 12h
word ptr [eax+2], 30h; '0'
                                                          KAPC.Type -> 0x12
KAPC.Size -> 0x30
如果挂入APC时的环境
                                                                                                                                    [eax+14h], ecx
                                                                                                                                     ecx, [ebp+arg 10]
                                                                                       (Environment) 为2则跳转
                                                                                                                                    [eax+2Ch], dl
[eax+18h], ecx
                                                                                                                                                                                 ; 将DL给到KAPC.ApcStateIndex
```

这里就是确保在初始化APC时,**挂入的APC队列一定是线程当前环境对应的**。

#### 3.2.2 KilnsertQueueApc

我们知道了Environment值为2时的作用,当该值为3表示插入APC时的当前环境,我们就需要来分析插入APC的函数,即KilnsertQueueApc。该函数使用方法很简单,只有2个参数:

```
1 VOID FASTCALL KiInsertQueueApc
2 (
3 IN PKAPC Apc, // KAPC指针(指向一个已经初始化完成的APC)
4 IN KPRIORITY PriorityBoost
5 )
```

我们可以通过IDA来看一下,该函数最开始有两个判断,第一个判断是KAPC.Inserted的值是否为0,如果不为0就说明已经挂入到队列中,那就进行跳转,最终RET;第二个判断是KAPC.ApcStateIndex的值是否为3,如果为3则表示当前在插入APC时的环境(也就是执行KiInsertQueueApc时的环境),就会跳转进一块代码,将当前线程的ApcStateIndex赋值给DL,然后再通过DL赋值给KAPC.ApcStateIndex。

```
edi, edi
                                                                                                                                                                              ; CODE XREF: KiInsertQueueApc(x,x)+12†j
push
mov
push
          ebp, esp
ecx
                                                                                                                                   al, al
                                                                                                                         xor
leave
                                                     : KAPC指针
          eax, ecx
          byte ptr [eax+2Eh], 0
                                                    ; 判断KAPC+0x2E(Inserted)的值是否为0
cmp
           ecx, [eax+8]
                                                                                                                                                                                CODE XREF: KiInsertQueueApc(x,x)+1C†j
将KTHREAD+0x165(ApcStateIndex)的值给到DL
在通过DL给到KAPC.ApcStateIndex
          [ebp+var_4], edx
loc_44BA25
                                                                                                                                   dl, [ecx+165h]
                                                       KAPC.Inserted不为0,说明已经挂入APC队列,就跳转
                                                                                                                         mov
                                                                                                                         mov
                                                                                                                                    [eax+2Ch], dl
loc 402C94
                                                       判断KAPC+0x2C(ApcStateIndex)的值是否为3
如果为3则跳转,也就表示"插入APC时的当前环境
          byte ptr [eax+2Ch], 3 loc 44BA29
cmp
iz
```

接着我们向下看代码流程,首先是判断KAPC.NormalRoutine是为0,不为0则跳转,跳转之后又做了一个判断,判断DL的值,也就KAPC.ApcNode的值是否为0,如果为0也就表示当前要插入的为内核APC,然后进行跳转,将APC插入到对应的内核APC队列中,最后跳回主代码;

如果DL的值不为0,则会判断该KAPC.KernelRoutine是不是PsExitSpecialApc,**如果是,则会把对应的APC挂入到**队列中,之后跳回主代代码,这里有个细节需要注意,再挂入队列之前会将UserApcPending的值设为1;如果不是,那么也会走下面的代码,将用户APC插入带对应的用户APC队列中,最后跳回主代码。

接着我们看Kapc.NormalRoutine的值为0,以及链表为空的情况下的情况,向下走就直接将当前APC挂入到对应的队列中。

KiInsertQueueApc(x,x)+C88C↓j KiInsertQueueApc(x,x)+C896↓j KiInsertQueueApc(x,x)+C8B5↓j


KiInsertQueueApc(x,x)+E196↓

KiInsertQueueApc(x,x)+14B04↓

KiInsertQueueApc(x,x)+34F08↓

.text:0044BA3F↓j

: .text:0044BA44



继续向下跟进代码,我们发现无论是用户或者内核APC插入队列之后,最终都会走到这里,它的第一步就是将 KAPC.Inserted设为1,表示当前APC已经插入到队列中;然后这里会有一个判断,判断KAPC.ApcStateIndex的值 与KTHREAD.ApcStateIndex的值是否相同;若不同,说明挂入APC时出现问题,给AL设为1后,即表示将KAPC结构体设为1,结构体就没了,然后函数直接返回。

如果相同,会先根据KAPC.ApcMode的值判断该APC为用户APC还是内核APC;若是用户APC,则会跳转并依次判断KTHREAD.State,KTHREAD.WaitMode和KTHREAD.Alertable的值,其含义分别为**判断线程状态是否为等待、判断是否是用户导致的等待以及判断是否可以唤醒线程。** 

若以上条件均满足,**则会执行KiUnwaitThread函数,将当前线程从等待链表里取出,挂到就绪链表中,也就是把当前线程唤醒**,才有机会执行APC函数;若条件不满足,那么APC函数就无法得到执行,当然还有一种情况,如果当前APC因条件不满足而没法执行,但是它已经位于APC队列中,如果下一个APC插入时,满足唤醒线程的条件,就有可能会出现两个APC依次执行的情况。

内核APC与用户APC类似,但是不需要判断这么多,并且内核APC在执行前会先将ApcState.KernelApcPending设为1,表示有等待执行的内核APC,并调用KiUnwaitThread函数唤醒线程,用户APC只有在满足3个执行条件后,才会修改ApcState.UserApcPending值为1。

```
; CODE XREF: KiInsertQueueApc(x,x)+DFB64j
; KiInsertQueueApc(x,x)+2BD704j
; 将KAPC+0x2c(ApcStateIndex)给到EDI
; 将KACP. Inserted设为1. 表示APCL包括入到队列中
; 将当前线程的ApcStateIndex给到ESI
; 两个ApcStateIndex进行比较
; 恢复现场
 loc_402CCF:
                                                                                                                                                           loc 402D1A:
              edi, byte ptr [eax+2Ch]
 movsx
             byte ptr [eax+2Eh], 1
esi, byte ptr [ecx+165h]
edi, esi
 movzx
 pop
pop
              edi
                                                                  ; 两个ApcStateIndex不相等进行跳转
                                                                  ; 判断DL(ApcMode)是否为0
; 不为0,用户APC,跳转
              dl, dl
loc_410E04
 test
                                                                                                                                                                        al, 1
                                                                     将KTHREAD+0x2d(State)的值给到DL
              dl, [ecx+2Dh]
                                                                     特別inkUnseXety(state)问题由当时
判断印是否为2
将KTHREAD+9x49(ApcState.KernelApcPending)设为1
DL不为边则数转,这里的处理方式与用户APC处理方式类似
最终会调用KiUnwaitThread函数
              a1, 2
byte ptr [ecx+49h], 1
loc_40F4FB
                                                                   -
CODE XREF: KiInsertQueueApc(x,x)+75↑j
判断KTHREAD.State的值是否为5
loc_410E04:
            byte ptr [ecx+2Dh], 5
             loc_402D1A
                                                                   判断KTHREAD.WaitMode的值是否为1不为1跳转
            byte ptr [ecx+59h], 1
                                                                ;判断KTHREAD.Alertable的值是否为0;为0跳转
            byte ptr [ecx+164h], 0
cmp
jz
```

```
loc_410E04:
                                       ; CODE XREF: KiInsertQueueApc(x,x)+75↑j
; 判断KTHREAD.State的值是否为5
        byte ptr [ecx+2Dh], 5
cmp
                                        ;不为5跳转
        loc 402D1A
inz
                                        ;判断KTHREAD.WaitMode的值是否为1
cmp
        byte ptr [ecx+59h], 1
                                        ;不为1跳转
        loc_402D1A
jnz
                                        ; 判断KTHREAD.Alertable的值是否为0
        byte ptr [ecx+164h], 0
cmp
                                        ;为0跳转
        loc_437B76
jz
                                        ; CODE XREF: KiInsertQueueApc(x,x)+34F0E↓j
loc_410E25:
                                        ;当Alertable的值不为0,则将KTHREAD.ApcState.UserApcPending设为1
mov
       byte ptr [ecx+4Ah], 1
push
        edx, 0C0h
mov
        loc_40F51F
jmp
           loc 40F51F:
                                                   ; CODE XREF: KiInsertQueueApc(x,x)+E1BE↓j
                   [ebp+var 4]
           push
           call
                   @KiUnwaitThread@16
                                                   ; KiUnwaitThread(x,x,x,x)
```

这里我们提到了以后新的东西,即KTHREAD.Alertable,该成员表示当前线程是否可以被唤醒,这个值可以被Sleep**Ex**、WaitForSingleObject**Ex**等能让线程进入等待状态的函数修改。

```
DWORD SleepEx(
DWORD dwMilliseconds, // time-out interval
BOOL bAlertable // early completion option
);
DWORD WaitForSingleObjectEx(
HANDLE hHandle, // handle to object
DWORD dwMilliseconds, // time-out interval
BOOL bAlertable // alertable option
);
```

# 4 内核APC执行过程

APC函数的执行与插入并不是同一个线程,在A线程中向B线程插入一个APC,插入的动作是在A线程中完成的,但什么时候执行则由B线程决定,所以称之为**异步过程调用**。内核APC函数与用户APC函数的执行时间和执行方式也有区别,我们本章节主要学习内核APC的执行过程。

# 4.1 执行点

#### 4.1.1 线程切换

我们要知道内核APC函数在哪个执行点执行,**第一个执行点就是线程切换**,在SwapContext函数内判断是否有内核APC,在KiDeliverApc函数内执行内核APC函数。

SwapContext 判断是否有内核APC

KiSwapThread

KiDeliverApc 执行内核APC函数

首先我们来看一下SwapContext,在该函数内有一处判断,判断ESI+0x49(即 KTHREAD.ApcState.KernelApcPending)是否为0,也就表示判断当前内核APC队列是否有等待执行的APC函数,如果不为0的情况下就进行跳转,最终RET。我们可以看见整个链是

SwapContext ← KiSwapContext ← KiSwapThread 。在SwapContext函数内,实际上是将判断的结果给到了AL,而后在KiSwapThread调用完KiSwapContext之后,将AL值进行了比较,当AL的值不为0时则进行跳转。

```
loc_405F69:
                                          ; CODE XREF: SwapContext+E2↑j
        eax, [ebx+18h]
mov
mov
        ecx, [ebx+3Ch]
        [ecx+3Ah], ax
mov
        eax, 10h
shr
        [ecx+3Ch], al
mov
        [ecx+3Fh], ah
mov
        dword ptr [esi+4Ch]
dword ptr [ebx+61Ch]
inc
inc
pop
        ecx
        [ebx], ecx
mov
        byte ptr [esi+49h], 0
                                          ; 判断KTHREAD+0x49(ApcState.KernelApcPending)是否为0,不为0则进行跳转
cmp
        short loc 405F92
jnz
                    loc_405F92:
                                                              ; CODE XREF: SwapContext+115↑j
                    popf
                            short loc_405F98
                    jnz
                            al, 1
                    mov
                    retn
                                                 SwapContext
                                        call
                                                 ebp, [esp+10h+var_10]
                                        mov
                                                edi, [esp+10h+var_C]
                                        mov
                                                 esi, [esp+10h+var_8]
                                        mov
                                                ebx, [esp+10h+var_4]
                                        mov
                                        add
                                                 esp, 10h
                                        retn
                  loc 40B1EC:
                                                            ; CODE XREF: KiSwapThread()+5F1F↓j
                          ecx, eax
                 mov
                  call
                          @KiSwapContext@4
                                                            ; KiSwapContext(x)
                          al, al
                 test
                          cl, [edi+58h]
                                                            ; NewIrql
                 mov
                  mov
                          edi, [edi+54h]
                          esi, ds:__imp_@KfLowerIrql@4
                                                           ; KfLowerIrql(x)
                  mov
                          loc_4164CB
                  inz
```

接着我们向下看当AL值为1,跟随跳转,就会去将eax的值清0,然后传递给KiDeliverApc函数,该函数的作用就是根据参数1的值,来判断执行哪个空间的APC函数。

```
; CODE XREF: KiSwapThread()+461j
loc_4164CB:
                                     ; NewIrql
mov
       cl, 1
       esi ; KfLowerIrql(x)
                                     ; KfLowerIrql(x)
call.
                                     ; 清0操作
xor
       eax, eax
                                     ;参数3
push
       eax
                                     ;参数2
push
       eax
                                     ;参数1,当值为0时处理内核APC,当值为1时候处理内核APC和用户APC
push
       eax
call
       KiDeliverApc@12
                                     ; KiDeliverApc(x,x,x)
```

### 4.1.2 系统调用、中断或者异常

第二个执行点是系统调用、中断或者异常,因此当线程调用API、程序出现异常或中断时返回用户空间**调用 KiServiceExit函数**,该函数会检查当前KTHREAD.ApcState.UserApcPending是否为0,即表示是否有用户空间的 APC请求,如果有的话就会向下继续走,通过**KiDeliverApc函数执行APC,因为第一个参数为1,所以会先执行内核APC,然后执行用户APC**。因此我们也知道在此处如果没有用户APC,也就不会执行内核APC。

```
; 获取KTHREAD
        ebx, large fs:124h
                                       ; KTHREAD+0x2e -> Alerted
        byte ptr [ebx+2Eh], 0
mov
        byte ptr [ebx+4Ah], 0
                                       ; KTHREAD+0x4a -> KTHREAD -> KAPC_STATE -> UserApcPending
cmp
                                       ;检查UserApcPendings是否为0,即表示是否有用户空间的APC请求
        short loc_406F87
įΖ
        ebx, ebp
mov
        [ebx+44h], eax
mov
        dword ptr [ebx+50h], 3Bh ; ';'
dword ptr [ebx+38h], 23h ; '#'
mov
        dword ptr [ebx+34h], 23h; '#'
mov
        dword ptr [ebx+30h], 0
                                       ; NewIrql
        ecx, 1
mov
        ds:__imp_@KfRaiseIrql@4
call
                                       ; KfRaiseIrql(x)
push
        eax
sti
push
        ebx
push
push
                                       ;执行内核APC,并为用户空间的APC执行进行准备
call
        _KiDeliverApc@12
```

### 4.2 KiDeliverApc函数

我们知道了无论什么点触发APC的执行,最终都会通过KiDeliverApc函数来执行APC,因此我们分析该函数就可以了解执行的过程。

通过IDA打开内核文件(Ntoskrnl.exe)找到KiDeliverApc函数开始分析,首先我们可以看见会将 KernelApcPending设为0,获取内核APC队列地址,接着**判断队列(链表)是否为空**,如果不为空则表示队列中 有APC,就会进行跳转。

```
; 将FS:0x124(CurrentThread[KTHREAD])给到EAX
mov
        eax, large fs:124h
                                       ;EAX给到ESI
mov
        esi, eax
        eax, [esi+134h]
mov
        [ebp+var_10], eax
        eax, [esi+44h]
mov
        [esi+134h], ecx
mov
        ecx, [esi+0E8h]
                                       ; SpinLock
lea
        edx, [ebp+LockHandle]
lea
                                       : LockHandle
        [ebp+BugCheckParameter1], eax
mov
call
        ds: imp @KeAcquireInStackQueuedSpinLock@8; KeAcquireInStackQueuedSpinLock(x,x)
                                       ; 将ESI+0x49(KTHREAD.ApcState.KernelApcPending)设为0
        byte ptr [esi+49h], 0
mov
                                       ;将ESI+0x34(KTHREAD.ApcState.ApcListHead),即内核APC队列地址给到EBX
        ebx, [esi+34h]
lea
                                       ; CODE XREF: IopCompleteRequest(x,x,x,x,x)+21D↓j
loc_4063A9:
                                       ; IopCompleteRequest(x,x,x,x,x)+7156↓j
                                         .text:0044B9F5↓j
                                         微软链表设计时,内容为空不会存空值,而会存当前链表的地址,即[ebx] == ebx
因此使用CMP判断两者是否相等,如果不相等则表示队列中有APC
        [ebx], ebx
cmp
        loc_416444
                                        ; 不相等即跳转
inz
```

接着跟进跳转,我们可以看见获取到KAPC的首地址,将几个成员KernelRoutine、NormalRoutine、NormalContext、SystemArgument1、SystemArgument1取出,分别压入栈中,便于后续的使用,在这操作之间有一层判断,**判断NormalRoutine是否为0**,即表示当前内核APC函数是否为空,不为空则表示存在APC函数,就会进行跳转。

```
; CODE XREF: KiDeliverApc(x,x,x)+57fj
;将KACP结构体地址给到EAX,需要注意的是,这里给的地址并不是结构体首地址
;因为在插入APC时给的地址就是KACP.ApcListEntry成员位的地址
loc_416444:
        eax, [ebx]
mov
                                        ; 通过EAX-0xc的方式将KAPC结构体首地址给到EDI
1ea
        edi, [eax-0Ch]
        ecx, [edi+14h]
                                        ;如下几行指令操作就是将KernelRoutine、NormalRoutine
mov
                                        ; NormalContext、SystemArgument1、SystemArgument2取出,存放之内存中,便于后续使用
        [ebp-14h], ecx
        ecx, [edi+1Ch]
        ecx, ecx
                                        ;判断NormalRoutine是否为0
test
mov
        [ebp-4], ecx
        edx, [edi+20h]
mov
mov
        [ebp-10h], edx
mov
        edx, [edi+24h]
mov
        [ebp-0Ch], edx
mov
        edx, [edi+28h]
mov
        [ebp-8], edx
        loc_41D364
                                        ;不为0则进行跳转
inz
```

继续跟进跳转,我们可以看见会进行两个判断,即判断**当前是否有内核APC正在运行**以及**当前是否禁用了内核APC**,如果都没有的话继续向下走,**将当前APC从队列中进行摘除**,调用KernelRoutine对应的函数,该成员指向的是释放APC的函数,接着会再判断一次NormalRoutine是否为0,不为0则会先将KernelApcInProgress设为1,**然后执行NormalRoutine对应的函数**,即内核APC函数,并传入三个值:NormalContext、SystemArgument1、SystemArgument2。

```
loc 41D364:
                                      ; CODE XREF: IopCompleteRequest(x,x,x,x,x)+1DD^j
; __unwind { // __SEH_prolog
                                        判断ESI+0x48(KAPC.KernelApcInProgress)是否为0
       byte ptr [esi+48h], 0
cmp
                                      ; 非0,表示当前有内核APC正在运行,跳转
       loc 4063BE
jnz
       dword ptr [esi+0D4h], 0
                                      ;判断ESI+0xD4(KTHREAD.KernelApcDisable)是否为0
cmp
       loc 4063BE
                                      ; 非0,表示当前内核APC被禁用了,跳转
jnz
                                      ; 从APC队列中摘除当前APC
       ecx, [eax]
mov
       eax, [eax+4]
mov
       [eax], ecx
mov
       [ecx+4], eax
mov
                                      ; LockHandle
lea.
       ecx, [ebp+LockHandle]
                                      ;将EDI+0x2e(KACP.Inserted)设为0
       byte ptr [edi+2Eh], 0
mov
       ds:__imp_@KeReleaseInStackQueuedSpinLock@4 ; KeReleaseInStackQueuedSpinLock(x)
call.
lea
       eax, [ebp-8]
                                      ; 依次将SystemArgument2、SystemArgument1
                                      ; NormalContext、NormalRoutine压入栈内
nush
       eax
       eax, [ebp-0Ch]
1ea
nush
       eax
       eax, [ebp-10h]
lea
push
       eax
lea
       eax, [ebp-4]
push
push
       edi
call
       dword ptr [ebp-14h]
                                      ; 调用KernelRoutine, 即释放APC
                                      ; 判断NormalRoutine的值是否为0
       dword ptr [ebp-4], 0
cmp
                                      ;为0则跳转
       short loc_41D3CF
jz
xor
       cl, cl
                                      ; 将ESI+0x48(KAPC.KernelApcInProgress)设为1
       byte ptr [esi+48h], 1
mov
       ds:__imp_@KfLowerIrql@4
call
                                      ; KfLowerIrql(x)
       dword ptr [ebp-8]
                                      ; 压入SystemArgument2、SystemArgument1、NormalContext
push
       dword ptr [ebp-0Ch]
push
       dword ptr [ebp-10h]
push
       dword ptr [ebp-4]
                                      ; 执行NormalRoutine, 即内核APC函数
call.
```

当执行完内核APC函数时,则会将KernelApcInProgress设为0,然后再进行判断是否有下一个需要内核APC,如果有的话就重复上面的步骤。

```
byte ptr [esi+48h], 0
                                                                      ; 将ESI+0x48(KAPC.KernelApcInProgress)设为0
                               loc_4063A9
                      jmp
                                               ; CODE XREF: IopCompleteRequest(x,x,x,x,x)+21D↓j
loc_4063A9:
                                               ; IopCompleteRequest(x,x,x,x,x)+7156↓j
                                               ; .text:004489F5\j; ; .text:004489F5\j; ; .text:004489F5\j; ; 微软链表设计时,内容为空不会存空值,而会存当前链表的地址,即[ebx] == ebx; 因此使用CMP判断两者是否相等,如果不相等则表示队列中有APC; 不相等即跳转
         [ebx], ebx
cmp
         loc_416444
jnz
                                               ;取第二个链表
         ecx, [esi+3Ch]
lea
         eax, [ecx]
cmp
         eax, ecx
         loc_410C2D
jnz
```

#### 最后,我们可以简单总结一下:

- 1. 内核APC在线程切换的时候就会执行,这也就意味着,只要插入内核APC很快就会执行;
- 2. 在执行用户APC之前会先执行内核APC;
- 3. 内核APC在内核空间执行,不需要换栈,一个循环全部执行完毕。

# 5 用户APC执行过程

处理用户APC要比内核APC复杂的多,因为用户APC函数要在用户空间执行的,这里涉及到大量栈的切换操作: 当线程从用户层进入内核层时,要保留原来的运行环境,比如各种寄存器,栈的位置等等(Trap\_Frame),然 后切换成内核的栈,如果正常返回,恢复栈环境即可。

但如果有用户APC要执行的话,就意味着线程要**提前返回到用户空间**去执行,而且返回的位置不是线程进入内核时的位置,而是**返回到其他的位置**,每处理一个用户APC都会涉及到内核空间与用户空间的切换,因此栈的操作比较复杂,如果我们需要足够了解栈的操作细节才能理解用户APC是如何执行的。

# 5.1 KiDeliverApc函数

我们接着来看KiDeliverApc函数,该函数处理用户APC时,会先处理内核APC,然后回来取用户APC队列,判断队列是否为空,不为空则进行跳转处理。

```
eax, large fs:124h
                                     ; 将FS:0x124(CurrentThread[KTHREAD])给到EAX
                                     : FAX给到FST
mov
       esi, eax
mov
       eax, [esi+134h]
       [ebp+var_1C], eax
mov
       eax, [esi+44h]
       [esi+134h], ecx
       ecx, [esi+0E8h]
                                     ; SpinLock
1ea
       edx, [ebp+LockHandle]
                                     ; LockHandle
lea
       [ebp+BugCheckParameter1], eax
mov
       ds: imp @KeAcquireInStackQueuedSpinLock@8 ; KeAcquireInStackQueuedSpinLock(x,x)
call
                                     ; 将ESI+0x49(KTHREAD.ApcState.KernelApcPending)设为0
       byte ptr [esi+49h], 0
mov
                                     ,将ESI+0x34(KTHREAD.ApcState.ApcListHead),即内核APC队列地址给到EBX
       ebx, [esi+34h]
lea
loc_4063A9:
                                     ; CODE XREF: IopCompleteRequest(x,x,x,x,x)+21D↓j
                                     ; IopCompleteRequest(x,x,x,x,x)+7156↓j
                                       .text:0044B9F5↓j
                                       微软链表设计时,内容为空不会存空值,而会存当前链表的地址,即[ebx] == ebx
cmp
       [ebx], ebx
                                       因此使用CMP判断两者是否相等,如果不相等则表示队列中有APC
       loc 416444
inz
       ecx, [esi+3Ch]
                                     ; 取第二个链表,ESI+0x3c(KTHREAD.ApcState.ApcListHead + 0x8),即用户内核队列
lea
mov
       eax, [ecx]
                                      判断队列(链表)是否为空
cmp
       eax, ecx
                                      不为空则跳转
       loc_410C2D
jnz
```

跳转过来之后,会进行两个判断,**第一个判断是KiDeliverApc函数的第一个参数是否为1**,为1则表示要处理用户APC,就不会跳转继续向下走;**第二个判断是UserApcPending是否为0**,不为0则表示当前有等待执行的用户APC,就不会跳转继续向下走;将UserApcPending设为0,然后接下来的操作就跟内核APC执行过程差不多了,**取KAPC结构体首地址**,将几个成员压入栈内便于后续使用,**再从链表中将当前APC摘除**,接着调用KernelRoutine来**释放当前APC所占用的内存空间**;在这之后就与内核APC执行过程不一样了,先判断NormalRoutine是否为0,不为0则表示用户APC的总入口是存在的,然后将SystemArgument2、SystemArgument1、NormalContext、NormalRoutine分别压入栈内压入栈内,**用于后续的KiInitializeUserApc函数的执行**。

```
; CODE XREF: KiDeliverApc(x,x,x)+641j
; 判断第一个参数是不是1
loc 410C2D:
         [ebp+arg_0], 1
cmp
         loc_4063BE
                                              ;不是1则跳转,是1的话就会处理用户APC
                                             ; 判断ESI+0x4a(KTHREAD.ApcState.UserApcPending)是否为0
; 是0就进行跳转,不是0就向下继续走
         byte ptr [esi+4Ah], 0
cmp
iz
                                             ;将ESI+0x4a(KTHREAD.ApcState.UserApcPending)设为0
;跟内核APC里的操作一样,取KAPC首地址
;接下来就是将KAPC里的几个成员分别压入栈内
mov
         byte ptr [esi+4Ah], 0
         edi, [eax-0Ch]
ecx, [edi+1Ch]
lea
mov
         ebx, [edi+14h]
         [ebp+var_4], ecx
ecx, [edi+20h]
mov
mov
         [ebp+var_10], ecx
ecx, [edi+24h]
[ebp+var_C], ecx
mov
mov
mov
         ecx, [edi+28h]
mov
         [ebp+var_8], ecx
         ecx, [eax]
eax, [eax+4]
                                             ; 链表操作,将当前APC从队列中摘除
mov
         [eax], ecx [ecx+4], eax
mov
mov
         ecx, [ebp+LockHandle]
         byte ptr [edi+2Eh], 0
                               InStackQueuedSpinLock@4 ; KeReleaseInStackQueuedSpinLock(x)
call.
        ds: imp @KeReleas
         eax, [ebp+var_8]
push
         eax
         eax, [ebp+var C]
lea
lea
         eax, [ebp+var_10]
push
         eax
lea
         eax, [ebp+var_4]
push
push
         edi
                                             ;调用KAPC.KernelRoutine对应的函数,释放当前APC
call
         ebx
                                             ; 判断NormalRoutine是否为0
; 为0则跳转,当前是用户APC,则NormalRoutine为用户APC的总入口
         [ebp+var_4], 0 loc 44B9FA
cmp
push
                                             ;将SystemArgument2、SystemArgument1、NormalContext、NormalRoutine分别压入栈内,用于函数传参
         [ebp+var 8]
         [ebp+var_C]
[ebp+var_10]
push
push
         [ebp+var_4]
push
push
         [ebp+arg 8]
         [ebp+arg 4]
push
         _KiInitializeUserApc@24
                                             ; KiInitializeUserApc(x,x,x,x,x,x)
```

因此在这里NormalRoutine并不是用户APC的执行函数,也没法直接去执行,因为当前环境在内核空间,如果直接执行了用户空间的APC函数,就可能存在安全问题,因此需要通过KilnitializeUserApc函数来返回用户空间执行,我们可以来分析一下这个函数。

# 5.2 KilnitializeUserApc函数

线程进0环时,原来的运行环境(寄存器栈顶等)保存到Trap\_Frame结构体中,如果要提前返回3环去处理用户APC,就必须要修改Trap\_Frame结构体。比如进0环时的位置存储在EIP中,现在要提前返回,而且返回的并不是原来的位置,那就意味着必须要修改EIP为新的返回位置,还需要修改为处理APC时需要的栈(ESP)。

那么处理完APC后,原来的值该怎么办呢?实际上在KilnitializeUserApc函数中,要做的第一件事情就是将原来 Trap\_Frame的值备份到一个新的结构体中(\_Context),新的结构体与Trap\_Frame结构体大致一样,我们可以 来看一下。

```
kd> dt CONTEXT
nt!_CONTEXT
  +0x000 ContextFlags : Uint4B
  +0x004 Dr0
                         : Uint4B
  +0x008 Dr1
                         : Uint4B
                        : Uint4B
  +0x00c Dr2
  +0x010 Dr3
                        : Uint4B
                        : Uint4B
  +0x014 Dr6
                        : Uint4B
  +0x018 Dr7
  +0x01c FloatSave : _FLOATING_SAVE_AREA
  +0x08c SegGs
                        : Uint4B
  +0x090 SegFs
                        : Uint4B
  +0x094 SegEs
                        : Uint4B
  +0x098 SegDs
                        : Uint4B
  +0x09c Edi
                        : Uint4B
  +0x0a0 Esi
                        : Uint4B
  +0x0a4 Ebx
                        : Uint4B
  +0x0a8 Edx
                        : Uint4B
                        : Uint4B
  +0x0ac Ecx
  +0x0b0 Eax
                        : Uint4B
                       : Uint4B
  +0x0b4 Ebp
                        : Uint4B
  +0x0b8 Eip
                       : Uint4B
  +0x0bc SegCs
  +0x0c0 EFlags : Uint4B
+0x0c4 Esp : Uint4B
  +0x0c8 SegSs : Uint4B
  +0x0cc ExtendedRegisters : [512] UChar
```

我们来分析KilnitializeUserApc函数,就会发现备份功能是由其子函数KeContextFromKframes来完成的。

```
eax, ds: security cookie
mov
       [ebp+var_10], eax
mov
       eax, [ebp+arg 0]
mov
       [ebp+var_2F4], eax
mov
       ebx, [ebp+arg 4]
                                      ; Trap Frame,源自传参,该传参又是KiDeliverApc的传参
mov
       [ebp+BugCheckParameter3], ebx
       byte ptr [ebx+72h], 2
test
       loc 410DE4
jnz
       [ebp+var_2E8], 10017h
mov
lea
       ecx, [ebp+var_2E8]
                                      ; 获取CONTEXT结构体首地址
push
       ecx
                                       压入CONTEXT结构体首地址
push
                                      ;压入_Trap_Frame首地址
push
                                      ; KeContextFromKframes(x,x,x)
       _KeContextFromKframes@12
call
```

备份完成之后,我们不可能一直让\_Context结构体存于当前的内核空间中,如下图代码所示,会将原3环的ESP按4字节对齐,然后提升栈顶,**提升的高度正好是\_Context结构体加4个APC执行所需参数的大小**,接着将提升后的ESP暂存至内核空间栈中,最后**通过循环指令将\_Context结构体成员逐个复制到3环的栈中**。处理好\_Context结构体之后,就可以对Trap\_Frame的值进行修改了。

```
dword ptr [ebp-4], 0
mov
       eax, 2DCh
       [ebp+var_2F8], eax
mov
                                    ; 已知EBP+0x2E8为CONTEXT结构体首地址, 2E8-224 = C4
mov
       esi, [ebp+var 224]
                                     这个位置就是结构体中ESP成员的位置,即3环原来的栈顶
                                    ;将原来的栈顶地址,最后2位按与运算,C->1100
;因此不管结果如何都是设0,这是为了保证按4字节方式对齐
       esi, OFFFFFFCh
and
                                    ; 直接需改3环的栈顶,减去0x2DC,提升栈顶
sub
       esi, eax
                                      也就是CONTEXT结构体的大小(0x2CC)+运行APC必须用到的4个参数(0x10)
                                    ;在0环栈中暂存修改后的3环的栈顶
       [ebp+var_2EC], esi
mov
                                    ; Alignment
push
                                    ; Length
push
       eax
                                    ; Address
push
       esi
call
       ProbeForWrite@12
                                    ; ProbeForWrite(x,x,x)
       edi, [esi+10h]
lea
       ecx, ØB3h
                                    ;下面3行,将CONTEXT结构体复制到3环的栈中
mov
       esi, [ebp+var 2E8]
lea
rep movsd
       dword ptr [ebx+6Ch], 1Bh
                                   ;开始修改Trap_Frame的值,将SegCs修改为0x1B
mov
       23h ; '#'
push
       eax
pop
       [ebx+78h], eax
                                    ;HardwareSegSs修改为0x23
mov
       [ebx+38h], eax
                                    ; SegDs修改为0x23
                                   ;SegEs修改为0x23
       [ebx+34h], eax
mov
       dword ptr [ebx+50h], 3Bh; ';'; SegFs修改位0x3B
mov
                                    ; SegGs修改为0
and
       dword ptr [ebx+30h], 0
       ecx, [ebp+var_228]
mov
       ecx, 20000h
test
       loc 44BF3C
```

我们接着向下看代码,就会发现它会将Trap\_Frame.Eip修改为KiUserApcDispatcher函数地址,也就是修改了返回3环时的地址,然后将执行APC所需要的4个参数依次填充到3环的栈内,这里的步骤我们就可以理解为下移栈顶然后填入内容,由于当前是在0环空间因此只可以使用MOV+ADD指令来下移栈顶,依次复制到栈中。

```
loc_410D93:
                                   ; CODE XREF: KiInitializeUserApc(x,x,x,x,x,x)+34B36↓j
                                   ;将暂存的3环的栈顶取出
       eax, [ebp+var_2EC]
mov
                                   ;给到Trap_Frame.HardwareEsp,也就是新的栈顶
mov
       [ebx+74h], eax
                                   ; 取出ntdll._KeUserApcDispatcher的地址
       ecx, ds:_KeUserApcDispatcher
mov
                                   ;给到Trap_Frame.Eip,也就是修改回3环时的地址
       [ebx+68h], ecx
mov
and
       dword ptr [ebx+64h], 0
                                   ;将NormalRoutine给到ECX
       ecx, [ebp+arg_8]
mov
                                   ;再通过ECX给到3环栈顶位置处
       [eax], ecx
mov
push
       ecx
pop
                                   ; +4, 栈顶下移
add
       eax, ecx
                                   ;将下移后的3环栈顶继续保存在0环的栈中
       [ebp+var_2EC], eax
mov
                                   ;下面的操作就是将NormalContext、SystemArgument1、SystemArgument2
       edx, [ebp+arg_C]
mov
                                   ; 依次压入3环的栈中,并依次下移栈顶
mov
       [eax], edx
       eax, ecx
add
       [ebp+var_2EC], eax
mov
       edx, [ebp+arg_10]
mov
       [eax], edx
mov
add
       eax, ecx
mov
       [ebp+var_2EC], eax
       edx, [ebp+arg_14]
mov
mov
       [eax], edx
add
       eax, ecx
                                   ;继续保存下移后的3环栈顶至0环的栈中
       [ebp+var_2EC], eax
mov
```

#### 上述操作执行完成之后,3环的栈分布大致如下:



然后当返回3环时,就会跳转到KiUserApcDispatcher函数开始执行,我们的传递的4个参数也是给它用的。

# 5.3 KiUserApcDispatcher函数

KiUserApcDispatcher函数是在ntdll.dll模块中,我们可以通过IDA来分析一下它是干啥用的。这个函数很简单,首先就是取NormalRoutine,然后调用对应的函数,接着再取\_Context结构体,给到ZwContinue用于顺利返回0环。

```
; stdcall KiUserApcDispatcher(x, x, x, x, x)
public KiUserApcDispatcher@20
KiUserApcDispatcher@20 proc near
arg C= byte ptr 10h
       edi, [esp+arg_C]; 取CONTEXT结构体地址
eax; 当前栈顶指向的就是NormalRoutine,将该地址弹给EAX
lea
pop
                      : 调用NormalRoutine
call
       eax
push
       1
                      ; 压入CONTEXT用于传参
push
       edi
                      ;这是一个返回0环的步骤,来用CONTEXT顺利返回0环
call
       ZwContinue@8
```

我们知道用户APC时NormalRoutine表示的是用户APC函数的总入口,那么为什么直接调用就可以了呢,这是因为当用户在3环调用QueueUserApc函数来插入APC时,不需要提供NormalRoutine,这个参数是在QueueUserApc内部指定的BaseDispatchApc,通过这个入口,内部会调用真正的用户APC函数执行,**用户调用时只需要提供函数和参数即可**。

ZwContinue函数的意义就是返回内核,如果还有用户APC,重复上面的执行过程;如果没有需要执行的用户APC,会将\_Context结构体赋值给Trap\_Frame结构体,这样就像从来没有修改过一样,ZwContinue后面的代码不会执行,线程从哪里进0环仍然会从哪里回去。