

ARNIS · 实景复刻世界

都昌二中 × Minecraft

江西省九江市都昌县第二中学及周边街区 · 世界使用指南

本指南配套一个由 Arnis v3.2.0 生成的 Java 版实景世界：以都昌县第二中学为中心，覆盖县城约 1.5km × 1.5km 街区，按 1:1 比例还原真实道路、建筑与地形起伏。内含安装步骤、坐标速查表、生成参数说明与基岩版转换方法。

Java Edition 1.21.4

1:1 真实比例

3,421 栋建筑

创造模式

世界概览

本世界以**江西省都昌县第二中学**（北纬 29.2786°，东经 116.1998°）为中心，将周边约 1.5km × 1.5km 的县城街区完整复刻进 Minecraft Java 版。生成数据来自 OpenStreetMap 道路网络与 Overture Maps 建筑轮廓，其中该区域 OSM 建筑数据稀缺，世界依靠 Overture 补齐了 3,421 栋建筑；地形高程取自 Mapterhorn 数据集，区域内真实落差约 23.5 米，与现实中的都昌县城地貌一致。世界为**创造模式**，周边区域铺设超平坦草原，便于直接开展建造与参观。

1.21.4+

游戏版本（向前兼容）

1500 × 1498

世界尺寸（方块）

3,421

建筑数量（OVERTURE）

23.5 m

地形真实落差

748, -40, 748

出生点坐标（校内）

9

区域存档文件

都昌二中校园位于世界中部偏北，范围为 **X 646~887 / Z 509~964**，东西约 240 格、南北约 455 格，对应现实中的校园与操场尺度。出生点被设定在校园中心附近，进入世界后原地环视即可辨认教学楼群与田径场轮廓。县城主要干道（东风大道、万里大道、县府路等）与次要街巷按真实走向铺设，路网向北衔接新妙湖大道，向南延伸至县城商业区，可沿道路步行完整游览整个街区。



世界俯瞰预览（北为上）：灰色为建筑群，绿色为植被，深色为水域，白色网格线间距 46 格

CHAPTER 02

安装步骤（Java 版）

世界采用 Java 版 Anvil 存档格式，数据版本为 1.21.4，可直接被 1.21.4 及更高版本读取。整个安装过程无需任何模组或外部工具，五分钟内即可完成。请按以下顺序操作：

1

确认游戏版本

打开官方启动器，安装或选择 1.21.4 及以上版本的配置档案。世界未使用任何数据包与模组，无需额外加载项。

2

下载并解压存档

下载 `DuchangErZhong_MC1.21.4_world.zip` 并解压，得到文件夹「都昌二中 • Duchang Erzhong (Arnis)」。文件夹内含 `level.dat`、`region/` 等存档文件。

3

放入存档目录

将整个文件夹移动到 Minecraft 存档目录：

Windows `%appdata%\minecraft\saves`

macOS `~/Library/Application Support/minecraft/saves`

Linux `~/.minecraft/saves`

4

启动并进入世界

启动游戏，在「单人游戏」列表中选择「都昌二中 • Duchang Erzong (Arnis)」并进入。首次加载约需十几秒解析 9 个区域文件。

5

查看出生点与全图地图

出生点位于校内 (748, -40, 748)；物品栏自带一张已绘制完成的锁定地图，右键举起即可总览整个县城街区。

常见问题

若世界未出现在列表中，请检查解压后是否多套了一层同名文件夹（确保 `level.dat` 直接位于世界文件夹内）；若提示「世界由不兼容的版本创建」，说明当前游戏版本低于 1.21.4，请先升级再加载。

CHAPTER 03

坐标速查表

世界坐标系与地理坐标为线性对应：东经增大对应 **X 轴**（东）增大，北纬增大对应 **Z 轴**（南）减小，北为上。下表汇总了区域内 16 处命名地物的方块坐标，已按出生点标定，与实际位置误差不超过 2 格。旅途中按 F3 打开调试屏可实时查看当前坐标；也可以用指令 `/tp X Y Z` 直接传送到表中的任意位置（Y 可取地表附近的 -40）。

换算公式（经纬度 → 方块坐标）

$$X \approx (\text{经度} - 116.192058) \times 97,100 \quad Z \approx (29.285382 - \text{纬度}) \times 111,319 \quad \text{结果四舍五入取整}$$

两式均已含出生点校准偏移。

地物名称	类型	MC X	MC Z	备注
江西省都昌县第二中学	学校	748	748	出生点所在，校园 X 646~887
都昌县人民政府	政府	658	977	县府路南侧
天宇小学	学校	968	1036	县城东南文教区
天昊商城	商场	397	438	县城西北商业区
东风大道	干道	1192	824	贯穿县城的东西主干道
万里大道	主干道	1262	133	北部入城方向
新妙湖大道	次干道	1454	7	东北角，出城方向
县府路	支路	652	686	校园门前道路
县府北路	支路	549	85	县政府以北
白洋路	支路	184	862	县城西侧
人民路	支路	410	757	南北向街巷
小康路	支路	516	440	北部居住区
芙蓉路	支路	1139	584	东部城区
芙蓉南路	支路	1044	1112	南部延伸段
芙蓉山工业园	工业区	1483	60	东北角工业园片区
都昌县（城市标注）	标注	669	1072	县城中心参考点

校园速览

校园整体范围 **X 646~887 / Z 509~964**；从出生点向南可走到县府路与县城中心，向东两百余格即达东风大道。世界四角坐标约为 (0,0)（西北）、(1500,0)（东北）、(0,1498)（西南）、(1500,1498)（东南）。

CHAPTER 04

生成参数说明

世界由开源工具 **Arnis v3.2.0** (github.com/louis-e/arnis) 在命令行模式下生成。生成范围（bbox）取都昌二中为中心的矩形区域，比例尺设为 1 格 = 1 米，周边环境选择 超平坦

草原以获得干净的游览边界。完整命令与各项参数含义如下，可据此复现或调整范围重新生成：

```
生成命令 (Arnis v3.2.0 • CLI)

./arnis \
  --output-dir <世界输出目录> \
  --bbox "29.271910,116.192058,29.285382,116.207529" \
  --world-type flat \
  --spawn-lat 29.2786462 --spawn-lng 116.1997824 \
  --scale 1.0 \
  --map-preview
```

参数	作用
--bbox	生成范围（最小纬度,最小经度,最大纬度,最大经度），即都昌县城约 1.5km 见方街区
--scale 1.0	世界比例尺：1 方块 = 1 米，建筑与道路按真实尺寸还原
--world-type flat	生成区域之外铺设超平坦草原，避免「虚空孤岛」观感
--spawn-lat / --spawn-lng	出生点地理坐标，精确设在学校中心（对应方块 748, 748）
--overture（默认开启）	从 Overture Maps 补齐 OSM 缺失的建筑轮廓，本区域共补入 3,421 栋
--map-preview	渲染世界俯瞰预览图（即本指南第 1 章插图）
--mode geo-terrain（默认）	真实高程地形 + OSM 地物模式，带来 23.5 米地形起伏

数据来源共六类：道路与地物取自 OpenStreetMap 瓦片档案（tiles.arnisproject.com）；建筑轮廓由 Overture Maps 补齐；地形高程来自 Mapterhorn 全球地形瓦片；地表覆盖参考 ESA WorldCover 2021；植被冠层高度取自 Meta/WRI 全球冠层数据，树木种类按「长江平原常绿阔叶林」生态区自动配置了 22 个群落共 497 种区域树木。

CHAPTER 05

Java → 基岩版转换

本存档为 Java 版格式，手机（Android/iOS）与 Windows 10/11 基岩版无法直接读取，需要先转换为 .mcworld 格式。推荐两条经过广泛验证的转换路线：在线工具 **Chunker** 适

合快速转换（免安装、自动处理方块映射），桌面工具 **Amulet** 适合需要批量或离线操作的用户。转换前请先解压 zip 得到世界文件夹。

路线 A • Chunker 在线转换（推荐）

① 浏览器打开 `chunker.app`；② 点击「Upload」上传整个世界文件夹（或将其压缩为 zip 后上传）；③ 平台选择 `Bedrock`，目标版本保持默认的最新稳定版；④ 点击「Convert」等待转换完成；⑤ 下载得到 `.mcworld` 文件。全程约 1~3 分钟，方块与实体自动映射为基岩版等价物。

路线 B • Amulet Map Editor 桌面转换

① 从 `amuletmc.com` 下载并安装 Amulet；② 打开 Java 世界文件夹；③ 使用「Convert」功能导出为 Bedrock 世界；④ 将导出文件夹后缀改为 `.mcworld`（或直接压缩为 zip 后改名）。Amulet 支持更细粒度的坐标与方块映射选项，适合高级用户。

导入基岩版

将 `.mcworld` 文件发送到手机或电脑后直接双击（或用「打开方式」选择 Minecraft），游戏会自动导入并出现在世界列表。导入后出生点、地图与地形保持一致；个别 Java 版专属方块（如特定告示牌细节）会替换为基岩版近似方块，整体观感不受影响。

提示

基岩版生成也可由 Arnis 原生完成（`--bedrock` 参数直接输出 `.mcworld`），但重生成不会保留本存档的世界名称与出生点设定，转换现有存档仍是迁移的最稳妥方式。

SEE YOU AT SPAWN

玩得开心， 课间见。

地图数据 © OpenStreetMap 贡献者 (ODbL 许可) · 建筑轮廓来自 Overture Maps

世界由 Arnis v3.2.0 生成 · 指南与仓库由 43aquaris 整理

github.com/43aquaris/DuChang-NO2-School-in-MC

github.com/louis-e/arnis