H3C MSR 系列路由器内网用户通过 NAT 地址 访问内网服务器典型配置举例(V7)



目 录

l 简介	1
2 配置前提	1
3 配置举例	1
3.1 组网需求	1
3.2 配置思路	1
3.3 使用版本	2
3.4 配置步骤	2
3.5 验证配置	2
3.6 配置文件	4
1 相关资料·······	4

1 简介

本文档介绍 MSR 系列路由器内网用户通过 NAT 地址访问内网服务器典型配置。

2 配置前提

本文档适用于使用 Comware V7 软件版本的 MSR 系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。

本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。

本文档假设您已了解 NAT 特性。


3 配置举例

3.1 组网需求

如图1所示, Host A和FTP服务器同在一个局域网内, Router作为该局域网的网关, 具体要求如下:

- 外网主机可以通过 Router 访问内网 FTP 服务器;
- 内网主机在访问 FTP 服务器时,需要通过外网地址访问,从而有效的避免服务器受到来自内部网络的攻击。

图1 内网用户通过外网地址访问内网服务器



3.2 配置思路

- 通过定义 ACL 规则,并将其与 NAT 配置关联,实现只对内网匹配指定的 ACL 规则的报文进行地址转换。
- 为使外网主机可以通过外网地址访问内网 FTP 服务器,需要在外网侧接口配置 NAT 内部服务器功能。
- 为使内网主机通过外网地址访问内网 FTP 服务器,需要在内网侧接口使能 NAT hairpin 功能。

3.3 使用版本

本举例是在 R0106 版本上进行配置和验证的。

3.4 配置步骤

#配置 Router 的内网接口 GigabitEthernet1/1 和外网接口 GigabitEthernet1/2 的 IP 地址。

```
Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 1/1
[Router-GigabitEthernet1/1] ip address 192.168.1.1 24
[Router-GigabitEthernet1/1] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/2
[Router-GigabitEthernet1/2] ip address 10.0.0.1 24
[Router-GigabitEthernet1/2] quit
#配置 ACL 2000,允许对内部网络中 192.168.1.0/24 网段的报文进行地址转换。
[Router] acl number 2000
[Router-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-basic-2000] quit
# 在接口 GigabitEthernet1/2 上配置 NAT 内部服务器 允许外网主机使用地址 1
```

在接口 GigabitEthernet1/2 上配置 NAT 内部服务器,允许外网主机使用地址 10.0.0.1 访问内网 FTP 服务器,同时使得内网主机访问内网 FTP 服务器的报文可以进行目的地址转换。

```
[Router] interface gigabitethernet 1/2
```

[Router-GigabitEthernet1/2] nat server protocol tcp global 10.0.0.1 inside 192.168.1.5 ftp # 在接口 GigabitEthernet1/2 上配置 Easy IP 方式的出方向动态地址转换,使得内网主机访问内网 FTP 服务器的报文可以使用接口 GigabitEthernet1/2 的 IP 地址进行源地址转换。

```
[Router-GigabitEthernet1/2] nat outbound 2000
[Router-GigabitEthernet1/2] quit
# 在接口 GigabitEthernet1/1 上使能 NAT hairpin 功能。
[Router] interface gigabitethernet 1/1
[Router-GigabitEthernet1/1] nat hairpin enable
[Router-GigabitEthernet1/1] quit
```

3.5 验证配置

以上配置完成后,内网主机和外网主机均能够通过外网地址访问内网 FTP Server。通过 display nat all 命令查看所有 NAT 的配置信息,可以看到 GigabitEthernet1/1 接口上使能了 NAT hairpin 功能。

```
[Router] display nat all

NAT outbound information:
   There are 1 NAT outbound rules.
   Interface: GigabitEthernet1/2
    ACL: 2000     Address group: ---     Port-preserved: N
    NO-PAT: N          Reversible: N

NAT internal server information:
   There are 1 internal servers.
   Interface: GigabitEthernet1/2
```

Protocol: 6(TCP)

Global IP/port: 10.0.0.1/21 Local IP/port: 192.168.1.5/21

NAT logging:

Log enable : Disabled
Flow-begin : Disabled
Flow-end : Disabled
Flow-active : Disabled
Port-block-assign : Disabled
Port-block-withdraw : Disabled
Alarm : Disabled

NAT hairpinning:

There are 1 interfaces enabled with NAT hairpinning.

Interface: GigabitEthernet1/1

NAT mapping behavior:

Mapping mode: Address and Port-Dependent

ACL : ---

NAT ALG:

DNS : Enabled FTP : Enabled H323 : Enabled ICMP-ERROR : Enabled ILS : Enabled MGCP : Enabled : Enabled NBT PPTP : Enabled RSH : Enabled RTSP : Enabled SCCP : Enabled SIP : Enabled : Enabled SQLNET : Enabled TFTP XDMCP : Enabled

通过 display nat session verbose 命令查看 NAT 会话的详细信息,可以看到 Host A 访问 FTP server 时生成 NAT 会话信息。

[Router] display nat session verbose

Initiator:

Source IP/port: 192.168.1.2/1694
Destination IP/port: 10.0.0.1/21
VPN instance/VLAN ID/VLL ID: -/-/-

Protocol: TCP(6)

Responder:

Source IP/port: 192.168.1.5/21 Destination IP/port: 10.0.0.1/1025

```
VPN instance/VLAN ID/VLL ID: -/-/-
```

Protocol: TCP(6)
State: TCP_ESTABLISHED
Application: HTTP

Start time: 2013-08-15 14:53:29 TTL: 3597s

Interface(in) : GigabitEthernet1/1
Interface(out): GigabitEthernet1/2

Initiator->Responder: 7 packets 308 bytes
Responder->Initiator: 5 packets 312 bytes

Total sessions found: 1

3.6 配置文件

```
#
interface GigabitEthernet1/1
  port link-mode route
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  nat hairpin enable
#
interface GigabitEthernet1/2
  port link-mode route
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
  nat outbound 2000
  nat server protocol tcp global 10.0.0.1 21 inside 192.168.1.5 21
#
acl number 2000
  rule 0 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
#
```

4 相关资料

- 《H3C MSR 系列路由器 配置指导(V7)》中的"三层技术-IP 业务配置指导"
- 《H3C MSR 系列路由器 命令参考(V7)》中的"三层技术-IP业务命令参考"