公司老闆要求網管人員必須達到以下事項:

- 1.紅色與綠色區塊,各自為一個 Vlan (紅色區塊已事先設定好)
- 2.希望不同的 Vlan 可互相 Ping 通 (請設定或新增設備)
- 3.不允許外人新增設備後,連通至任意區域

設備密碼:CCNA

要將綠色區塊的 PC 設置成一個新的 Vlan

首先點選 Laptop – PT 這一台電腦,點擊 Desktop \rightarrow Terminal \rightarrow OK,進入 到 Switch0 的使用介面,因為要將兩台電腦,<mark>設成一個新 Vlan</mark>,所以直接進入到 組態模式,修改網路介面卡的設定(圖一)。

Switch#configure t
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/4-5
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 20
Switch(config-if-range)#

(圖一)

自我檢查方式:

- 1. Switch#show running-config 檢查各 port 所屬 Vlan。
- 2. Switch#show vlan 檢查 Vlan 底下的 port。
- 3. 使用 PC1(2) ping 192.168.0.3(192.168.0.2)會通,但 ping192.168.0.1 不通。

第一項目完成!


現在希望兩個(多個)不通的 Vlan 能夠互相連通。

做法:

- 1. 新增 Router
- 2. 新增 L3 Switch

Router 做法:

首先,新增新的Routre(圖二)。




亮紅燈是因為剛新增,Router介面卡並未啟動,所以必須先啟動介面卡。點選所新增之Router,並點擊CLI輸入指令,進入組態模式,將介面卡啟動(圖三)。

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#fa
Router(config)#interface fastethernet
Router(config)#interface range fastethernet 0/0-1
Router(config-if-range)#no shutdown
Router(config-if-range)#

(圖三)

啟動後如(圖四)。



(圖四)

接下來必須將 Router 所連接至 Switch 之介面, 設定 802.1Q 協定, 並將此介面產生子介面。所以必須至 Router 組態模式進行相關設定(圖五)。

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fastethernet 0/1
Router(config-if)#int fa0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#

(圖五)

注意事項:


- 進入至 fastEthernet 0/0 時,搜尋指令是找尋不到新增子介面這項(int fax/x.x)。
- 2. encapsulation dot1Q 必須先啟用,否則無法設定 IP。
- 3. 設定 802.1Q 協定時(encapsulation dot1Q),編號是 Vlan ID。
- 4. 設置 IP 時,是設置同網段之 IP。
- 5. 需要哪幾個 Vlan,就必須新增那幾個相對應的子介面。

設定完802.1Q後,必須將Switch連接至Router之介面,設定為Trunk(圖六)。

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#

(圖六)

並且要將所有需要 802.1Q 協定之設備的 Default geteway,設置成剛剛 給予子介面之 IP(圖七)。



(圖七)

注意事項:


- 1. PC 所設定之 Default Gateway,必須相同網段。
- 2. 欲連接之 Vlan 底下的 PC,必須設置 Default Gateway, 否則 Ping 的封包將有去無回。

自我檢查是否正確:

- 1. Router#show running-config 檢查介面是否設定完成。
- 2. Router#show ip route 檢查是否有建立路由表。
- 3. Router#show ip interface brief 檢查子介面有無,並看是否啟動。
- 4. Router#ping 255.255.255.255 檢查是否能夠與 PC 連通。
- 5. Switch#show running-config 檢查介面是否設定正確。
- 6. Switch#show interfaces trunk 檢查路徑有啟用 trunk 與 802.1Q。

Switch 做法:

首先,新增新的 L3 Switch(圖八)。



(圖八)

接下來必須將 L3 Switch 所連接至 Switch 之介面, 設定 SVI(Switch Virtual interfaces)。所以必須至 L3 Switch 組態模式進行相關設定(圖九)。

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vl
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#int vlan 10
Switch(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
Switch(config-if)#

(圖九)

注意事項:

- 1. 在L3 Switch 設置的 Vlan ID 必須與一般 Switch 相同。
- 2. 設置 IP 時,是設置同網段之 IP。
- 3. 記得啟用 Ip Routing。

設定完 SVI 後,必須將 Switch 連接至 Router 之介面,設定為 Trunk。

並且要將所有需要 SVI 之設備的 Default geteway,設置成剛剛給予 Vlan 之 ${\sf IP}$ 。

自我檢查是否正確:

1. Switch#show ip int brief 檢查是否有新增 Vlan 與設定 IP,並查看 Status

為 up。如為 down,則輸入 Switch(config)#vlan (ID)。即可啟動。

- 2. Switch#show running-config 檢查設定是否正確。
- 3. Switch#show ip route 檢查是否有路由表。
- 4. Switch#ping 255.255.255.255 檢查是否能夠與 PC 連通。
- 5. Switch#show running-config 檢查介面是否設定正確。
- 6. Switch#show interfaces trunk 檢查路徑有啟用 trunk 與 802.1Q。

第二項完成!