1. 例子

```
#include <stdio.h>
                                            1, X86 Windows
int main()
                                            2, X86 Linux
   int k = 0x12345678;
                                            3, Arm Linux
   unsigned char *p = (unsigned char *)&k;
                               X86系统
                                            ARM系统
   printf("0x\%08x\n", k);
                               0x12345678
                                             0x12345678
   printf("0=%d\n", *p);
                           0=120
                                             0 = 18
   printf("1=%d\n", *(p+1)); 1=86
                                             1=52
   printf("2=\%d\n", *(p+2));
                              2=52
                                             2=86
   printf("3=%d\n", *(p+3));
                              3=18
                                             3=120
   return 0;
```

0x12345678 = 000		0001	0002	001	10100	01010100	01111000
低位在前存放						高位在前存放	
2000	0111 1	.000	—	* p	→	2000	0001 0010
2001	0101 0	100		*(p-	+1)	2001	0011 0100
2002	0011 0	100		*(p-	+2)	2002	0101 0100
2003	0001 0	010		*(p-	+3)	2003	0111 1000

2. 主机序

不同的CPU(和操作系统无关)有不同的字节序类型,这些字节序是指整数在内存中保存的顺序,称为主机序,常见的有两种:

- ★ Little endian: 将低序字节存储在起始地址,地址低位存储值的低位,地址高位存储值的 高位(小头序/小字序)
- ★ Big endian: 将高序字节存储在起始地址,地址低位存储值的高位,地址高位存储值的低位 (大头序/大字序)
- => 在网络中不同字序的设备间传输数据时,引发误解

3. 网络序

网络字节顺序是TCP/IP中规定好的一种数据表示格式,它与具体的CPU类型、操作系统等 无关,从而可以保证数据在不同主机之间传输时能够被正确解释。网络字节顺序采用Big endian 排序方式

★ TCP/IP库函数提供的4个转换函数

```
u_short htons(u_short): host to net(short) 把2字节长度的数据从主机序转换到网络序u_short ntohs(u_short): net to host(short) 把2字节长度的数据从网络序转换到主机序u_long htonl(u_long): host to net(long) 把4字节长度的数据从主机序转换到网络序u_long ntohl(u_long): net to host(long) 把4字节长度的数据从网络序转换到主机序
```

- 网络一般以unsigend形式考虑,实际可以signed
- 按二进制方式理解,以字节为单位转换
- 在64位系统下, long为8字节, htonl/ntohl仍然转换4字节

```
#include <stdio.h>
#include <arpa/inet.h>
int main()
                                                                         ARM Linux
                                             X86 Linux
  long x1 = 0x87654321;
                                             -2023406815 558065031
                                                                         -2023406815 -2023406815
    printf("%d %d\n", x1, hton1(x1));
                                             0x87654321
    printf("0x\%x 0x\%x\n", x1, hton1(x1));
                                                          0x21436587
                                                                         0x87654321
                                                                                      0x87654321
    short x2 = 0x4321:
    printf("%d %d\n", x2, htons(x2));
                                             17185
                                                      8515
                                                                         17185
                                                                                  17185
                                                                         0x4321
    printf("0x%x 0x%x\n", x2, htons(x2));
                                             0x4321
                                                      0x2143
                                                                                  0x4321
    return 0:
```

问题:如何用最快的方法实现转换htonl等转换?

★ Little endian

```
((((x)>>8) \& 0x00ff)+(((x)\&0x00ff)<<8))
   #define htons(x)
                           (((x)>>24)\&0x000000ff+(((x)\&0x00ff0000)>>8)+
   #define htonl(x)
                                       (((x)\&0x0000ff00)<<8)+(((x)\&0x000000ff)<<24))
★ Big endian
```

```
#define htons(x)
                    (X)
#define htonl(x)
                    (x)
```

★ ntohl/ntohs依次类推