۱- سکتور کوچکترین واحد قابل آدرسدهی روی یک دیسک سخت یا دیسک است.
هر سکتور معمولاً حجمی معادل 512بایت یا در دیسکهای جدیدتر، 4096بایت (۴ کیلوبایت) دارد.

در خروجی دستور pدر ابزار fdisk، ستون "sectors" نشان میدهد که هر پارتیشن از کدام سکتور شروع میشود و در کدام سکتور به پایان میرسد. به عبارت دیگر، این ستون موقعیت مکانی و اندازه پارتیشنها را بر اساس تعداد سکتورها نمایش میدهد.

-٢

🖳 1. Linux Desktop Systems (سیستمهای دسکتاپ لینوکس):

پیشنهاد پارتیشنبندی:

- /: روت اصلی سیستم حداقل GB۲۰
- home/ نبرای فایلهای کاربر نسبت به نیاز، مثلا ۱۰۰ GBیا بیشتر
 - swap: بسته به میزان RAM معمولاً نصف تا دو برابر swap
 - /boot: اگر نیاز به بوت خاص یا dual boot باشد حدود GB۱

2. Linux Servers for Databases or Web Services with Extensive Logging (سرورهای پایگاهداده یا):

پیشنهاد پارتیشنبندی:

- الله فایلهای سیستمی حداقل ۱۵-۱۵ GB۲۰-۱۵
- var/ : برای لاگها و فایلهای پایگاهداده بسیار مهم، بسته به نوع سیستم شاید ۱۰۰ GBیا بیشتر
 - /tmp: برای فایلهای موقتی مثلاً ۵-dB۱۰
 - RAM معمولاً برابر یا نصف RAM . •
 - Home/ اگر کاربران مدیریتی خاصی داشته باشد (اختیاری)
- **آدلیل :**دایرکتوری var/محلی است که لاگها، کشها و دیتابیسها ذخیره میشوند. اگر با /یکی باشد، ممکن است کل فضای سیستم یر شود و سیستم از کار بیفتد.

3. Linux Servers in University Labs or Staging Environments (سرورهای آزمایشگاهی با کاربران):

پیشنهاد پارتیشنبندی:

- /:سیستمعامل حدود GB۲۰ -
- home :برای دایر کتوریهای شخصی کاربران (بسیار مهم، بسته به تعداد کاربران)
 - swap : •
- اگر لاگ گیری زیاد است یا سرویسهایی مثل log یا log در حال اجراست

اهمیت دارد.

-٣

نحوه زمان بندی پردازهها روی CPU:

- سیستمعامل با استفاده از الگوریتمهای زمانبندی مثل Round Robin یا Priority Scheduling تصمیم می گیرد که هر پردازه چه زمانی و به چه مدت روی CPU اجرا شود.
- هر پردازه فقط برای بازههای کوتاه روی CPU قرار می گیرد، به همین دلیل چند پردازه می توانند به نظر همزمان اجرا شوند در واقع CPU بین آنها سوئیچ می کند.

نحوه بارگذاری دادهی پردازهها در RAM:

- هنگام اجرای یک برنامه، بخشهایی از آن (کد، دادهها و استک) به صورت page به RAM منتقل میشوند.
 - سیستم عامل فقط بخش هایی از برنامه را که فعلاً مورد نیاز هستند بارگذاری می کند (نه کل آن).

وقتى RAM كافى نباشد:

- سیستمعامل از بخشی از دیسک به عنوان حافظهی موقت (swap space) استفاده می کند.
- دادههای بلااستفاده یا قدیمی از RAM به این فضای swap منتقل میشوند تا برای پردازه ی جدید جا باز شود.

استفاده از دیسک paging و swapping :

- Paging: انتقال صفحات حافظه بين RAM و ديسك فقط در صورت نياز.
- Swapping: انتقال کامل یک پردازه (یا بخش بزرگی از آن) از RAM به دیسک یا بالعکس.
 - این فرایندها زمانی انجام می شود که سیستم تحت فشار حافظه باشد.

استراتژیهای مدیریت حافظه Demand Paging :

- فقط زمانی یک page از حافظه به RAM منتقل می شود که واقعاً به آن نیاز باشد (اولین دسترسی).
 - این روش باعث صرفهجویی در RAM و افزایش کارایی سیستم می شود.

آیا همهی صفحات یک پردازه باید در RAM باشند؟

- خير .فقط صفحاتي كه در لحظه مورد نياز هستند بايد در RAM باشند.
- این امکان اجرای برنامههای بزرگتر از حافظهی فیزیکی را فراهم می کند.

-۴

Translation Lookaside Buffer (TLB) یک حافظه کش کوچک و بسیار سریع در داخل CPU است که برای افزایش سرعت ترجمه آدرسهای مجازی به آدرسهای فیزیکی در سیستمهای دارای حافظه مجازی استفاده می شود. در زمان اجرای یک برنامه، سیستم عامل از جدول صفحات برای نگاشت آدرسهای مجازی به فیزیکی استفاده می کند که این فرآیند ممکن است زمان بر باشد . TLB با نگه داری نتایج آخرین ترجمه های انجام شده، در صورت تکرار در خواست به همان آدرس، از مراجعه مجدد به جدول صفحات جلوگیری کرده و باعث افزایش سرعت اجرای برنامه می شود. در صورتی که آدرس مورد نظر در TLB miss) ، همهی در بهینه سازی عملکرد سیستم مجبور به مراجعه به جدول صفحه در RAM می شود که کندتر است. بنابراین، TLBنقش مهمی در بهینه سازی عملکرد سیستم و کاهش بار روی حافظه اصلی دارد.

-۵

یک **page مفحه** واحد پایهای حافظه در سیستمهای دارای مدیریت حافظه مجازی است و معمولاً اندازهای ثابت دارد (مانند ۴ کیلوبایت). یک **virtual page مخازی** به صفحهای در فضای آدرس دهی مجازی اشاره دارد که ممکن است در RAM یا در فضای Swap (دیسک) قرار داشته باشد. هنگام اجرای یک پردازه، سیستم عامل آدرسهای مجازی آن را به آدرسهای فیزیکی متناظر نگاشت می کند و داده ها را به صورت page بارگذاری یا جایگزین می کند.

Context switch

تغییر زمینه زمانی رخ می دهد که CPU از اجرای یک پردازه به پردازهای دیگر تغییر می کند و باید وضعیت (context) فعلی را ذخیره و وضعیت پردازه جدید را بازیابی کند. افزایش فضای swap می تواند منجر به کند شدن context switch شود، زیرا در

صورتی که دادهها یا صفحات مورد نیاز پردازه در RAM نباشند و مجبور به خواندن آنها از دیسک شوند، تأخیر بالایی ایجاد می شود. همچنین اندازه page نیز در این فرآیند مؤثر است: صفحات بزرگتر باعث کاهش تعدادcontext switch های وابسته به صفحه (page faults)می شوند اما می توانند باعث هدررفت حافظه (internal fragmentation) شوند، در حالی که صفحات کوچک تر مدیریت حافظه دقیق تری را ممکن می سازند ولی ممکن است موجب افزایش تعداد page faults و تأخیر در عملکرد شوند.

-۶

Huge page به صفحات حافظهای با اندازه بزرگتر از اندازه پیشفرض مثلاً ۲ MB یا حتی ۱ Apبهجای ۴ Mbقته می شود که توسط سیستمعامل و CPU پشتیبانی می شود. هدف اصلی استفاده از huge pages کاهش سربار ناشی از مدیریت تعداد زیاد صفحات کوچک در حافظه است. زمانی که برنامه ها یا پایگاه های داده ی بزرگ نیاز به اختصاص حجم زیادی از حافظه دارند، استفاده از Translation Lookaside Buffer (TLB) می شود و در نتیجه سرعت استوسی به حافظه افزایش می یابد. همچنین، این صفحات بزرگ باعث کاهش میزان page faults و بهبود عملکرد کلی سیستم در بارهای کاری سنگین مانند سیستمهای مجازی سازی، پایگاههای داده بزرگ مثل Oracle یا PostgreSQL و اپلیکیشنهایی که نیاز به حافظه پیوسته و زیاد دارند، می شوند. به طور کلی، shuge pages مناوب به داده وجود دارد و عملکرد سیستم حیاتی است.

-Y

RAM به حالتی گفته می شود که فضای حافظه به بخشهای غیرپیوسته اقتسیم شده و در نتیجه، اختصاص دادن یک بلوک حافظه ی بزرگ به یک برنامه یا فرآیند جدید دشوار یا غیرممکن می شود، حتی اگر مجموع فضای آزاد کافی وجود داشته باشد. این پدیده معمولاً در سیستمهایی رخ می دهد که به طور مکرر حافظه را آزاد و تخصیص می دهند، مانند سیستمهای چندوظیفه ای یا سرورهایی با بارکاری پویا Fragmentation .می تواند به دو صورت باشد: تخصیص می دهند، مانند سیستمهای چندوظیفه ای یا سرورهایی با بارکاری پویا external fragmentation که در آن بلوکهای آزاد در نقاط مختلف حافظه پخش شده اند و نمی توان یک بلوک پیوسته بزرگ ایجاد کرد، و internal fragmentationکه در آن بخشی از حافظه اختصاص داده شده بلااستفاده باقی می ماند. نتیجه این مشکل می تواند کاهش کارایی سیستم، افزایش زمان پاسخدهی، و حتی ناتوانی در اجرای برنامههای جدید باشد، به خصوص در برنامههایی که به حافظه پیوسته نیاز دارند. در سیستمههای حیاتی، این موضوع ممکن است منجر به crash یا توقف اجرای سرویسها شود.