supmap-navigation

1. Introduction

1.1. Rôle du microservice

supmap-navigation est le microservice dédié à la gestion de la navigation en temps réel pour les utilisateurs de l'application Supmap. Il établit et maintient des connexions WebSocket avec les clients mobiles afin de :

- Suivre en direct la position de chaque utilisateur pendant leur trajet.
- Diffuser instantanément les nouveaux incidents signalés sur leur itinéraire.
- Gérer les recalculs de route à la volée en cas d'événement perturbateur (ex : accident, embouteillage).

1.2. Principales responsabilités

Connexion WebSocket et gestion de session :

Chaque client ouvre une connexion WebSocket identifiée par un session_id unique (UUID). Le serveur conserve en cache les informations de navigation et les positions des clients grâce à Redis.

· Suivi de position :

Les clients envoient régulièrement leur position. Le service met à jour le cache et peut ainsi déterminer à tout moment l'avancement de l'utilisateur sur son trajet.

• Diffusion d'incidents en temps réel :

Lorsqu'un nouvel incident est détecté ou modifié (via le microservice supmap-incidents), supmapnavigation est notifié via un canal Pub/Sub Redis. Il transmet alors en temps réel l'incident aux clients concernés, c'est-à-dire ceux dont l'itinéraire croise la zone de l'incident.

· Recalcul dynamique des itinéraires :


Si un incident nécessite le recalcul de la route (incident bloquant et certifié...), le service interroge supmap-gis pour obtenir un nouvel itinéraire. Ce nouvel itinéraire est ensuite envoyé au(x) client(s) via la connexion WebSocket, assurant une navigation optimisée en permanence.

1.3. Technologies et dépendances externes

- Go: langage principal du microservice.
- WebSocket : communication temps réel bidirectionnelle avec les clients.
- · Redis:
 - Stockage temporaire (cache) des sessions, routes et positions clients.
 - Mécanisme Pub/Sub pour recevoir en direct les incidents depuis supmap-incidents.
- supmap-gis : microservice utilisé pour le recalcul d'itinéraires en cas d'incident bloquant.
- supmap-incidents : source des incidents signalés sur le réseau via Redis Pub/Sub.
- GitHub Actions: CI pour build/push l'image Docker sur le registre GHCR du repo.

2. Architecture générale

2.1. Schéma d'architecture



2.2. Description des interactions internes et externes

• Client (mobile):

Ouvre une connexion WebSocket sur /ws avec un session_id (UUID généré). Envoie ses infos d'itinéraire et régulièrement sa position.

· API HTTP / WebSocket manager :

Gère l'ouverture, le cycle de vie et la fermeture des connexions WebSocket. Chaque client correspond à une session identifiée et mappée sur une instance interne.

Cache Redis :

- Stocke les sessions de navigation : dernière position, itinéraire courant.
- Permet de récupérer l'état d'une session à tout instant, pour tous les modules (manager, incidents...).

Abonné Redis Pub/Sub :

- S'abonne au canal d'incidents publié par supmap-incidents.
- À la réception d'un message d'incident, délègue la gestion au Multicaster.

Gestionnaire d'incidents (Multicaster) :

- Détermine quels clients (sessions actives) sont concernés par l'incident.
- Push l'incident en temps réel uniquement aux clients concernés via WebSocket.
- Si l'incident nécessite un recalcul de route, il interroge le service **supmap-gis**, met à jour la session et push la nouvelle route au(x) client(s) impacté(s).

• Client supmap-gis:

• Interagit avec le microservice **supmap-gis** via HTTP pour recalculer un itinéraire si besoin (en cas d'incident bloquant et certifié).

· supmap-incidents:

 Publie les incidents sur le canal Pub/Sub Redis, ce qui déclenche la chaîne de notifications côté navigation.

2.3. Présentation des principaux composants

• API HTTP/WebSocket (internal/api, internal/ws) :

Expose l'unique endpoint /ws pour la navigation temps réel ; chaque nouvelle connexion est gérée comme un client identifié (session_id).

• Cache Redis (internal/cache) :

Abstraction pour stocker et lire les objets de session. TTL configurable.

Gestionnaire d'incidents (internal/incidents/multicaster.go) :

Logique pour déterminer si un incident touche un client, envoyer la notification et déclencher le recalcul de route si nécessaire.

· Abonné Pub/Sub (internal/subscriber) :

S'abonne au canal Redis des incidents, désérialise les messages et transmet au multicaster.

• Client GIS (internal/gis/routing/client.go) :

Client HTTP vers supmap-gis pour demander un recalcul d'itinéraire.


Session navigation (internal/navigation):

Struct représentant l'état d'une navigation en cours : route, position, timestamps...

3. Organisation du projet et Structure des dossiers

3.1. Arborescence commentée

```
supmap-navigation/
— cmd/
    └─ main.go
                                # Point d'entrée du microservice
 — internal/
    — api/
                                # API HTTP : serveur, handler, routing
                                # Handler du endpoint /ws (connexion
        — handler.go
WebSocket)
       └─ server.go
                                # Démarrage et gestion du serveur HTTP
                                # Cache des sessions de navigation (Redis)
     — cache/
       └─ redis.go
                                # Abstraction pour stocker/récupérer les
sessions navigation
   — config/
                                # Chargement, parsing de la configuration
(variables d'env)
    ├─ gis/
                                # Fonctions géospatiales & client supmap-
gis
```



3.2. Rôle de chaque dossier/fichier principal

3.2.1. cmd/

main.go

Point d'entrée du service : instancie la config, connecte Redis, démarre les managers, serveurs et workers.

3.2.2. internal/api/

server.go

Serveur HTTP principal, expose /ws (WebSocket) et /health.

· handler.go

Handler pour la connexion WebSocket, gestion du handshake et vérification du paramètre session_id.

3.2.3. internal/cache/

redis.go

Abstraction pour stocker/récupérer une session navigation dans Redis (opérations Set/Get/Delete).

3.2.4. internal/config/

• Chargement et parsing des variables d'environnement (hôtes, ports, Redis, etc).

3.2.5. internal/gis/

· polyline.go

Fonctions utilitaires pour les calculs géospatiaux (distance point-polyline, etc).

· routing/client.go

Client HTTP pour appeler supmap-gis lors du recalcul d'itinéraire.

3.2.6. internal/incidents/

· multicaster.go

Logique de multicasting des incidents :

- Vérifie si un incident concerne la route d'un client.
- Push l'incident à la session concernée.
- Déclenche un recalcul de route si besoin.

3.2.7. internal/navigation/

session.go

Structures métier pour une session de navigation (Session, Position, Route, Point, etc).

3.2.8. internal/subscriber/

· subscriber.go

S'abonne au canal Redis Pub/Sub des incidents, désérialise les messages, relaie au multicaster.

types.go

Types pour la désérialisation des messages incidents reçus.

3.2.9. internal/ws/

· manager.go

Manager WebSocket central:

- Gère l'ensemble des clients connectés.
- Dispatch les messages (broadcast, ciblé...).
- · Enregistrement/déconnexion.

client.go

Représentation d'un client WebSocket individuel :

• Gestion du lifecycle, envoi/réception de messages, ping/pong.

4. Détail des services internes

4.1. Gestion des sessions de navigation (internal/navigation, internal/cache)

4.1.1. Rôle

- Représente l'état de navigation d'un utilisateur : itinéraire courant, dernière position, timestamp de mise à jour.
- Permet de persister et de retrouver à tout instant l'état d'une session (utile pour la diffusion des incidents, le recalcul de route, etc).

4.1.2. Dépendances

- Redis (via internal/cache/redis.go) pour le stockage temporaire des sessions.
- Utilisé par le WebSocket manager, le multicaster d'incidents et le subscriber.

4.1.3. Principales méthodes

- SessionCache (interface):
 - SetSession(ctx, session) error: Ajoute ou met à jour une session en cache.
 - GetSession(ctx, sessionID) (*Session, error): Récupère l'état d'une session via son ID.
 - DeleteSession(ctx, sessionID) error: Supprime la session du cache.

4.2. WebSocket Manager et clients (internal/ws)

4.2.1. Rôle

- Gère toutes les connexions WebSocket actives (un client = une session).
- Assure l'inscription/désinscription des clients, le broadcast des messages, et la gestion fine des canaux (ping/pong, déconnexions...).
- Route les messages reçus côté client (init, position) et côté serveur (incident, route recalculée).

4.2.2. Dépendances

- S'appuie sur le cache session pour la persistance et la cohérence des états utilisateurs.
- Interagit avec le multicaster d'incidents pour pousser les messages incidents/routes.

4.2.3. Principales méthodes

- Manager:
 - Start(): Boucle principale, écoute inscriptions/désinscriptions/messages.
 - Broadcast (message): Broadcast d'un message à tous les clients.
 - HandleNewConnection(id, conn): Création et démarrage d'un nouveau client WebSocket.
 - ClientsUnsafe(), RLock(), RUnlock(): Gestion thread-safe des clients.

· Client:

- Start(): Démarre les goroutines de lecture/écriture pour la connexion.
- Send (msg): Envoie un message (avec gestion du buffer, déconnexion si bloqué).
- handleMessage(msg): Routage des messages reçus (init, position...).

4.3. API HTTP (internal/api)

4.3.1. Rôle

- Expose l'endpoint /ws (WebSocket) et /health (vérification de vie).
- Effectue la première validation (session_id), puis délègue la gestion de la connexion au WebSocket manager.

4.3.2. Dépendances

WebSocket manager (gestion des connexions)

4.3.3. Principales méthodes

• Server:

- Start(ctx): Démarrage du serveur HTTP, gestion propre du shutdown.
- wsHandler(): Handler HTTP pour l'upgrade WebSocket (contrôle du paramètre session_id).

4.4. Cache Redis (internal/cache)

4.4.1. Rôle

- Fournit un cache persistant et performant pour les sessions de navigation.
- Permet de stocker, récupérer et supprimer l'état d'une session utilisateur.

4.4.2. Dépendances

- Client Redis (github.com/redis/go-redis/v9)
- Utilisé par le WebSocket manager, le multicaster d'incidents, et le subscriber.

4.4.3. Principales méthodes/fonctions

- NewRedisSessionCache(client, ttl): Constructeur de la structure cache.
- SetSession(ctx, session) / GetSession(ctx, sessionID) / DeleteSession(ctx, sessionID) : Opérations CRUD sur les sessions.

4.5. Abonné Pub/Sub Redis (internal/subscriber)

4.5.1. Rôle

- S'abonne au canal Pub/Sub Redis où sont publiés les incidents par le microservice supmap-incidents.
- Désérialise les messages incidents et délègue au multicaster la notification aux clients concernés.

4.5.2. Dépendances

- · Client Redis
- · Multicaster d'incidents

4.5.3. Principales méthodes/fonctions

- Start(ctx): Boucle d'abonnement au canal Redis, gestion du pool de workers pour traiter les incidents.
- handleMessage(ctx, msg): Désérialisation et dispatch d'un message incident au multicaster.

4.6. Gestionnaire/MultiDiffuseur d'Incidents (internal/incidents/multicaster.go)

4.6.1. Rôle

- Détermine dynamiquement quels clients sont concernés par un incident (en fonction de la route).
- Envoie l'incident (ou le recalcul d'itinéraire) en temps réel uniquement aux clients concernés.

• Si besoin, déclenche un recalcul d'itinéraire via le client GIS et met à jour la session.

4.6.2. Dépendances

- WebSocket manager (pour accéder à tous les clients connectés)
- SessionCache (pour lire/mettre à jour les routes)
- Client GIS (pour le recalcul d'itinéraire)

4.6.3. Principales méthodes/fonctions

- MulticastIncident(ctx, incident, action): Parcourt tous les clients, détecte qui est concerné et leur push le bon message.
- isIncidentOnRoute(incident, session) : Vérifie la proximité de l'incident sur la route du client.
- handleRouteRecalculation(ctx, client, session): Gère l'appel GIS, update la session, push la nouvelle route.
- sendIncident(client, incident, action): Push un message incident à un client.

4.7. Client GIS (internal/gis/routing)

4.7.1. Rôle

- Communique avec le microservice supmap-gis pour recalculer des itinéraires.
- Utilisé lors de la certification d'un incident bloquant.

4.7.2. Dépendances

- · HTTP Client standard
- · supmap-gis (microservice)

4.7.3. Principales méthodes/fonctions

- NewClient(baseURL): Instancie le client GIS.
- CalculateRoute(ctx, routeRequest): Fait un POST /route à supmap-gis, récupère et désérialise la réponse.

5. Endpoint HTTP exposé

5.1. Tableau récapitulatif

Méthode	Chemin	Description	Paramètres obligatoires
GET	/ws	Connexion WebSocket pour navigation temps réel	session_id (query)

5.2. Détail de l'endpoint /ws

5.2.1. Description fonctionnelle

L'endpoint /ws permet à un client (mobile) d'ouvrir une connexion WebSocket persistante avec le service supmap-navigation afin de :

- Suivre et mettre à jour sa position en temps réel.
- Recevoir des notifications d'incidents sur son itinéraire.
- Être notifié immédiatement d'un recalcul d'itinéraire si nécessaire.

Chaque connexion WebSocket correspond à une session de navigation unique, identifiée par un identifiant session_id fourni par le client (UUID généré côté client).

5.2.2. Méthode + chemin

Méthode : GETChemin : /ws

5.2.3. Paramètres d'ouverture

Туре	Nom	Emplacement	Obligatoire	Description
query	session_id	Query	Oui	Identifiant unique de la session (UUID côté client)

Aucun header particulier n'est requis.

5.2.4. Exemple d'ouverture de connexion

Requête WebSocket (HTTP Upgrade):

```
GET /ws?session_id=123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000 HTTP/1.1
Host: navigation.supmap.local
Connection: Upgrade
Upgrade: websocket
Origin: https://app.supmap.local
Sec-WebSocket-Key: xxxxx==
Sec-WebSocket-Version: 13
```

Code JS côté client (exemple, ce n'est pas le vrai code) :

```
const sessionId = '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000';
const ws = new WebSocket(`wss://navigation.supmap.local/ws?
session_id=${sessionId}`);

ws.onopen = () => {
    // Envoi du message "init" contenant la route et la position
};
```

5.3. Description du flux de traitement

Résumé textuel :

1. Connexion:

Le client tente d'ouvrir une connexion WebSocket sur /ws en passant son session_id en query.

2. Validation:

Le serveur vérifie la présence du paramètre session_id. Si absent, la connexion est refusée.

3. Upgrade et gestion :

Si OK, la connexion est acceptée, un client WebSocket est instancié et enregistré auprès du manager.

4. Échange initial :

Le client envoie un message init contenant sa route et sa position actuelle.

5. Traitement en continu :

- Le client envoie périodiquement des positions (position).
- Le serveur push incidents et nouveaux itinéraires si besoin.
- La connexion reste ouverte tant que la session est active (ou jusqu'à déconnexion).

6. Déconnexion :

À la fermeture, le client est désinscrit du manager, la connexion WebSocket est fermée proprement.

5.4. Diagramme de séquence du traitement



Syntax error in text

mermaid version 10.4.0

6. Protocole & messages WebSocket

6.1. Tableau récapitulatif des types de messages

Sens	Туре	Description
Client → Serveur	init	Initialisation de la session (route, position)
Client → Serveur	position	Envoi périodique de la position
Serveur → Client	incident	Notification d'un incident impactant l'itinéraire
Serveur → Client	route	Transmission d'un nouvel itinéraire recalculé

6.2. Structure générale des messages

Tout message échangé a la forme :

```
{
   "type": "TYPE_MESSAGE",
```

```
"data": { ... }
}
```

- type: Type du message (voir tableau ci-dessus)
- data : Données associées, dont la structure dépend du type

6.3. Messages Client → Serveur

6.3.1. init

But : Initialiser la session côté serveur (première connexion), transmettre la route et la position courante du client.

Structure attendue:

```
{
  "type": "init",
  "data": {
    "session_id": "e38d5757-5359-44b3-ab6e-8c619e3daba0",
    "last_position": {
      "lat": 49.171669,
      "lon": -0.582579,
      "timestamp": "2025-05-06T20:52:30Z"
    },
    "route": {
      "polyline": [
        { "latitude": 49.171669, "longitude": -0.582579 },
        { "latitude": 49.201345, "longitude": -0.392996 }
      ],
      "locations": [
        { "lat": 49.17167279051877, "lon": -0.5825858234777268 },
        { "lat": 49.20135359834111, "lon": -0.3930605474075204 }
      ]
    },
    "updated_at": "2025-05-06T20:52:30Z"
 }
}
```

Description des champs :

- session_id : UUID de la session (identique à celui passé lors de la connexion WebSocket)
- last_position : Position actuelle (lat, lon, timestamp)
- route.polyline : Liste des points composant la polyline de l'itinéraire
- route.locations : Points d'arrêt (départ, arrivée, étapes)
- updated_at : Date de la dernière mise à jour de la session

6.3.2. position

But : Mise à jour de la position courante du client à intervalles réguliers (ex : toutes les cinq secondes).

Structure attendue:

```
{
  "type": "position",
  "data": {
    "lat": 49.1943057668118,
    "lon": -0.44595408906894096,
    "timestamp": "2025-05-07T10:07:00Z"
  }
}
```

Description des champs :

- lat, lon : Coordonnées GPS de la position courante
- timestamp : Date et heure de la mesure

6.4. Messages Serveur → Client

6.4.1, incident

But : Notifier le client qu'un incident a été signalé, supprimé ou certifié sur son itinéraire.

Structure attendue:

```
"type": "incident",
  "data": {
    "incident": {
      "id": 26,
      "user_id": 2,
      "type": {
        "id": 3,
        "name": "Embouteillage",
        "description": "Circulation fortement ralentie ou à l'arrêt.",
        "need_recalculation": true
      },
      "lat": 49.19477822,
      "lon": -0.3964915,
      "created_at": "2025-05-09T14:57:36.96141Z",
      "updated_at": "2025-05-09T14:57:36.96141Z"
    },
    "action": "create"
 }
}
```

Description des champs:

- incident: Objet décrivant l'incident
 - id: Identifiant unique
 - user_id: Utilisateur ayant signalé l'incident
 - type: Type d'incident (nom, description, recalcul requis...)
 - lat, lon: Position de l'incident
 - created_at, updated_at: Dates de création/mise à jour
 - deleted_at (optionnel) : Date de suppression si l'incident est supprimé
- action: "create", "certified" ou "deleted"

6.4.2. route

But : Transmettre un nouvel itinéraire recalculé à la suite d'un incident bloquant certifié.

Structure attendue:

```
"type": "route",
 "data": {
   "route": {
      "locations": [
        { "lat": 49.194305, "lon": -0.445954, "type": "break",
"original_index": 0 },
        { "lat": 49.201353, "lon": -0.39306, "type": "break",
"original_index": 1 }
      "legs": [
          "maneuvers": [
            {
              "type": 1,
              "instruction": "Conduisez vers l'est sur N 13/E 46.",
              "street_names": [ "N 13", "E 46" ],
              "time": 11.75,
              "length": 0.293,
              "begin_shape_index": 0,
              "end_shape_index": 1
            },
            . . . ,
              "type": 4,
              "instruction": "Vous êtes arrivé à votre destination.",
              "street_names": [],
              "time": 0, "length": 0,
              "begin_shape_index": 297,
              "end_shape_index": 297
            }
          ],
          "summary": { "time": 448.775, "length": 6.349 },
          "shape": [
            { "latitude": 49.194309, "longitude": -0.445953 },
```

```
{ "latitude": 49.201345, "longitude": -0.392996 }

]
}
],
"summary": { "time": 448.775, "length": 6.349 }
},
"info": "recalculated_due_to_incident"
}
}
```

Description des champs :

- route: Nouvel itinéraire complet (même structure que lors du calcul initial avec supmap-gis)
- info: Raison du recalcul (ex: "recalculated_due_to_incident")
- 6.5. Flux typiques et diagrammes de séquence

6.5.1. Flux initialisation et suivi de position



Syntax error in text

mermaid version 10.4.0

6.5.2. Flux notification d'incident et recalcul d'itinéraire



Syntax error in text

mermaid version 10.4.0

7. Structures & interfaces importantes

- 7.1. Structures principales
- 7.1.1. Session de navigation (internal/navigation/session.go)

```
UpdatedAt time.Time `json:"updated_at"`
type Position struct {
                       `json:"lat"`
             float64
   Lat
             float64 `json:"lon"`
   Lon
   Timestamp time.Time `json:"timestamp"`
}
type Route struct {
   Polyline []Point `json:"polyline"`
   Locations []Location `json:"locations"`
}
type Point struct {
   Lat float64 `json:"latitude"`
   Lon float64 `json:"longitude"`
}
type Location struct {
   Lat float64 `json:"lat"`
   Lon float64 `json:"lon"`
}
```

• Usage : représente l'état complet d'une navigation utilisateur (position, itinéraire, timestamps, etc).

7.1.2. Message WebSocket (internal/ws/client.go)

• **Usage** : enveloppe tout message WebSocket échangé (type + payload générique).

7.1.3. Client WebSocket (internal/ws/client.go)

```
type Client struct {
   ID     string
   Conn    *websocket.Conn
   Manager    *Manager
   send   chan Message
   ctx    context.Context
   cancel   context.CancelFunc
}
```

• **Usage** : représente une connexion WebSocket active côté serveur (1 client = 1 session de navigation).

7.1.4. Incident et payload (internal/incidents/types.go)

```
type IncidentPayload struct {
   Incident *Incident `json:"incident"`
   Action string `json:"action"`
}
type Incident struct {
                     `json:"id"`
   ID int64
   UserID int64 'json:"user_id"`
Type *Type 'json:"type"`
Lat float64 'json:"lat"`
Lon float64 'json:"lon"`
   CreatedAt time.Time `json:"created_at"`
   UpdatedAt time.Time `json:"updated_at"`
   DeletedAt *time.Time `json:"deleted_at,omitempty"`
}
type Type struct {
   ID
                    int64 `json:"id"`
   Name
                    string `json:"name"`
   Description string `json:"description"`
   }
```

• **Usage** : incidents de circulation, utilisés pour notifier le client et déclencher un éventuel recalcul de route.

7.1.5. Manager WebSocket (internal/ws/manager.go)

• Usage: composant central qui pilote tous les clients WebSocket et la diffusion des messages.

7.2. Interfaces métier utiles

7.2.1. SessionCache (internal/navigation/session.go)

```
type SessionCache interface {
   SetSession(ctx context.Context, session *Session) error
   GetSession(ctx context.Context, sessionID string) (*Session, error)
```

```
DeleteSession(ctx context.Context, sessionID string) error
}
```

• Usage : abstraction pour le cache des sessions (implémentée par Redis, mais testable/mockable).

7.2.2. Multicaster d'incidents (internal/incidents/multicaster.go)


```
type Multicaster struct {
    Manager    *ws.Manager
    SessionCache    navigation.SessionCache
    RoutingClient *routing.Client
}
```

• **Usage** : service qui détermine les clients impactés par un incident et les notifie (voire déclenche un recalcul).

7.3. Autres structures clés

- **Server** (internal/api/server.go): struct qui encapsule la config, le manager WebSocket et le logger pour le serveur HTTP.
- RedisSessionCache (internal/cache/redis.go): implémentation concrète de SessionCache via Redis.
- **Point** (internal/gis/polyline.go) : structure géographique pour les calculs de distances/incidents.

7.4. Diagramme de dépendances principales



8. Stack trace & appels typiques

8.1. Stack trace d'un flux complet (messages WebSocket)

a) Connexion et initialisation

```
1. Client → Serveur: Ouverture WebSocket (/ws?session_id=...)
```

2. internal/api/handler.go

- wsHandler() (HTTP → WS upgrade)
- Appelle ws.Manager.HandleNewConnection(sessionID, conn)

3. internal/ws/manager.go

- HandleNewConnection(id, conn) → crée un ws.Client et lance Start()
- 4. internal/ws/client.go
 - o Client.Start() → lance readPump() et writePump()
- 5. Client → Serveur : Envoi du message "init"
- 6. internal/ws/client.go
 - handleMessage(msg):case "init"
 - Désérialise navigation. Session et vérifie l'ID
 - Appelle SessionCache.SetSession(ctx, &session)

b) Mise à jour de position

- 1. Client → Serveur : Message "position"
- 2. internal/ws/client.go
 - handleMessage(msg):case "position"
 - Appelle SessionCache.GetSession(ctx, sessionID)
 - Met à jour la position dans la session
 - Appelle SessionCache.SetSession(ctx, session)

c) Réception d'un incident

- 1. Incident Pub/Sub (supmap-incidents → Redis)
- 2. internal/subscriber/subscriber.go
 - Subscriber.Start(ctx) reçoit le message
 - Appelle Multicaster.MulticastIncident(ctx, incident, action)
- 3. internal/incidents/multicaster.go
 - Multicaster.MulticastIncident(): boucle sur les clients WebSocket concernés
 - Si besoin, appelle handleRouteRecalculation() (recalcul GIS)
 - Appelle sendIncident() → Client.Send() (message "incident")
- 4. internal/ws/client.go
 - writePump() envoie le message "incident" au client

d) Recalcul d'itinéraire (sur incident bloquant certifié)

- 1. internal/incidents/multicaster.go
 - handleRouteRecalculation():
 - Construit une requête GIS
 - Appelle routing.Client.CalculateRoute(ctx, req)

- Met à jour la session (nouvelle route)
- Appelle Client . Send() (message "route")

8.2. Signatures des fonctions principales impliquées

```
// internal/api/handler.go
func (s *Server) wsHandler() http.HandlerFunc
// internal/ws/manager.go
func (m *Manager) HandleNewConnection(id string, conn *websocket.Conn)
func (m *Manager) Start()
// internal/ws/client.go
func (c *Client) Start()
func (c *Client) handleMessage(msg Message)
func (c *Client) Send(msq Message)
func (c *Client) readPump()
func (c *Client) writePump()
// internal/navigation/session.go
func (r *RedisSessionCache) SetSession(ctx context.Context, session
*navigation.Session) error
func (r *RedisSessionCache) GetSession(ctx context.Context, sessionID
string) (*navigation.Session, error)
// internal/subscriber/subscriber.go
func (s *Subscriber) Start(ctx context.Context) error
// internal/incidents/multicaster.go
func (m *Multicaster) MulticastIncident(ctx context.Context, incident
*Incident, action string)
func (m *Multicaster) handleRouteRecalculation(ctx context.Context, client
*ws.Client, session *navigation.Session)
func (m *Multicaster) sendIncident(client *ws.Client, incident *Incident,
action string)
```

8.3. Schéma de séquence illustratif

8.3.1. Flux complet: init, position, incident, recalcul

Ce schéma illustre le parcours d'un message WebSocket typique, depuis la connexion jusqu'à la gestion des incidents et le recalcul d'itinéraire, en montrant chaque acteur et fonction clef impliquée dans le flux.

```
10.721
```



Syntax error in text

mermaid version 10.4.0

9. Configuration

9.1. Variables d'environnement

Le service utilise un ensemble de variables d'environnement pour sa configuration, chargées automatiquement au démarrage. Voici le tableau récapitulatif (voir aussi internal/config/config.go):

Nom	Obligatoire	Description
API_SERVER_HOST	Oui	Hôte d'écoute du serveur HTTP/WebSocket
API_SERVER_PORT	Oui	Port d'écoute du serveur HTTP/WebSocket
REDIS_HOST	Oui	Hôte Redis (cache sessions/navigation)
REDIS_PORT	Oui	Port Redis
REDIS_INCIDENTS_CHANNEL	Oui	Nom du channel Redis Pub/Sub pour les incidents
SUPMAP_GIS_HOST	Oui	Host du service supmap-gis (recalcul d'itinéraire)
SUPMAP_GIS_PORT	Oui	Port du service supmap-gis
ENV	Non	Environnement d'exécution (prod/dev)

9.1.1 Exemple de fichier . env

API_SERVER_HOST=0.0.0.0

API_SERVER_PORT=8080

REDIS_HOST=redis

REDIS_PORT=6379

REDIS_INCIDENTS_CHANNEL=incidents

SUPMAP_GIS_HOST=supmap-gis

SUPMAP_GIS_PORT=8000

ENV=dev

9.2. CI: build & push automatique (GitHub Actions)

Le dépôt embarque un workflow CI/CD (.github/workflows/image-publish.yml) qui :

- Déclencheur : sur chaque push sur la branche master
- · Actions:
 - 1. Checkout du code

- 2. Login au registre de conteneurs GitHub (ghcr.io) via GITHUB_TOKEN
- 3. Build de l'image Docker (taggée ghcr.io/4proj-le-projet-d-une-vie/supmap-navigation:latest)

4. Push de l'image sur GitHub Container Registry