# Techniky mapování tónů

# 1 Popis tříd

Pro vývoj technik mapování tónů jsou implementovány následující dvě třídy. První třída zajišťuje práci se soubory ve formátu TIFF, které obsahují obrázky s širokým rozsahem jasu. Druhá třída slouží jako výchozí rodičovský objekt budoucím operátorům.

## 1.1 Třída TMOImage

Konstruktory a destruktory:

**TMOImage** () Jednoduchá varianta konstruktoru. Inicializuje vnitřní proměnné – nastaví nulové rozměry obrázku, rozlišení a kalibrace nastaví na běžně používané hodnoty. Název souboru je přednastaven na *output. tif.* 

**TMOImage** (const char \*filename) slouží k otevření zadaného souboru. Název souboru je předán v parametru filename. Jde o konstruktor, který po inicializaci vnitřních proměnných zavolá metodu *Open*.

**TMOImage** ( ) uvolní alokovanou paměť a uzavře soubor.

Metody:

#### Open (const char \*filename)

Program se pokusí otevřít zadaný soubor ve standardním umístění. Jestliže nenajde soubor se shodným jménem, pokusí se otevřít soubory s příponou .tif nebo .tiff. Je možné načítat obrázky ve formátu tif a obrázky ze systému Radiance. Data ze souboru načte a vhodně překóduje do vnitřní reprezentace. Při neúspěšném otevření souboru se vyvolá výjimka číslo -1. Obrázek, který nemá uloženou informaci o použitém kódování vyvolá výjimku č. -2. Při načítání obrázku, který není uložen v LogLUV kódování se vyvolá výjimka č. -3. Vadný formát obrázku indikuje výjimka č. -4. Obrázek, který nemá zadané rozměry vyvolá výjimku č. -5. Při selhání načítání dat se vyvolá výjimka č. -8.

**New** (int width, int height, int format)

Metoda slouží pro vytvoření nového obrázku dané velikosti. Sířka

obrázku je předána metodě parametrem width, výška obrázku parametrem height. Rozměry jsou zadány v pixelech. Funkce alokuje potřebnou paměť a nastaví vnitřní proměnné. Formát obrázku může být volen z těchto možností:

#### • TMO RGB = 0

Obrázek je uložen ve formátu po sobě jdoucích trojic čísel v dvojnásobné přesnosti (double). Každá trojice reprezentuje červenou, zelenou a modrou barevnou složku jednoho pixelu. Pixely jsou uloženy shora po řádcích.

### • TMO XYZ = 1

Obrázek je opět uložen ve formátu po sobě jdoucích trojic čísel (double). Pixely jsou uloženy shora po řádcích.

#### • TMO Yxy = 2

Obrázek je uložen ve formátu po sobě jdoucích trojic čísel (double). Složka Y reprezentuje luminanci pixelu, x a y nese barevnou informaci.

#### • TMO Y = 256

Obrázek je uložen ve formátu po sobě jdoucích čísel (double). Slouží k uložení černobílých obrazů luminance.

#### • TMO NOTSPEC

Obrázek je uložen ve formátu blíže nespecifikovaných po sobě jdoucích trojic čísel (double).

Jméno souboru je předvoleno na output tif.

#### New (const TMOImage &ref, int format)

Vytvoří nový obrázek na základě informací o jiném obrázku. Podle specifikovaného formátu překóduje referenční obrázek. Nový obrázek má stejné rozměry, obrazová data a jméno jako vzor ref.

### Close ()

Uzavře soubor, vynuluje vnitřní proměnné a nastaví počáteční hodnoty souboru.

#### Save ()

Slouží k uložení souboru ve formátu Truecolor v barevné hloubce 24 bitů na pixel. Funkce uloží soubor pod stávajícím jménem. Jestliže nelze otevří výstupní soubor vyvolá se výjimka č. -10. Jestliže při zápisu dojde k chybě, vyvolá se výjimka č. -11. Úspěšné uložení souboru je indikováno návratovou hodnotou 0.

## SaveAs (const char \*filename)

Uloží obrázek pod novým jménem.

#### SaveWithSuffix (const char \*suffix)

Uloží obrázek pod výchozím názvem, ke kterému přidá zvolený řetězec suffix. Metoda je vhodná pro ukládání transformovaných obrázků.

#### ProgressBar (int part, int all)

Funkce se volá při načítání a ukládání souboru jako indikátor. *Part* reprezentuje poměrnou část celku – hotového procesu *all*.

#### **SetProgress** (int( \*)(TMOImage \*, int, int))

Nastaví callback funkci indikátoru.

### WriteLine (const wchar t \* text)

Slouží jako textový výstup operátoru. Text je ve formátu řetězce Unicode.

## SetWriteLine (int( \*)(TMOImage \*, const wchar\_ t \*))

Nastaví callback funkci textového výstupu.

## GetData ()

Funkce vrací ukazatel na datovou oblast obsahující informace o jednotlivých pixelech obrázku.

### GetWidth ()

Vrací šířku obrázku v pixelech.

#### GetHeight ()

Vrací výšku obrázku v pixelech.

#### GetOffset (int offset)

Funkce vrací ukazatel na datovou oblast začínající pixelem v pořadí daném číslem  $\it offset$ .

#### GetPixel (int x, int y)

Funkce vrací ukazatel na datovou oblast začínající pixelem na pozici dané souřadnicemi [x, y].

#### GetStonits ()

Vrací skutečnou hodnotu luminance mapovanou na hodnotu 1.

#### Convert (int format)

Funkce převede obrázek do formátu specifikovaném parametrem format. Parametr může nabývat jednu z hodnot popsaných ve funkci New.

#### 1.2 Třída TMO

Slouží jako výchozí třída pro zděděné objekty jednotlivých operátorů. Obsahuje abstraktní virtuální metodu *Transform*, která zajišťuje vlastní transformaci.

Konstruktory a destruktory :

TMO () je základní konstruktor, provádí vynulování počátečních hodnot.

**TMO** (int x, int y, char \*source, char \*dest) je konstruktor předávající nezbytné údaje o obrázku. Parametry x a y jsou rozměry obrázku, ukazatele source a dest směřují na vstupní resp. transformovaná data.

~CTMO ( ) uvolňuje paměť.

Metody:

SetSource (TMOImage& p) nastavuje data vstupního obrázku.

GetSource (TMOImage \* \* p) vrací ukazatel na vstupní obrázek.

SetDestination (TMOImage& p) nastavuje data transformovaného obrázku.

GetDestination (TMOImage \* \* p) vrací ukazatel na výstupní obrázek.

**SetImage** (TMOImage& p) nastavuje data vstupního a zároveň výstupního obrázku.

GetImage (TMOImage \* \* p) vrací ukazatel na zpracovávaný obrázek.

**SetImages** (TMOImage&, TMOImage&) nastavuje data vstupního a výstupního obrázku.

**GetImages** (TMOImage \* \*, TMOImage \* \*) vrací ukazatele na vstupní a výstupní obrázek.

**SetDimensions** (int x, int y) nastavuje rozměry obrázku v pixelech.

GetDimensions (int \*x, int \*y) vrací rozměry obrázku v pixelech.

GetMaxAvg (double \*maximum, double \*average) vrací maximální a průměrnou hodnotu jasu vstupního obrázku.

**SetLuminance** (int x, int y, double L) nastavuje luminanci bodu bodu na pozici [x, y] na hodnotu L.

**GetLuminance** (int x, int y, int r = 0) vrací luminanci v okolí bodu s poloměrem r na pozici [x, y].

 $\mathbf{SetName}$  (const wchar\_ t \* name) nastavuje jméno operátoru.

GetName () vrací jméno operátoru.

**SetDescription** (const wchar t \* name) nastavuje popis metody.

GetDescription () vrací popis metody.

Register (TMOParameter& p) zaregistruje zadaný parametr – označí danou proměnnou jako vstupní parametr mapování.

#### Parametry:

TMOImage \* pSrc ukazatel na vstupní obrázek.

TMOImage \* pDst ukazatel na výstupní opbrázek.

int iWidth šířka obrázku v pixelech.

int iHeight výška obrázku v pixelech.