
网络收包流程-报文从网卡驱动到网络层(或者网桥)的流程(非NAPI、NAPI)(一)



1.上图(网上的没我这个详细,哈哈):



2.具体说明NAPI和非NAPI的区别:

- (1) 支持NAPI的网卡驱动必须提供轮询方法poll()。
- (2) 非NAPI的内核接口为netif_rx(),NAPI的内核接口为napi_schedule()。
- (3) 非NAPI使用共享的CPU队列softnet_data->input_pkt_queue, NAPI使用设备内存(或者设备驱动程序的接收环)。

net_rx函数的作用:

- a.为skb分配内存
- b.从网卡copy内存到skb空间

netif_rx的作用:

- a.将net_rx从网卡获取的skb,放到当前cpu的softnet_data公共等待队列input_pkt_queue,即enqueue_to_backlog-->__skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
- b.将process backlog加入到当前cpu的softnet data的poll list中,即
- enqueue_to_backlog-->___napi_schedule->list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
- c.触发软中断,即__raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);

napi_schedule的作用:

- a.将特定于硬件的poll_list加入到当前cpu的softnet_data的poll_list(container_of函数即可通过poll_list获得对应的napi_struct结构体,从而可以获得poll函数)
 - b.触发软中断,即__raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
 - 注意: NAPI方式的skb直接从设备内存获得,不用自己维护内存

3.中断方式与NAPI的结合:

NAPI 的核心在于: 在一个繁忙网络,每次有网络数据包到达时,不需要都引发中断,因为高频率的中断可能会影响系统的整体效率,假象一个场景,我们此时使用标准的 100M 网卡,可能实际达到的接收速率为 80MBits/s,而此时数据包平均长度为 1500Bytes,则每秒产生的中断数目为:

80M bits/s / (8 * 1500 Byte) = (80 * 1024 * 1024) bit/s / (8 * 1500 Byte) =

6990 个中断 /s

每秒6990个中断,对于系统是个很大的压力,此时其实可以转为使用轮询 (polling) 来处理,而不是中断;但轮询在网络流量较小的时没有效率,因此低流量时,基于中断的方式则比较合适,这就是 NAPI 出现的原因,在低流量时候使用中断接收数据包,而在高流量时候则使用基于轮询的方式接收。

- 4.NAPI方式的优势: NAPI 适合处理高速率数据包的处理,而带来的好处则是:
 - 1.中断缓和 (Interrupt mitigation),由上面的例子可以看到,在高流量下,网卡产生的中断

可能达到每秒几千次,而如果每次中断都需要系统来处理,是一个很大的压力,而 NAPI 使用 轮询时是禁止了网卡的接收中断的,这样会减小系统处理中断的压力。

2.数据包节流 (Packet throttling),NAPI 之前的 Linux NIC 驱动总在接收到数据包之后产生一个 IRQ,接着在中断服务例程里将这个 skb 加入本地的 softnet_data,然后触发本地 NET_RX_SOFTIRQ 软中断后续处理。如果包速过高,因为 IRQ 的优先级高于 SoftIRQ,导致系统的大部分资源都在响应中断,但 softnet 的队列大小有限,接收到的超额数据包也只能丢掉,所以这时这个模型是在用宝贵的系统资源做无用功。而 NAPI 则在这样的情况下,直接把包丢掉,不会继续将需要丢掉的数据包扔给内核去处理,这样,网卡将需要丢掉的数据包尽可能的早丢弃掉,内核将不可见需要丢掉的数据包,这样也减少了内核的压力。

5.NAPI的实现原理:

假定某个网络适配器此前没有分组到达,但从现在开始,分组将以高频率频繁到达。这就 是NAPI设备的情况,如下所述。


- (1) 第一个分组将导致网络适配器发出IRQ。为防止进一步的分组导致发出更多的IRQ,驱动程序会在**硬中断处理流程中**关闭该适配器的Rx IRQ。并将该适配器放置到一个轮询表上。
- (2) 只要适配器上还有分组需要处理,内核就一直对轮询表上的设备进行轮询。
- (3) 重新启用Rx中断。

如果在新的分组到达时,旧的分组仍然处于处理过程中,工作不会因额外的中断而减速。 虽然对设备驱动程序(和一般意义上的内核代码)来说轮询通常是一个很差的方法,但在这里 该方法没有什么不利之处:在没有分组还需要处理时,将停止轮询,设备将回复到通常的IRQ 驱动的运行方式。在没有中断支持的情况下,轮询空的接收队列将不必要地浪费时间,但NAPI 并非如此。


NAPI的另一个优点是可以高效地丢弃分组。如果内核确信因为有很多其他工作需要处理,而导致无法处理任何新的分组,那么网络适配器可以直接丢弃分组,无须复制到内核。 只有设备满足如下两个条件时,才能实现NAPI方法。

- (1) 设备必须能够保留多个接收的分组,例如保存到DMA环形缓冲区中。下文将该缓冲区称为Rx缓冲区。
- (2) 该设备必须能够禁用用于分组接收的IRQ。而且,发送分组或其他可能通过IRQ进行的操作,都仍然必须是启用的。

如果系统中有多个设备,会怎么样呢?这是通过循环轮询各个设备来解决的。



6.具体网卡的举例说明:



参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论